Cgroups 与 Systemd

Cgroups 是 linux 内核提供的一种机制,如果你还不了解 cgroups,请参考前文《<u>Linux cgroups 简介</u>》先了解 cgroups。当 Linux 的 init 系统发展到 systemd 之后,systemd 与 cgroups 发生了融合(或者说 systemd 提供了 cgroups 的使用和管理接口,systemd 管的 东西越来越多啊!)。本文将简单的介绍 cgroups 与 systemd 的关系以及如何通过 systemd 来配置和使用 cgroups。

Systemd 依赖 cgroups

要理解 systemd 与 cgroups 的关系,我们需要先区分 cgroups 的两个方面:**层级结构(A)和资源控制(B)**。首先 cgroups 是以层级结构组织并标识进程的一种方式,同时它也是在该层级结构上执行资源限制的一种方式。我们简单的把 cgroups 的层级结构称为 A,把 cgrpups 的资源控制能力称为 B。

对于 systemd 来说,A 是必须的,如果没有 A,systemd 将不能很好的工作。而 B 则是可选的,如果你不需要对资源进行控制,那么在编译 Linux 内核时完全可以去掉 B 相关的编译选项。

Systemd 默认挂载的 cgroups 系统

在系统的开机阶段, systemd 会把支持的 controllers (subsystem 子系统)挂载到默认的/sys/fs/cgroup/目录下面:

```
nick@tigger:~$ ls /sys/fs/cgroup/
blkio cpuacct cpuset freezer memory net_cls,net_prio perf_event systemd
cpu cpu,cpuacct devices hugetlb net_cls net_prio pids
```

除了 systemd 目录外,其它目录都是对应的 subsystem。

/sys/fs/cgroup/systemd 目录是 systemd 维护的自己使用的非 subsystem 的 cgroups 层级结构。这玩意儿是 systemd 自己使用的,换句话说就是,并不允许其它的程序动这个目录下的内容。其实 /sys/fs/cgroup/systemd 目录对应的 cgroups 层级结构就是 systemd 用来使用 cgoups 中 feature A 的。

Cgroup 的默认层级

通过将 cgroup 层级系统与 systemd unit 树绑定, systemd 可以把资源管理的设置从进程级别移至应用程序级别。因此,我们可以使用 systemctl 指令,或者通过修改 systemd unit 的配置文件来管理 unit 相关的资源。

默认情况下, systemd 会自动创建 **slice、scope 和 service** unit 的层级(slice、scope 和 service 都是 systemd 的 unit 类型,参考《<u>初</u>识 systemd》),来为 cgroup 树提供统一的层级结构。

系统中运行的所有进程,都是 systemd init 进程的子进程。在资源管控方面, systemd 提供了三种 unit 类型:

- **service**: 一个或一组进程,由 systemd 依据 unit 配置文件启动。service 对指定进程进行封装,这样进程可以作为一个整体被启动或终止。
- **scope**:一组外部创建的进程。由进程通过 fork() 函数启动和终止、之后被 systemd 在运行时注册的进程, scope 会将其封装。例如:用户会话、 容器和虚拟机被认为是 scope。
- **slice**: 一组按层级排列的 unit。slice 并不包含进程,但会组建一个层级,并将 scope 和 service 都放置其中。真正的进程包含在 scope 或 service 中。在这一被划分层级的树中,每一个 slice 单位的名字对应通向层级中一个位置的路径。

我们可以通过 systemd-cgls 命令来查看 cgroups 的层级结构:

```
Control group /:
 .slice
  user.slice
    -user-1000.slice
      -user@1000.service
       └init.scope
           -1104 /lib/systemd/systemd --user
-1105 (sd-pam)
      -session-c1.scope
        -1099 lightdm --session-child 12 15
        -1108 /sbin/upstart --user
        —1185 /bin/sh -e /proc/self/fd/9
  init.scope
<u>└</u>1 /sbin/ini</mark>t splash
  -system.slice
     irqbalance.service
     └─1000 /usr/sbin/irqbalance --pid=/var/run/irqbalance.pid
    lvm2-lvmetad.service
     └─419 /sbin/lvmetad -f
    -cron.service
     ─915 /usr/sbin/cron -f
```

service、scope 和 slice unit 被直接映射到 cgroup 树中的对象。当这些 unit 被激活时,它们会直接——映射到由 unit 名建立的 cgroup 路径中。例如,cron.service 属于 system.slice,会直接映射到 cgroup system.slice/cron.service/中。 注意,所有的用户会话、虚拟机和容器进程会被自动放置在一个单独的 scope 单元中。

默认情况下,系统会创建四种 slice:

· -.slice: 根 slice

· system.slice: 所有系统 service 的默认位置

· user.slice: 所有用户会话的默认位置

· machine.slice:所有虚拟机和 Linux 容器的默认位置

```
Control group /:
-.slice
  user.slice
    -user-1000.slice
      user@1000.service
        -init.scope
          -1104 /lib/systemd/systemd --user
-1105 (sd-pam)
      session-c1.scope
        -1099 lightdm --session-child 12 15
        –1108 /sbin/upstart --user
       -1185 /bin/sh -e /proc/self/fd/9
      └─2110 systemd-cgls
  init.scope
  └─1 /sbin/init splash
  -system.slice
    irqbalance.service
—1000 /usr/sbin/irqbalance --pid=/var/run/irqbalance.pid
    -lvm2-lvmetad.service
    └─419 /sbin/lvmetad -f
    systemd-hostnamed.service
    ∟1065 /lib/systemd/systemd-hostnamed
    -cups-browsed.service
     └─1018 /usr/sbin/cups-browsed
lines 99-153/153 (END)
```

创建临时的 cgroup

对资源管理的设置可以是 transient(临时的), 也可以是 persistent (永久的)。我们先来介绍如何创建临时的 cgroup。需要使用 **systemd-run** 命令创建临时的 cgroup,它可以创建并启动临时的 service 或 scope unit,并在此 unit 中运行程序。systemd-run 命令默认创建 service 类型的 unit,比如我们创建名称为 toptest 的 service 运行 top 命令:

```
$ sudo systemd-run --unit=toptest --slice=test top -b
nick@tigger:~$ sudo systemd-run --unit=toptest --slice=test top -b
Running as unit toptest.service.
```

然后查看一下 test.slice 的状态:

创建了一个 test.slice/toptest.service cgroup 层级关系。再看看 toptest.service 的状态:

```
nick@tigger:~$ systemctl status toptest.service

◆ toptest.service - /usr/bin/top -b
Loaded: loaded

Transient: yes
Drop-In: /run/systemd/system/toptest.service.d

─50-Description.conf, 50-ExecStart.conf, 50-Slice.conf
Active: active (running) since ☐ 2018-06-17 14:27:48 CST; 15min ago
Main PID: 30185 (top)
CGroup: /test.slice/toptest.service

─30185 /usr/bin/top -b
```

top 命令被包装成一个 service 运行在后台了!

接下来我们就可以通过 systemctl 命令来限制 toptest.service 的资源了。在限制前让我们先来看一看 top 进程的 cgroup 信息:

```
$ vim /proc/2850/cgroup # 2850 为 top 进程的 PID

12:memory:/test.slice
11:rdma:/
10:blkio:/test.slice
9:freezer:/
8:perf_event:/
7:net_cls,net_prio:/
6:cpu,cpuacct:/test.slice
5:cpuset:/
4:pids:/test.slice
3:devices:/test.slice
2:hugetlb:/
```

比如我们限制 toptest.service 的 CPUShares 为 600,可用内存的上限为 550M:

```
$ sudo systemctl set-property toptest.service CPUShares=600 MemoryLimit=500M
```

再次检查 top 进程的 cgroup 信息:

```
12:memory:/test.slice/toptest.service
11:rdma:/
10:blkio:/test.slice
9:freezer:/
8:perf_event:/
7:net_cls,net_prio:/
6:cpu,cpuacct:/test.slice/toptest.service
5:cpuset:/
4:pids:/test.slice
3:devices:/test.slice
2:hugetlb:/
1:name=systemd:/test.slice/toptest.service
```

1:name=systemd:/test.slice/toptest.service

在 CPU 和 memory 子系统中都出现了 toptest.service 的名字。同时去查看 /sys/fs/cgroup/memory/test.slice 和 /sys/fs/cgroup/cpu/test.slice 目录,这两个目录下都多出了一个 toptest.service 目录。我们设置的 CPUShares=600 MemoryLimit=500M 被分别写入了这些目录下的对应文件中。

临时 cgroup 的特征是, 所包含的进程一旦结束, 临时 cgroup 就会被自动释放。比如我们 kill 掉 top 进程, 然后再查看/sys/fs/cgroup/memory/test.slice 和 /sys/fs/cgroup/cpu/test.slice 目录, 刚才的 toptest.service 目录已经不见了。

通过配置文件修改 cgroup

所有被 systemd 监管的 persistent cgroup(持久的 cgroup)都在 /usr/lib/systemd/system/ 目录中有一个 unit 配置文件。比如我们常见的 service 类型 unit 的配置文件。我们可以通过设置 unit 配置文件来控制应用程序的资源,persistent cgroup 的特点是即便系统重

启,相关配置也会被保留。需要注意的是,scope unit 不能以此方式创建。下面让我们为 cron.service 添加 CPU 和内存相关的一些限制,编辑 /lib/systemd/system/cron.service 文件:

\$ sudo vim /lib/systemd/system/cron.service



添加红框中的行,然后重新加载配置文件并重启 cron.service:

```
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl restart cron.service
```

现在去查看 /sys/fs/cgroup/memory/system.slice/cron.service/memory.limit_in_bytes 和 /sys/fs/cgroup/cpu/system.slice/cron.service/cpu.shares 文件,是不是已经包含我们配置的内容了!

通过 systemctl 命令修改 cgroup

除了编辑 unit 的配置文件,还可以通过 systemctl set-property 命令来修改 cgroup,这种方式修该的配置也会在重启系统时保存下来。现在我们把 cron.service 的 CPUShares 改为 700:

```
$ sudo systemctl set-property cron.service CPUShares=700
```

查看 /sys/fs/cgroup/cpu/system.slice/cron.service/cpu.shares 文件的内容应该是 700, 重启系统后该文件的内容还是 700。

Systemd-cgtop 命令

类似于 top 命令, systemd-cgtop 命令显示 cgoups 的实时资源消耗情况:

Control Group	Tasks	%CPU	Memory	Input/s	Output/s
		2.4	1004.5M		101
/user.slice	219	1.6	590.2M		- 1
/system.slice	93	0.7	480.0M		7////-
/system.slice/lightdm.service	5	0.5	103.5M		-
/system.slice/docker.service	19	0.2	120.2M		- ////
/system.slice/open-vm-tools.service	1	0.0	15.7M		-
/system.slice/accounts-daemon.service	3	0.0	7.5M		-
/init.scope	1		8.1M		The state of

通过它我们就可以分析应用使用资源的情况。

总结

Systemd 是一个强大的 init 系统,它甚至为我们使用 cgorups 提供了便利! Systemd 提供的内在机制、默认设置和相关的操控命令降低了配置和使用 cgroups 的难度,即便是 Linux 新手,也能轻松的使用 cgroups 了。

参考:

The New Control Group Interfaces
systemd for Administrators, Part XVIII
Control Groups vs. Control Groups
RedHat Cgroups doc
Systemd-cgls
Systemd-cgtop