CAPITOLO 6 - BILANCI ENERGETICI NELLE REAZIONI CHIMICHE

L'energia è solitamente definita come la capacità di **produrre lavoro**: tutte le forme di energia sono in grado di produrre energia ma non tutte hanno la stessa importanza in chimica. I chimici definiscono il **lavoro** come la variazione di energia che si verifica quando un corpo è spostato da una forza. Esistono diverse tipologie di energia:

- Energia radiante: è l'energia trasportata dai fotogeniche compongono la luce pertanto coincide in pratica con l'energia solare ed è la fonte primaria di energia sulla Terra
- Energia termica: è l'energia associata al moto casuale degli atomi e delle molecole , in generale può essere calcolata da misure di temperatura
- Energia chimica: è l'energia immagazzinata nei legami delle sostanze chimiche (unità strutturali delle sostanze chimiche)
- Energia potenziale: energia disponibile in virtù della posizione delle molecole. L'energia chimica può essere considerata una forma di energia potenziale perché è associata alle posizioni occupate dagli atomi all'interno di una molecola.
- Energia nucleare: energia immagazzinare nell'ammasso di protoni e neutroni che costituiscono il nucleo.

Tutte le forme di energia possono essere convertite, almeno in linea teorica, da una forma all'altra. Questo principio è riassunto nella **legge di conservazione** dell'energia: la quantità totale di energia nell'universo è costante.

Variazioni di energia nelle reazioni chimiche

Quasi tutte le reazioni chimiche rilasciano o assorbono energia, solitamente sotto forma di calore. Il **calore** è il trasferimento di energia termica fra due corpi che si trovano a diverse temperature. La **temperatura** è una misura dell'**energia termica**. La **termochimica** è lo studio della variazione di calore nelle reazioni chimiche.

Per analizzare queste variazioni bisogna prima definire il **sistema** come la porzione specifica dell'universo che ci interessa. L'**ambiente** è invece il resto dell'universo che non fa parte del sistema.

Esistono tre tipologie di sistemi:

- 1. Sistema aperto: può scambiare massa ed energia con l'ambiente
- 2. Sistema chiuso: scambia solamente l'energia con l'ambiente ma non la massa
- 3. Sistema isolato: non scambia né la massa né l'energia

Un processo può essere **esotermico**, se libera calore e trasferisce calore dal sistema all'ambiente, oppure **endotermico**, se durante tale processo il calore deve essere fornito al sistema dall'ambiente.

Termodinamica

La **termodinamica** è lo studio scientifico della interconversione del calore e degli altri tipi di energia. Nella termodinamica si studiano i cambiamenti dello stato di un sistema, che è definito dai altri di tutte le proprietà macroscopiche come composizione, **energia**, **temperatura**, **pressione e volume**. Queste ultime quattro proprietà sono definite **funzioni di stato** in quanto sono determinate dallo stato del sistema, indipendentemente da come lo stato viene raggiunto.

Il **primo principio della termodinamica**, che si basa sulla legge di conservazione dell'energia, afferma che l'energia può essere convertita da una forma all'altra ma non può essere né creata né distrutta. Si deve avere quindi $\Delta E_{sistema} + \Delta E_{ambiente} = 0$. Una forma più utile del primo principio è $\Delta E = q + w$ che indica che il cambiamento dell'energia interna di un sistema è la somma del **calore q** scambiato tra il sistema e l'ambiente e **w** è il **lavoro** compiuto sul (o dal) sistema.

Lavoro

Il lavoro può essere definito come una forza F applicata ad uno spostamento o distanza d: w=Fd. In termodinamica il lavoro ha un significato più ampio, tra cui il lavoro meccanico. Il **lavoro meccanico** si può illustrare studiando l'espansione o la compressione di un gas. Mentre si espande, il gas contenuto in un cilindro munito di un pistone, spinge il pistone verso l'alto contro una pressione atmosferica costante P che si oppone al movimento. Il lavoro che il gas esegue sull'ambiente è dunque $w=-P\Delta V$ dove ΔV è la variazione di volume e il segno meno tiene conto della convenzione sul lavoro (vedi tab. pag. 150).

$$P \times V = \frac{F}{d^2} \times d^3 = Fd = w$$

Così il prodotto della pressione per il volume è uguale al prodotto della forza per la distanza, cioè un lavoro. Il **lavoro non è una funzione di stato** $\Delta w \neq w_{finale} - w_{iniziale}$, esso dipende anche da come il processo viene condotto, dal cammino percorso.

Calore

Come il lavoro, il calore non è una funzione di stato in quanto non è proprietà di un sistema. I loro valori dipendono del processo e variano a seconda di questo.

L'entalpia nelle reazioni chimiche

Se una reazione chimica si svolge a **volume costante** ne segue che $\Delta E = q - P\Delta V = q_v$, il che può sembrare strano dato che è stato dimostrato che il calore non è una funzione di stato. Il processo, però, essendo condotto a volume costante, impone che la variazione di calore possa essere uquale solamente a ΔE .

La maggior parte delle reazioni avviene a **pressione costante**. Se una tale reazione dà origine a un certo numero di moli di gas allora il sistema compie lavoro sull'ambiente. In generale per un processo a pressione costante si scrive:

$$\Delta E = q + w = q_p - P\Delta V \quad q_p = \Delta E + P\Delta V$$

Introduciamo ora una nuova funzione termodinamica di un sistema chiamata **entalpia** (H) che è definita dall'equazione:

$$H = E + PV$$

dove E è l'energia interna del sistema, P e V sono rispettivamente la pressione e il volume del sistema. L'entalpia ha le dimensioni di un'energia e, essendo E, P e V delle funzioni di stato, anche \mathbf{H} è una funzione di stato. Per qualunque processo la variazione di entalpia è data da $\Delta H = \Delta E + P\Delta V + V\Delta P$, considerando un processo a pressione costante allora l'equazione diventa:

$$\Delta H = \Delta E + P \Delta V$$

Per ogni reazione definiamo l'entalpia di reazione, ΔH , come la differenza fra le entalpie dei prodotti e quelle dei reagenti: $\Delta H = H(prodotti) + H(reagenti)$. L'entalpia di reazione può essere positiva o negativa a seconda del processo. Per un

Le equazioni termochimiche sono equazioni chimiche che mostrano tanto le variazioni di

- entalpia quanto i rapporti delle masse. Nelle equazioni termochimiche:
- I coefficienti stechiometrici si riferiscono sempre al numero di moli di una sostanza

processo endotermico ΔH è positivo mentre per un processo esotermico ΔH è negativo.

- Rovesciando l'equazione il segno del AH cambia
- $^-$ Moltiplicando entrambi i lati dell'equazione di un fattore n allora anche ΔH deve variare di quello stesso fattore
- Gli **stati fisici** di tutti i reagenti e dei prodotti devono essere sempre specificati

La relazione tra ΔE e ΔH in un gas ideale con temperatura costante è data da:

$$\Delta E = \Delta H - \Delta (PV) = \Delta H - \Delta (nRT)$$

$$\Delta E = \Delta H - RT\Delta n$$

dove Δn è il numero di moli di gas prodotti - numero di moli di gas reagenti.

Calorimetria

La calorimetria è la misura delle variazioni di calore.

Il calore specifico (c) di una sostanza è la quantità di calore (q) richiesta per aumentare un grammo della sostanza di un grado Celsius.

La capacità termica (C) di una sostanza è data dalla quantità di calore (q) richiesta per aumentare la temperatura di una data quantità (m) della sostanza di un grado Celsius. $[C = m \times c]$

Conoscendo il calore specifico e la quantità di sostanza allora la variazione della temperatura del campione (Δ t) ci dirà la quantità di calore (q) che è stato assorbito o rilasciato in un particolare processo:

$$q = m c \Delta t$$
$$q = C \Delta t$$

dove Δt è la variazione di temperatura Δt = t_{finale} - $t_{iniziale}$.

La convenzione di segno di q è la stessa utilizzata per l'entalpia e quindi positivo per i processi endotermici e negativo per quelli esotermici.

Considerando la calorimetria a volume costante si ricava che la variazione di entalpia non corrisponde alla variazione di calore. Se invece is considera la calorimetria a pressione costante si conclude che la variazione di cuore nel processo è uguale alla variazione di entalpia ΔH .

Entalpia standard di formazione e di reazione

Poiché non c'è modo di misurare il valore assoluto dell'entalpia in una sostanza, bisogna stabilire una scala arbitraria con l'entalpia standard di formazione (ΔH_f^0) come punto di riferimento per tutte le espressioni dell'entalpia.le sostanze si dicono a condizioni standard quando sono a 1 atm. Per convenzione l'entalpia standard di ogni elemento nella sua forma più stabile è zero. Ad esempio l'ossigeno gassoso O_2 a 25° e 1 atm è più stabile della sua forma allotropica ozono O_3 per cui possiamo scrivere $\Delta H_f^0(O_2)=0$ $\Delta H_f^0(O_3)\neq 0$. Lo stesso vale per le due forme allotropiche del carbonio ovvero la grafite e il diamante: la grafite avrà entalpia standard zero mentre quella del diamante sarà diversa da zero.

Si può quindi definire l'entalpia standard di formazione di un composto come la variazione di entalpia che ha luogo quando is forma 1 mole di qui composto a partire dai suoi elementi presi nella forma più stabile a 1 atm.

Una volta noto il valore delle entalpie standard di formazione è possibile calcolare l'entalpia standard di reazione (ΔH^0_{reaz}) definita come l'entalpia di una reazione condotta a 1 atm che può essere generalizzata nell'equazione

$$\Delta H_{reaz}^0 = \sum n \Delta H_f^0(prodotti) - \sum m \Delta H_f^0(reagenti)$$

dove m e n denotano i coefficienti stechiometrici dei reagenti e dei prodotti.

Per calcolare l'entalpia standard di formazione si può applicare la **legge di Hess** (metodo indiretto) che può essere enunciata in tal modo: quando i reagenti sono convertiti in prodotti la variazione di entalpia è la stessa indipendentemente dalla serie di passaggi in cui avviene. Ciò significa che per calcolare il ΔH_{reaz}^0 complessivo è possibile suddividere la reazione in reazioni secondarie per le quali è possibile misurare tale valore. Questo si basa sul fatto che l'entalpia è una funzione di stato e dipende dunque solamente dagli stati iniziale e finale.

L'entalpia di soluzione (ΔH_{soln}) è il calore generato (negativo) o assorbito (positivo) quando una certa quantità di soluto si discioglie in una certa quantità di solvente:

$$\Delta H_{soln} = H_{soln} - H_{componenti}$$