
D&D laundry · Vidov


Trasy prádelny

Návod k používání aplikace pro vedoucího, expedici a řidiče

Adresa aplikace **giangcz123.github.io/trasypradelny**
Verze **10. 11. 2026**



Plánování



Řidič na lince



Expedice

Kdo co v aplikaci dělá


Role	Jak se přihlásí	Co v aplikaci dělá
Vedoucí	Přihlašovací jméno a heslo	Spravuje zákazníky, auta, řidiče a uživatele, plánuje linky, posílá je řidičům a sleduje přehled Stav.
Expedice	Přihlašovací jméno a heslo (účet s rolí expedice)	Zadává naložené klece pro první linku, připravuje klece pro další linky a přebírá klece po návratu aut. Vidí jen kartu Expedice.
Řidič	Bez hesla, odkazem z SMS	Vidí svou linku ve svém jazyce, naviguje k hotelům, potvrzuje předané a vyzvednuté klece, hlásí problémy.

Jak vypadá jeden den

Večer (od 15:00)	**Vedoucí** naplánuje linku 1 na zítřek a pošle řidičům SMS s odkazem.
Ráno před výjezdem	**Expedice** zadá, kolik klecí naložila pro každý hotel. Řidiči se počty hned zobrazí.
3:00 – 8:00	**Řidič** jede linku 1, u každého hotelu potvrdí předané a vyzvednuté klece.
7:00	**Vedoucí** klikne na „Připravit další linky“ a naplánuje 2. závoz. Pošle řidiči novou SMS.
Po návratu	**Řidič** vyloží špinavé klece a sám si naloží linku 2. **Expedice** převezme klece z linky 1.
Celý den	**Vedoucí** sleduje v záložce Stav, kde auta jsou, zpoždění a hlášení řidičů.

Aplikace pozná, na kdy plánujete: **od 15:00 do půlnoci** se plánuje **další den** (závozy 3:00 – 4:00 a 8:00), **od půlnoci do 15:00** se plánuje **dnešek** (2. závoz).

Přihlášení a aplikace na ploše



Přihlášení jménem a heslem

1. Otevřete adresu **giangcz123.github.io/trasypradelny**.
2. Zadejte **přihlašovací jméno** a **heslo**, které vám dal vedoucí. Na velikosti písmen a diakritice u jména nezáleží.
3. Klikněte na **Přihlásit**. Přihlášení vydrží, dokud nekliknete na **Odhlásit**.


Aplikace na ploše telefonu

Android (Chrome): menu ⋮ → *Přidat na plochu*. **iPhone (Safari):** Sdílet → *Přidat na plochu*. Aplikace se pak otevírá přes celou obrazovku jako běžná aplikace.

Na cizím zařízení se vždy odhlaste. Zapomenuté heslo vám nastaví vedoucí v části Uživatelé.

Vedoucí

Uživatelé




Správa uživatelů

Tlačítko **Uživatelé** vpravo nahoře (vidí ho jen vedoucí) ukazuje, kdo se může přihlásit do aplikace.

1. **Přidat uživatele:** vyplňte přihlašovací jméno (např. *petr*), heslo (aspoň 6 znaků) a roli **Vedoucí** nebo **Expedice**. Klikněte na **Přidat uživatele** a jméno s heslem předejte pracovníkovi.
2. **Nové heslo:** u uživatele klikněte na **Nové heslo**, napište ho a uložte.
3. **Role:** změňte ji v rozbalovacím menu. Projeví se při příštím přihlášení.
4. **Odebrat:** uživatel se už nepřihlásí. Sami sebe odebrat nemůžete.

Řidiči účet nepotřebují. Linku otevírají z odkazu v SMS.

Zákazníci




Záložka Zákazníci

Stálý adresář hotelů, seřazený podle abecedy. U každého hotelu vyplňte:

- **Název a adresu** (ulice, PSČ, město).
- **Kdy se jezdí**: tlačítka Po – Ne, nebo „Každý den“.
- **Závoz**: 3:00 – 4:00, 8:00 nebo 2. závoz. Zaškrtnout jde **nejvýš dva**.

Hotely můžete přidat po jednom (**Přidat zákazníka**), nebo hromadně přes **Vložit seznam**: zkopírujte řádky z Excelu (název, ulice, PSČ, město) a vložte je. Hotely, které už v adresáři jsou, aplikace přeskočí.

Auta a řidiči



Karta řidiče s jazykem

V záložce **Auta** má každé auto název, SPZ, kapacitu v klecích a potřebné řidičské oprávnění. Auto s oprávněním **C** jede nejvýš 90 km/h a má povinnou pauzu 45 minut, ostatní auta jedou nejvýš 110 km/h. Pauza se započítá do časů, v rozpisu se nezobrazuje.


V záložce **Řidiči** vyplňte u každého řidiče:

- **Jméno a telefon**: na telefon přijde SMS s linkou.
- **Jazyk zpráv a rozpisu jízd**: angličtina (výchozí), čeština, vietnamština nebo ukrajinština. V tomto jazyce dostane řidič SMS i celou stránku s linkou.
- **Řidičská oprávnění**: když k autu vyberete řidiče bez potřebného oprávnění, aplikace upozorní.

Nahoře je **Telefon vedoucího**. Řidiči vám z linky můžou jedním klepnutím zavolat.

Změna jazyka se projeví u linek naplánovaných po změně.

Plánování linky



Výběr řidiče, výjezdu a hotelů


Auta jsou seřazená vždy stejně: **Volvo** první, pak **Iveco 4, 3, 2, 1**.

1. U auta vyberte **řidiče** a **výjezd** (3:00 – 8:00, nebo 2. závoz). Podle výjezdu se nabídnou jen hotely se stejným závozem a s jízdou v daný den.
2. Rozbalte **Zákazníci na lince** a zaškrtávejte hotely **v pořadí, v jakém je má auto objet**. Modré číslo u hotelu je jeho pořadí na lince. Výběr zavřete tlačítkem **Hotovo**.
3. Stejně připravte další auta.
4. Klikněte na **Naplánovat trasy**. Aplikace spočítá časy u hotelů: jízdu, 45 minut vykládky, pauzu u aut skupiny C a návrat do prádelny.

Pravidla, která aplikace hlídá

- **Jeden řidič na ranní lince 3:00 – 8:00 řídí jen jedno auto.** U ostatních aut je takový řidič v menu zašedlý s poznámkou „jede …“.
- **Hotel, který už jede na jednom autě, se u ostatních aut a dalších linek téhož dne skryje.** Pod seznamem je poznámka, kolik hotelů je takhle skrytých.
- Po naplánování se výběr u aut vynuluje. Můžete tak plánovat auto po autu, hotové trasy ostatních aut zůstanou.

Mimořádné závozy




Mimořádné závozy

Pod **Zákazníci na lince** je druhý seznam **Mimořádné závozy**. Jsou v něm **všichni zákazníci** podle abecedy bez ohledu na den a čas závozu. Použijte ho, když hotel potřebuje závoz mimo svůj běžný den nebo čas.

Zaškrtnutý hotel se přidá na konec linky. Výběr zavřete tlačítkem **Hotovo**.

> Hotely, které už ten den jedou na jiném autě, se ani tady nenabízejí.

Odeslání linky řidiči



Lístek auta s tlačítkem SMS

Pod plánováním má každé naplánované auto lístek s časy u hotelů a návratem. Auta bez trasy se nezobrazují.

- **Poslat SMS všem řidičům** (nad lístky) pošle každému řidiči SMS s **odkazem na jeho linku**. Před odesláním se aplikace zeptá a vyjmenuje řidiče.
- **Poslat SMS** na lístku pošle SMS jen tomuto řidiči. Pod tlačítkem se ukáže „SMS odeslána v …“, nebo důvod, proč neodešla.
- **nebo přes WhatsApp** otevře WhatsApp se stejnou zprávou, kdyby SMS nešla poslat.
- **Pohled řidiče** ukáže, co uvidí řidič. **Smazat trasu tohoto auta** trasu zruší a odkaz přestane platit.

SMS je v jazyce řidiče a vypadá takto:

```
Petr: Linka 1, Iveco 4 1C2 3456, Ct 5.11. vyjezd 4:00 https://…
```

> Když linku po odeslání změníte, odkaz zůstane stejný. Řidiči se zobrazí upozornění „Linka byla změněna“. Pro jistotu mu SMS pošlete znovu.

Druhá linka (2. závoz)

Ráno klikněte u výsledků na **Připravit další linky**. Autům, která jela, se nastaví výjezd „2. závoz“ podle skutečného návratu řidiče a 20 minut na vyložení a naložení. Pak zaškrtněte hotely s 2. závozem a naplánujte jako obvykle.

Stav: přehled během dne



Přehled Stav

Záložka **Stav** ukazuje všechny linky vybraného dne (šipkami přepnete den):

- kolik hotelů má řidič hotovo a kam právě jede,
- podle plánu, zpoždění 15 min nebo dokončeno,
- nenaloženo, když 30 minut před výjezdem auto stále není naložené,
- kdo nakládal (expedice, nebo řidič bez expedice),
- červeně všechna **hlášení a nesrovnalosti**: nedoručený hotel s důvodem, nesouhlasící počty klecí, problémy nahlášené řidičem, klece, které zůstaly na autě.

Tlačítko **Zavolat řidiči** vytočí jeho číslo. Přehled se obnovuje sám.

Expedice

Expedice se přihlásí svým jménem a heslem a hned se jí otevře karta **Expedice**, nic jiného nevidí. Nahoře přepíná den, pod ním auto a linku. Červená tečka u auta znamená, že čeká na nakládku nebo převzetí.

Nakládka linky 1



Nakládka klecí po hotelech

1. Vyberte auto. Otevře se jeho linka 1 se seznamem hotelů v pořadí jízdy.
2. U každého hotelu **klepněte na číslo**. Otevře se menu **0 – 19**, vyberte, kolik klecí jste naložili. Dole je součet a kapacita auta.
3. Klikněte na **Potvrdit nakládku**. Řidiči se počty klecí ihned zobrazí, i když už má linku otevřenou.

Na pořadí nezáleží: vedoucí může poslat SMS večer a expedice zadat klece až ráno. Řidič vždy uvidí aktuální stav.

Když vedoucí po nakládce přidá hotel, u hotelu se zobrazí „přidán po nakládce – doplňte klece“. Když hotel odebere, aplikace upozorní, kolik klecí je potřeba z auta vyložit.

Příprava klecí a převzetí po návratu



Příprava klecí pro linku 2



Převzetí po návratu auta

Příprava klecí pro další linky

Linku 2 a další si řidič nakládá sám. Expedice mu může dopředu **připravit počty**: vyberte je v menu u hotelů a klikněte na **Uložit připravené klece**. Řidiči se počty předvyplní, a kdyby naložil jiný počet, aplikace ho upozorní.


Převzetí klecí po návratu

Jakmile řidič potvrdí vykládku, objeví se u linky sekce **Převzetí po návratu** s počtem klecí, které řidič vyložil. Zkontrolujte počet, případně ho v menu změňte (pak je potřeba napsat důvod), a klikněte na **Potvrdit převzetí**.

Řidič

Řidič se nikam nepřihlašuje. Odkaz na svou linku dostane v **SMS** a stránka se mu zobrazí v jazyce, který má nastavený (angličtina, čeština, vietnamština nebo ukrajinština). Odkaz platí jen kolem dne jízdy a do zákazníků, aut ani plánování se přes něj nedostane. Stránka se obnovuje sama.

Před výjezdem




Linka čeká na nakládku

Dokud expedice nepotvrdí nakládku, řidič vidí trasu a časy, ale potvrzovat hotely ještě nejde. Jakmile expedice naloží, objeví se počty klecí.

Pokud expedice nestihla naložit a je čas vyjet, řidič klepne na **Expedice nenaložila – naložil jsem sám** a počty vybere sám. Vedoucí to uvidí ve Stavu.

Na lince




Další zastávka


Potvrzení hotelu

1. Nahoře je **další zastávka**: název, adresa, plánovaný čas a **kolik klecí je na autě pro tento hotel**.
2. **Navigovat** otevře Google Mapy rovnou k hotelu.
3. U hotelu klepněte na **Hotovo**. Klepnutím na číslo vyberte z menu, kolik klecí jste **přivezli (předali)** a kolik **odvezli (vyzvedli)**, a potvrďte.
4. Pod kartou je celá linka. Hotové hotely jsou přeškrtnuté s počty klecí. Klepnutím na jiný hotel ho můžete objet dřív.

Když něco nesedí




Předáno méně klecí




Nešlo doručit

- **Předáno jinak, než bylo naloženo:** číslo zčervená a objeví se upozornění „Na autě zůstává 1 klec pro …“. Zkontrolujte auto. Buď klepněte na **Předat všechny**, nebo napište důvod. Bez důvodu nejde pokračovat.
- **Nešlo doručit:** v okně Hotovo klepněte na **Nešlo doručit** a napište důvod. Klece zůstávají na autě a vedoucí to hned vidí.
- **Nahlásit problém** (dole na obrazovce): kolona, porucha, cokoli dalšího. Zpráva se objeví vedoucímu ve Stavu.
- **Zavolat vedoucímu** vytočí telefon vedoucího.

Návrat a další linka




Vykládka v prádelně




Odkaz na další linku

1. Po posledním hotelu aplikace ukáže **Vylož vyzvednuté klece** a kolik jich podle zadání máte. Pokud na autě zůstaly nepředané čisté klece, upozorní na ně.
2. Vyberte počet vyložených klecí (když nesedí, napište proč) a klepněte na **Potvrdit vykládku**.
3. Jakmile vedoucí naplánuje další linku, objeví se tlačítko **Otevřít linku 2**. Do té doby stránka čeká a obnovuje se sama.

Nakládka další linky řidičem



Nakládka linky 2



Stejná obrazovka ukrajinsky

Linku 2 a další si řidič nakládá sám. U každého hotelu vybere počet klecí z menu. Pokud expedice připravila počty, jsou předvyplněné. Když naložíte jiný počet, aplikace upozorní („Nakládáš jinak, než expedice připravila“). Potvrďte **Potvrdit nakládku a jet**.

Když vedoucí linku po odeslání změní, nahoře se objeví žluté **Linka byla změněna**. Zkontrolujte seznam hotelů a klepněte na **Rozumím**.

Časté situace

Řidič píše, že odkaz neplatí	Linka byla smazána, nebo je odkaz z jiného dne. Pošlete mu SMS znovu z lístku auta.
Řidiči nepřišla SMS	Pod tlačítkem na lístku je důvod. Nejčastěji chybné telefonní číslo v kartě řidiče. Opravte ho, naplánujte znovu a pošlete SMS, případně použijte WhatsApp.
Řidič má stránku v jiném jazyce	Změňte mu jazyk v kartě řidiče a linku naplánujte znovu.
Řidič nejde vybrat k autu	Už ráno řídí jiné auto. Na ranní lince 3:00 – 8:00 může řídit jen jedno.
Hotel se nenabízí v plánování	Buď už ten den jede na jiném autě, nebo nemá zaškrtnutý den a závoz odpovídající výjezdu auta. Mimo běžný den ho najdete v **Mimořádných závozech**.
Auto je ve Stavu červeně „nenaloženo“	Do výjezdu zbývá méně než 30 minut a expedice nepotvrdila nakládku. Ozvěte se expedici, nebo řidič naloží sám.
Zapomenuté heslo	Vedoucí ho změní v části **Uživatelé → Nové heslo**.
Aplikace ukazuje starou verzi	Obnovte stránku natvrdo (Ctrl+F5, na Macu Cmd+Shift+R). Verze je uvedená v záhlaví.

Snímky obrazovek pocházejí ze zkušebního provozu s ukázkovými hotely, auty, časy a počty klecí.