Reti di calcolatori

Livello Data Link

Prof.ssa Simonetta Balsamo Dipartimento di Informatica Università Ca' Foscari di Venezia balsamo@dsi.unive.it

http://www.dsi.unive.it/~reti

Livello data-link

S.Balsamo 2008

R4.1

R4.3


Livello Data Link - scopo

- Offrire una comunicazione affidabile ed efficiente a due macchine adiacenti
- Si comporta come un "tubo digitale", cioè i bit partono e arrivano nello stesso ordine
 - Ci sono errori e disturbi occasionali
 - Il canale ha un data rate finito
 - C'è un ritardo nella propagazione
- Compiti:
 - Offrire servizi al livello network con un'interfaccia ben definita;
 - Determinare come i bit del livello fisico sono raggruppati in frame (framing)
 - I Gestire gli errori di trasmissione
 - Regolare il flusso della trasmissione fra sorgente e destinatario

Livello data-link

S.Balsamo 2008

Livello Data Link



Livello data-link S.Balsamo 2008

Livello Data Link - servizi

1/2

R4.2

R4.4

- Trasferire dati dal livello network della macchina di origine al livello network della macchina di destinazione
- connectionless non confermato
 - si mandano frame indipendenti
 - i frame non vengono confermati
 - I non si stabilisce una connessione
 - i frame persi non si recuperano (in questo livello)
 - è appropriato per
 - canali con tasso d'errore molto basso
 - traffico real-time (es. voce)
 - l le LAN, nelle quali, in effetti, è molto comune

Livello data-link

S.Balsamo 2008

Livello Data Link - servizi

2/2

Connectionless confermato

- I frame vengono confermati
- I Se la conferma non arriva, il mittente può rispedire il frame
- E' utile su canali non affidabili (sistemi wireless)
- Nota 1: La perdita di un ack può causare la trasmissione di più copie dello stesso frame
- Nota 2: La conferma a questo livello è un'ottimizzazione

Connection oriented confermato

- Più sofisticato
- I Prevede tre fasi: apertura connessione, invio dati, chiusura connessione
- Garantisce che ogni frame sia ricevuto esattamente una volta e nell'ordine giusto
- Fornisce al livello network un flusso di bit affidabile

Livello data-link

S.Balsamo 2008

R4.5

Livello Data Link - framing

1/4

R4.8

In trasmissione:

Spezza il flusso di bit in arrivo dal livello 3 in una serie di frame calcola un'apposita funzione (checksum) per ogni frame

Livello Data Link - funzionamento

- Inserisce il checksum nel frame
- Consegna il frame al livello 1, che lo spedisce come sequenza di bit

In ricezione:

- Riceve una seguenza di bit dal livello 1
- I Ricostruisce i frame
- Per ogni frame ricalcola il checksum
 - Se è uguale a quello contenuto nel frame questo viene accettato, altrimenti viene considerato errato e scartato

Livello data-link

S.Balsamo 2008

R4.7

1. Conteggio di caratteri

- Un campo nell'header, indica quanti caratteri ci sono del frame.
- Se durante la trasmissione si rovina tale campo, diventa impossibile ritrovare l'inizio del prossimo frame e di conseguenza anche quello dei successivi


2. Delimitatori e byte stuffing

- Ogni frame inizia e finisce con una particolare la sequenza di caratteri ASCII
- Una scelta diffusa è la seguente:
 - Inizio frame: DLE (Data Link Escape), STX (Start of TeXt)
 - Fine frame: DLE, ETX (End of TeXt)
- In caso di errore si ricerca DLE
- Problema: nella trasmissione di dati binari, il byte corrispondente alla codifica di DLE può apparire dentro il frame, confondendo la trasmissione

Livello data-link

S.Balsamo 2008

2



Livello Data Link - framing 2/4

- Soluzione: Il livello 2 sorgente aggiunge davanti a tale byte un altro DLE, per cui in arrivo solo i singoli DLE segnano i confini dei frame. Il livello 2 destinazione rimuove i DLE aggiunti dentro ai dati prima di consegnarli al livello 3 (character stuffing)
- La tecnica character stuffing è legata alla codifica ASCII ad 8 bit, non va bene per codifiche più moderne (es. UNICODE)
- Alternativa: una tecnica che permette codifiche diverse di carattere

Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.9

Livello Data Link - framing 4/4

4. Violazione della codifica

- In molte reti (soprattutto LAN) si codificano i bit al livello fisico con una certa ridondanza. Ad esempio:
 - Il valore 1 di un bit di dati è codificato con la coppia high/low di bit fisici
 - Il valore 0 di un bit di dati è codificato con la coppia low/high di bit
- Le coppie low/low ed high/high non sono utilizzate, quindi possono essere usate per delimitare i frame

Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.11

Livello Data Link - framing 3/4

3. Delimitatori e bit stuffing

- Ogni frame inizia e finisce con una specifica sequenza di bit (bit pattern), ad es. 01111110 chiamata un flag byte (delimitatore)
- Un problema analogo al caso precedente, guindi:
 - I in trasmissione: Ogni volta che il livello due incontra nei dati da trasmettere 5 bit consecutivi uguali a 1 inserisce uno 0 aggiuntivo
 - I in ricezione: Quando nei dati ricevuti compaiono 5 bit uguali a 1, si rimuove lo 0 che li segue

Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.10

1/9

Livello Data Link - gestione errori

- Rumore di fondo

Gli errori sono dovuti in generale a:

- Disturbi (ad es. fulmini) improvvisi
- Interferenze (ad es. motori elettrici)
- Tipi di errori
 - I Perdita di bit
 - Modifica del valore
- Due approcci al trattamento degli errori:
 - Includere sufficiente informazione aggiuntiva in modo da ricostruire il messaggio originario (correzione dell'errore)
 - I Includere meno informazione aggiuntiva, in modo da rilevare un errore, senza necessariamente correggerlo (rilevazione dell'errore)

Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.12

Livello Data Link - gestione errori

- Rilevazione dell'errore:
 - Bit aggiunti dal mittente
 - Rilevati e analizzati dal destinatario
- Overhead
 - I di gestione
 - I di trasmissione
- Garanzia statistica

Livello data-link S.Balsamo 2008

Livello Data Link - gestione errori

- Un frame (a parte i delimitatori) consiste di n = m + r bit, dove:
 - m bit costituiscono il messaggio vero e proprio
 - r bit sono ridondanti, e sono detti reduntant bit (o check bit)
- Una sequenza di n bit fatta in tal modo si dice codeword, o parola di codice
- Date due qualunque parole di codice, ad es. 1000 1001 e 1011 0001 è possibile determinare il numero di bit che in esse differiscono (3 nell'esempio) tramite un semplice XOR fatto bit a bit

a XOR b b

2/9

R4.13

4/9

Tale numero si dice la distanza di Hamming delle due codeword

Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.15

Livello Data Link - gestione errori

3/9

R4.14

5/9

R4.16

- Tecniche
 - Bit di parità:
 - aggiunge un bit
 - tollera errori di un solo bit
 - Checksum:
 - Tratta i dati come interi
 - Mittente: calcola e invia una somma aritmetica
 - Overhead: checksum
 - Destinatario: calcola e controlla
 - Gestisce errori multipli

Non	tutti

Esempio: non rileva gli	
errori	
(II bit sempre sbagliato)	

Dato in binario	checksum	Dato in binario	checksum	
0001	1	0011	3	
0010	2	0000	0	
0011	3	0001	1	
0001	1	0011	3	
totale	7	totale	7	

Livello data-link

S.Balsamo 2008

Livello Data Link - gestione errori

- Se due codeword hanno una distanza di Hamming uguale a d, ci vogliono d errori su singoli bit per trasformare l'una nell'altra
- Un insieme prefissato di *codeword* costituisce un codice (code)
- La distanza di Hamming di un codice è il minimo delle distanze di Hamming fra tutte le possibili coppie di codeword del codice
- In particolare:
 - Per rilevare d errori serve un codice con distanza di Hamming (d+1). Qualunque combinazione di d errori non riesce a trasformare un codeword valido in un altro codeword valido
 - Per correggere d errori, serve un codice di Hamming con distanza (2d+1). Una parola con d errori è più vicina all'originale che a qualunque altra parola

Livello data-link S.Balsamo 2008

Livello Data Link - gestione errori

- Cyclic Redundancy Code (CRC, polynomial code) considerano le stringhe di bit come rappresentazioni di polinomi a coefficienti 0 e 1 (un numero ad m bit corrisponde ad un polinomio di grado m-1)
- L'aritmetica polinomiale è modulo 2
 - Addizione e sottrazione sono equivalenti a XOR
 - La divisione è calcolata attraverso la sottrazione modulo 2
- Mittente e destinatario concordano un polinomio generatore G(x), con bit più significativo e meno significativo uguali ad 1
- Sia r il grado del polinomio G(x)
 - Esempio: r=16 G(x) = $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
 - r = numero di bit ridondanti

S.Balsamo 2008

R4.17

8/9

6/9

Livello Data Link - gestione errori

- Dato il frame di m bit M(x) e il polinomio generatore G(x) di grado r
- Aggiunge r bit meno significativi a valore 0 nei => il frame di dimensione m+r corrisponde a xr M(x)
- Divide $x^rM(x)$ per G(x) con divisione modulo 2
- Sottrae il resto (al massimo di r bit) da x^rM(x) con sottrazione modulo 2
- Il risultato e' inserito nel frame come checksum

Ricevente

- Ricevuto il frame completo di checksum, lo divide il tutto per G(x)
- se il risultato non è 0 c'è stato un errore
- Rileva errori che non corrispondo a polinomi che contengono G(x)

Livello data-link

S.Balsamo 2008

R4.19

Livello Data Link - gestione errori

7/9

Il mittente appende in coda al frame un checksum in modo che il polinomio corrispondente (di grado m + r -1) sia divisibile per G(x) - $x^rM(x)$

DLE STX dati con byte stuffing DLE ETX CRC

Il ricevente ricevuto il frame e checksum, divide il tutto per G(x) e se il risultato non è 0 c'è stato un errore

Livello data-link

S.Balsamo 2008

Livello Data Link - gestione errori

9/9

R4 20

R4.18

- Un codice polinomiale con r bit rileva tutti gli errori singoli e doppi, tutti gli errori di x bit, x dispari, tutti i burst di errori di lunghezza ≤ r
- Tra i polinomi sono diventati standard internazionali:

```
CRC-12: x<sup>12</sup> + x<sup>11</sup> + x<sup>3</sup> + x<sup>2</sup> + x<sup>1</sup> + 1
```

- CRC-16: x¹⁶ + x¹⁵ +x² + 1
- CRC-CCITT: x¹⁶ + x¹² + x⁵ + 1
- Usato per IEEE 802:
- - $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x^1 + 1$
- Un checksum a 16 bit corregge: errori singoli e doppi, di numero dispari di bit, burst di lunghezza <=16, il 99.997% di burst lunghi 17, e il 99.998% di burst lunghi 18 (sotto ipotesi di uniformità)

Livello data-link

S Ralsamo 2008

Livello Data Link - gestione sequenza 1/3

- Bisogna informare il mittente se i frame spediti sono anche arrivati al destinatario, con o senza errori:
 - Servizi connectionless non confermati: non c'è bisogno di alcuna conferma
 - Servizi connectionless confermati: sono arrivati tutti e senza errori?
 - Servizi connection oriented confermati: sono arrivati tutti, senza errori e nell'ordine giusto?

Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.21

Livello Data Link - gestione sequenza 3/3

- Problema: Un frame può perdersi e il mittente rimanere bloccato in attesa di un ack che non arriverà mai
 - Soluzione: Time-out del mittente per la ricezione dell'ack, ritrasmissione
- Problema: Se si perde l'ack, il destinatario può trovarsi più copie del frame
 - Soluzione: Il mittente numera la sequenza all'interno di ogni frame dati

Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.23

Livello Data Link - gestione sequenza 2/3

- L'acknowledgement, è un messaggio inviato dal destinatario al mittente per informarlo che:
 - Il frame è arrivato correttamente (positive ack)
 - Il frame è errato (negative ack)
- Frame dati indica un frame che trasporta informazioni generate nel colloquio fra le peer entity
- Frame di ack indica un frame il scopo è trasportare un acknowledgement

Livello data-link S.Balsamo 2008

Livello Data Link - gestione flusso 1/2

R4.22

R4.24

- Alcune assunzioni per il mittente:
 - Nei livelli fisico, data link e network, ci sono processi (HW o SW) indipendenti, che comunicano fra loro
 - Quando il SW di livello data link riceve un pacchetto dal livello network, lo incapsula in un header ed un trailer contenenti informazioni di controllo; quindi vengono calcolati il checksum e i delimitatori
 - I Il frame viene passato al livello sottostante, che trasmette il tutto

Livello data-link S.Balsamo 2008

Livello Data Link - gestione flusso

- In ricezione:
 - L'HW di livello 2 identifica i delimitatori, estrae il frame, ricalcola il checksum:

2/2

- Se sbagliato, il SW data link viene informato dell'errore; altrimenti il SW data link riceve il frame (senza più checksum)
- Il SW data link, quando riceve un frame, esamina le informazioni di controllo:
 - Se è tutto OK consegna solo il pacchetto, al livello network

Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.25

Livello Data Link - protocolli elementari

- Protocollo 1: per canale simplex senza vincoli
- Protocollo 2: per canale simplex stop and wait
- **Protocollo 3**: per canale simplex con canale rumoroso

Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.27

Livello Data Link - frame

- E' diviso in due campi, il campo header e il campo info
- Nel campo header si possono individuare altri sottocampi:
 - Kind: Serve a distinguere il tipo di frame (contiene dati, di controllo, ecc.)
 - Seq: Contiene il numero progressivo del frame
 - Ack: Contiene informazioni legate all'acknowledgement
- Il campo info contiene un pacchetto di livello network completo (comprendente le informazioni di controllo di tale livello)

Livello data-link S.Balsamo 2008

Livello Data Link protocollo *heaven* 1/2

- Per canale simplex, basato sulle ipotesi (non realistiche):
 - I frame dati vengono trasmessi in una sola direzione
 - Le peer entity di livello network sono sempre pronte
 - non devono mai attendere per inviare o ricevere al/dal livello data link

R4.26

R4.28

- Si ignora il tempo di elaborazione del livello data link
- I C'è spazio infinito per il buffering nel ricevitore
- Il canale fisico non fa mai errori
- Assumiamo che il livello rete si sia sempre pronto a trasmettere e a ricevere

Livello data-link S.Balsamo 2008

Livello Data Link - protocollo heaven 2/2

- PROTOCOLLO 1 canale simplex senza errori, spazio infinito
- Mittente (loop infinito):
 - 1) attendi un pacchetto dal livello network;
 - 2) costruisci un frame dati;
 - 3) passa il frame al livello fisico;
 - 4) torna ad 1).
- Destinatario (loop infinito):
 - 1) attendi evento:
 - * arriva frame da livello fisico:
 - 2) estrai pacchetto;
 - 3) lo passa al livello network;
 - 4) torna ad 1).

Livello data-link

S.Balsamo 2008

R4.29

Livello Data Link protocollo *stop and wait* 2/2

- PROTOCOLLO 2 canale simplex senza errori, spazio finito
- Mittente (loop infinito):
 - attendi un pacchetto dal livello network;
 - 2) costruisci un frame dati;
 - passa il frame al livello fisico;
 - 4) attende evento:
 - * arriva frame di ack (vuoto):
 - 5) torna ad 1).
- Destinatario (loop infinito):
 - 1) attendi evento:
 - * arriva frame dati da livello fisico:
 - 2) estrai il pacchetto;
 - consegna il pacchetto al livello network;
 - 4) invia un frame di ack (vuoto) al mittente;
 - 5) torna ad 1).

Livello data-link

S.Balsamo 2008

R4.31

Livello Data Link protocollo *stop and wait* 1/2

- Per canale simplex, con le stesse ipotesi precedenti eccetto:
 - Esiste un buffer del destinatario con spazio finito
 - Il mittente deve essere opportunamente rallentato
 - Non con ritardi prefissati (caso pessimo)
- Il destinatario invia una esplicita autorizzazione all'invio del prossimo frame
- Il mittente attende OK dal destinatario

Livello data-link

S.Balsamo 2008

Livello Data Link protocollo con canale rumoroso 1/8

- Per canale simplex, con le stesse ipotesi del protocollo stop and wait eccetto che il canale è soggetto ad errori
- Aggiungendo al protocollo precedente un timer per il mittente si ottiene che:
 - I il mittente invia un frame e fa partire un timer se non arriva l'ack entro il tempo ripete l'invio
 - I il destinatario invia un ack guando riceve un frame senza errori
- C'è possibile duplicazione in caso di perdita dell'ack!
- Il mittente aspetta un ack prima di trasmettere il prossimo frame
 - PAR (Positive Ack with Retransmission)
 - I ARQ (Automatic Repeat Request)
- Uso di variabili per memorizzare il numero di sequenza
 - n_seq numero di frame da inviare (mittente)
 - n_exp numero di frame atteso (destinatario)

Livello data-link

S.Balsamo 2008

R4.32

Livello Data Link protocollo con canale rumoroso 2/8

PROTOCOLLO 3 - canale simplex con errori, spazio finito

torna ad 1)

Mittente (loop infinito; [seq] rappresenta il campo seq di un frame):

S.Balsamo 2008

R4.33

Livello Data Link protocollo con canale rumoroso 4/8


- Il mittente etichetta i frame dati con la sequenza ...0,1,0,1..., ma passa all'etichetta e frame successivi solo quando arriva un ack; finché ciò non succede, continua a ritrasmettere lo stesso frame
- Il ricevente invia un ack di conferma per tutti i frame dati privi di errori, ma consegna al livello network solo quelli giusti, e cioè etichettati secondo la sequenza ...0,1,0,1....


Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.35


Livello Data Link protocollo con canale rumoroso 3/8


- PROTOCOLLO 3 canale simplex con errori, spazio finito
- Destinatario (loop infinito; [seq] rappresenta il campo seq di un frame):
 - 0) $n \exp = 0;$
 - attendi evento;
 - * arriva frame dati valido da livello fisico:
 - 2) se ([seq] == n exp)
 - 2.1) estrai pacchetto
 - 2.2) consegnalo al livello network
 - 2.3) $n \exp = 1 n \exp$
 - 3) ack = 1 n exp;
 - 4) invia frame di ack (vuoto)
 - 5) torna ad 1)
 - * arriva frame non valido: torna ad 1)

lo data-link S.Balsamo 2008 R4.34












Livello Data Link protocollo a finestra scorrevole 1/6 Comunicazione sia fra A e B, si avrà che: Nella direzione da A a B viaggiano i frame dati inviati da A a B e i frame di ack inviati da A a B (in risposta ai frame dati inviati da B ad A) I Nella direzione da B a A viaggiano i frame dati inviati da B a A e i frame di ack inviati da B a A (in risposta ai frame dati inviati da A ad B) Il campo kind serve a distinguere fra i due tipi di frame, dati e di ack, che viaggiano nella stessa direzione Frame ack da B->A Per inviare un ack da B ad A, si aspetta che sia pronto un frame dati che B deve inviare ad A, e si sfrutta tale frame dati per inserire anche l'ack di ritorno da B ad A (piggybacking, letteralmente portare a spalle) S.Balsamo 2008 R4.41



Livello Data Link protocollo a finestra scorrevole

2/6

- Ogni frame inviato ha un numero di seguenza, in [0, 2ⁿ-1], il campo Seg è di n bit
- Finestra del mittente e finestra del destinatario
- Fs n =3
 - numeri di seguenza [0,7]
 - I finestra del mittente: da spedire o spediti ancora senza ack
 - finestra del destinatario: da accettare





Finestra del mittente

S.Balsamo 2008

R4.42

Livello Data Link protocollo a finestra scorrevole

4/6

- Ad ogni istante il mittente mantiene una finestra scorrevole sugli indici dei frame:
 - Solo quelli entro la finestra possono essere trasmessi
 - I numeri di seguenza nella finestra indicano frame da spedire o spediti, ma non ancora confermati
 - I Quando arriva dal livello network un pacchetto, si aggiunge un nuovo indice nella finestra
 - I Quando arriva un ack, l'indice corrispondente esce dalla finestra
 - I frame dentro la finestra devono essere mantenuti in memoria per la possibile ritrasmissione

S.Balsamo 2008

I Se il buffer è pieno, il livello data link deve costringere il livello network a sospendere la consegna di pacchetti

Livello data-link

Livello Data Link protocollo a finestra scorrevole

5/6

- il destinatario mantiene una finestra con gli indici dei frame che possono essere accettati
- se arriva un frame il cui indice è fuori dalla finestra, il frame viene scartato (non si invia al livello superiore)
- se arriva un frame il cui indice è nella finestra:
 - I il frame viene accettato
 - viene spedito il relativo ack
 - la finestra del destinatario viene spostata in avanti
- La finestra del destinatario rimane di dimensione costante
- Solo se la dimensione è 1 è garantito l'ordine, altrimenti no

Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.45

Livello Data Link protocollo a finestra scorrevole di 1 bit 1/4

- E' un protocollo stop-and-wait
- Il mittente, quando invia un frame:
 - I fa partire un timer:
 - I se prima che scada il timer arriva un ack con lo stesso numero di sequenza del frame che si sta cercando di trasmettere, si avanza la finestra e si passa a trasmettere il frame successivo
 - se arriva un ack diverso o scade il timer, si ritrasmette il frame
- Il destinatario quando arriva un frame corretto, senza errori:
 - Invia un ack col corrispondente numero di seguenza
 - I Se il frame non è un duplicato lo passa al livello network e avanza la finestra
 - I (l'ack è etichettato col numero di sequenza del frame a cui si riferisce con valori che possono solo essere 0 e 1, come nel **PROTOCOLLO 3**)
- Variabili che memorizzano il numero di frame
 - n frame da inviare come mittente
 - I n frame atteso come destinatario

Livello data-link

S.Balsamo 2008

R4.47

Livello Data Link protocollo a finestra scorrevole

6/6

- I pacchetti devono essere riconsegnati ordinati al livello network
- Il canale fisico è wire-like, cioè consegna i frame nell'ordine di partenza
- Le finestre di mittente e destinatario non devono necessariamente avere uquali dimensioni, né uquali limiti inferiori o superiori



Livello Data Link protocollo a finestra scorrevole di 1 bit 2/4


- PROTOCOLLO 4 finestra scorrevole di un bit
- Mittente e destinatario (loop infinito; [seq] e [ack] rappresentano risp. i campi seq e ack di un frame)
 - 0) n frame da inviare = 0;
 - 1) n frame atteso = 0;
 - 2) prendi un pacchetto dal livello network;
 - 4) costruisci frame dati con
 - [seq]= n_frame_da_inviare e
 [ack] = 1 n frame atteso;
 - 5) passa il frame dati al livello fisico;
 - 6) resetta il timer(seq);
 - 7) attendi un evento:
 - * timer scaduto: torna a 4)

Livello data-link S.Balsamo 2008

R4 48

Livello Data Link protocollo a finestra scorrevole di 1 bit 3/4

```
7) attendi un evento:
  * timer scaduto: torna a 4)
  * arrivo frame dal livello fisico
  8) se ([seq] == n_frame_atteso)
    8.1) estrae pacchetto
  8.2) lo consegna al livello network
  8.3) n_frame_atteso = 1 - n_frame_atteso
  9) se ([ack] == n_frame_da_inviare)
  9.1) ferma timer(ack)
  9.2) prendi un pacchetto dal livello network;
  9.3) n_frame_da_inviare = 1 - n_frame_da_inviare
10) torna a 4)
```



S.Balsamo 2008

R4.49

1/7


Livello data-link


Il destinatario quando riceve un frame danneggiato o con un numero di sequenza non progressivo, lo ignora assieme a tutti i successivi, non inviando i relativi ack

Livello Data Link - protocollo go-back-n

- Il mittente quando il scatta il time-out sul frame inviato con errore, e poi su tutti quelli successivi (scartati dal destinatario), ritrasmette la sequenza di frame che inizia con quello per il quale si è verificato il time-out
- Il mittente mantiene in un apposito buffer tutti i frame non confermati per poterli ritrasmettere
- Se il buffer si riempie, il mittente deve bloccare il livello network fino a che non si ricrea dello spazio
- Vi è spreco di banda se il tasso d'errore è alto e/o il time-out è lungo

Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.51





Livello Data Link - protocollo *go-back-n* 3/7

- Il mittente può inviare più frame, fino a MAX_SEQ= 2ⁿ-1, senza aspettare l'ack
- Assumiamo che
 - I il livello rete non sia sempre pronto a trasmettere un pacchetto
 - se il livello rete ha un pacchetto da inviare lo segnala al livello data-
 - di confrontare i numeri di sequenza secondo un ordinamento circolare in [0 , 2ⁿ-1]

Livello data-link S.Balsamo 2008

Livello Data Link - protocollo go-back-n

- PROTOCOLLO 5 finestra scorrevole go-back-n
 - 0) abilita il livello rete a segnalare eventi;
 - 1) ack_atteso = 0;
 - 2) frame_da_inviare = 0;
 - 3) frame_atteso = 0;
 - 4) in_coda = 0;
 - 5) attendi un evento
 - case of {
 - * livello rete pronto
 - 6.1) prendi un pacchetto dal livello network e ponilo in buffer;
 - 6.2) in coda = in coda + 1; aumenta la finestra di invio
 - 6.3) send_data(frame_da_inviare, frame_atteso,buffer)
 - 6.4) frame_da_inviare = frame_da_inviare + 1;

Livello data-link S.Balsamo 2008

Livello Data Link - protocollo go-back-n [[ack_atteso, frame_da_inviare - 1] finestra del mittente (cardinalità < 2º) [[frame_atteso, frame_atteso + 1] finestra del destinatario (cardinalità=1) Mittente e destinatario:loop infinito Procedura per costruire ed inviare un frame Static void send_data(seq_nr n_frame,seq_nr frame_atteso, packet buffer[]) { frame s; s.info = buffer[n_frame]; s.seq = n_frame; s.ack = (frame_atteso + MAX_SEQ) mod (MAX_SEQ + 1); passa il frame dati al livello fisico; resetta il timer(n_frame); }

S.Balsamo 2008

Livello Data Link - protocollo go-back-n

R4.54

6/7

R4 56

```
* arrivo frame dal livello fisico

7) se ([seq] == frame_atteso)

7.1) estrae pacchetto

7.2) lo consegna al livello network

7.3) frame_atteso = 1 + frame_atteso

8) while ack_atteso ≤ ack < frame_da_inviare_do

8.1) in_coda = in_coda - 1;

8.2) ferma timer(ack_atteso);

8.3) ack_atteso = ack_atteso + 1;
```

Livello data-link

* errori

Livello data-link

R4.53


5/7

R4 55

futuro ack in ingresso


S.Balsamo 2008

Livello Data Link - protocollo go-back-n 7/7 * timer scaduto Ritrasmette tutti i 10) frame da inviare = ack atteso; frame senza ack 11) for i=1,..., in_coda send data(frame da inviare, frame atteso, buffer); 11.2) frame da inviare = frame da inviare + 1; Prepara il prossimo indice per il frame 12) If in coda < MAX-SEQ then abilita il livello rete else disabilita il livello rete 13) Torna a 5). S.Balsamo 2008 R4.57



Livello Data Link protocollo selective repeat 1/10 Il destinatario mantiene nel suo buffer tutti i frame ricevuti successivamente ad un eventuale frame rovinato; non appena tale frame arriva nuovamente (senza errori), viene consegnato al livello rete insieme a tutti i frame successivi contigui mantenuti nel buffer Per ogni frame arrivato correttamente, il destinatario invia un ack col numero più alto della sequenza completa arrivata fino a quel momento Quando si verifica un timeout, il mittente rispedisce il frame corrispondente

S.Balsamo 2008



Livello Data Link protocollo *selective repeat* 4/10

- Con questo protocollo non necessariamente i frame sono ricevuti in ordine dal destinatario a livello data link
- Vi è un basso spreco di banda, che si si può ulteriormente diminuire mandando un NACK (Negative ACKnowledgement) quando:
 - Arriva un frame danneggiato
 - Arriva un frame diverso da quello atteso (ciò può indicare l'avvenuta perdita del frame precedente)

R4.61

R4 63

Livello data-link S.Balsamo 2008

Livello Data Link - protocollo selective repeat 6/10

```
in_buf[NBUF], out_buf[NBUF] pacchetti in arrivo e in partenza
arrivati[NBUF] booleani, mappa di bit dei pacchetti arrivati

[ack_atteso, frame_da_inviare - 1] finestra del mittente
(cardinalità <(2" /2))

[frame_atteso, sup - 1] finestra del destinatario
(cardinalità <(2" /2))

timer_ack se occorre inviare un frame di solo ack, timer associato
no_nak = true se è stato inviato un nack
vecchio_frame=MAX_SEQ+1 traccia il frame più vecchio senza ack
```

Livello Data Link - protocollo selective repeat 5/10

```
Mittente e destinatario: loop infinito.
MAX-SEQ come per go-back-n. NBUF=(MAX SEQ + 1)/2
no nak=true non è stato invitato un nack
Procedura per costruire ed inviare un frame, un ack o nack
Static void send frame (tipo frame tipo, seq nr n frame,
  seg nr frame atteso, packet buffer[])
  frame s;
  s.kind = tipo;
  if (tipo == data) s.info = buffer[n frame mod NBUF];
  s.seq = n frame;
  s.ack = (frame atteso + MAX SEQ) mod (MAX SEQ + 1);
  if (tipo == nak) no_nack = false; 

1 solo nack per frame
  passa il frame dati al livello fisico
  if (tipo == data) resetta il timer(n frame mod NBUF];
  ferma timer ack(); 

Non serve un frame di solo ack
                                 (si sta già inviando un frame)
```

Livello Data Link - protocollo selective repeat 7/10

```
PROTOCOLLO 6 - finestra scorrevole selective repeat
 0) abilita il livello rete a segnalare eventi;
 1) ack atteso = 0;
                                              futuro ack in ingresso
 2) frame da inviare = 0;
 3) frame atteso = 0;
 4) sup = NBUF;
 5) in coda = 0;
 6) per i=0,...,NBUF - 1 : arrivati[i] = false
 7) attendi un evento
 case of {
                                                aumenta la finestra
 * livello rete pronto
  6.1) in coda = in coda + 1;
                                                    di invio
  6.2) prendi un pacchetto dal livello network e ponilo in
  out buf[frame da inviare mod NBUF];
  6.3) send frame (data, frame da inviare, frame atteso, out buf)
  6.4) frame da inviare = frame da inviare + 1;
 Livello data-link
                             S.Balsamo 2008
                                                  =====>>> R4.64
```


```
Livello Data Link - protocollo selective repeat 8/10
 * arrivo frame dal livello fisico
                                                arrivo non corretto
  8) if ([kind] == data) then {
    9) if (([seq] != n frame atteso) and no nack )
           then send frame(nak, 0, frame atteso, out buf)
           else resetta ack timer();
   10) if ((ack atteso ≤ seg < sup) and not arrivati[seg mod NBUF]
   then /
                                             arrivo corretto nella finestra di
    arrivati[seq mod NBUF] = true;
                                             ricezione
    estrai il pacchetto e ponilo in in buf[seq mod NBUF];
    while arrivati[frame atteso mod NBUF) do {
     consegna al livello network in buf[frame atteso mod NBUF];
      no nak = true;
      arrivati[frame atteso mod NBUF]= false;
      frame atteso = 1 + frame_atteso; ___
                                                aumenta la finestra
      \sup = 1 + \sup;
                                                    di ricezione
      resetta ack timer();
                                   serve un frame ack separato?
 Livello data-link
                              S.Balsamo 2008
```

```
Livello Data Link - protocollo selective repeat 10/10
 * errori
   13) if (no nack) then
           send frame(nak, 0, frame_atteso, out_buf)
 * timer scaduto
   14) send frame (data, vecchio frame, frame atteso, out buf)
 * ack timer scaduto
   15) send frame(ack, 0, frame_atteso, out_buf)
 end of case
                                           invio frame di solo ack
16) If in coda < N BUF
        then abilita il livello rete
        else disabilita il livello rete
17) Torna a 7).
 Livello data-link
                               S Ralsamo 2008
                                                                 R4 67
```

Livello Data Link - protocollo selective repeat 9/10 * arrivo frame dal livello fisico (continua) 8) if ([kind] == data) then { nak riferito al frame nella finestra di invio 11) if (([kind] == nak) and (ack atteso ≤(ack+1 mod MAX SEQ)<frame da inviare)) send frame(data, (ack + 1 mod MAX SEQ),frame atteso,out buf) gestione ack in piggyback, nella finestra di invio 12) while ack atteso ≤ ack < frame da inviare do 12.1) in coda = in coda - 1; 12.2) ferma timer(ack atteso mod NBUF); 12.3) ack atteso = ack atteso + 1; aumenta la finestra di invio ======>>> 5.Baisamo Zuub

Livello Data Link protocolli go-back-n e selective repeat Dimensione della finestra banda x ritardo di trasmissione grande ____ per elevato valore di per piccolo Protocollo go-back-n Protocollo selective repeat Uso di tecnica di pipeline per inviare frame successvi lunghezza frame handa bps (bit per sec) tempo di frame tempo di propagazione utilizzazione della linea (percentuale di utilizzo) nel caso più semplice U = F/(F + T B) se F < TB allora U < 50%Livello data-link S Raleamo 2008 R4 68

Livello Data Link - alcuni protocolli protocollo hdlc 1/3 High-level Data Link Control Standard ISO. Modificato LAP (Link Access Procedure) standard CCITT per X.25 Protocollo bit oriented, che usa la tecnica del bit stuffing Con flag di 8 bit 01111110 Comunicazione comando → Stazione Stazione Punto a punto secondaria primaria ← risposta Per link multipunto Stazione comando -> ← risposta ← risposta Configurazioni primaria Normale: normal response mode (NRM) secondaria secondaria Stazione primaria e secondaria Comunicazione punto a punto e multipunto Asincrona: asynchronous balanced mode (ABM) Configurazione bilanciata Stazione Stazione Comunicazione punto a punto ← comando/risposta comando/risposta → Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.69




Livello Data Link 2/3 protocollo hdlc Tre tipi di frame per diversi tipi di contenuti informazione - per trasmissione dati e ack, I-frame supervisione - per controllo S-frame U-frame (unnumbered) non numerati - per la gestione del sistema stesso Il tipo di frame ne definisce alcuni campi Campi del frame HDLC 16 01111110 Address Control Dati Checksum 01111110 I campi del frame hanno le seguenti funzioni: Address: Identifica i diversi terminali (il protocollo offre funzioni per il dialogo fra un concentratore e diversi terminali) Control: Contiene numeri di seguenza, ack, ecc. Dati: Contiene i dati da trasportare Checksum: per il rilevamento di errori, calcolato con CRC-CCITT Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.70

Livello Data Link protocollo *slip*

- Nato per collegare via modem macchine Sun ad Internet
- Spedisce sulla linea pacchetti IP terminati col byte 0xC0. Usa character stuffing
- Ha diverse limitazioni:
 - Non c'è controllo degli errori
 - Supporta solo IP, e per di più solo indirizzi statici
 - Non è uno standard ufficiale di Internet

Livello data-link S.Balsamo 2008

R4 72



Livello Data Link protocollo *point to point* 2/5

- Servizi offerti da PPP
 - Definisce il formato dei frame da scambiare
 - l Definisce come le stazioni negoziano e stabiliscono il collegamento e scambio dati
 - Definisce come il pacchetto è incapsulato nel frame
 - Come si effettua l'autenticazione
 - Offre diversi servizi del livello rete supportando diversi protocolli di livello rete
 - Fornisce connessioni su link multipli
 - Offre configurazioni di indirizzamento di rete (e.g., utile per connessione a Internet)
- Servizi **non** offerti da PPP
 - Controllo del flusso
 - Scarsa la gestione degli errori
 - un semplice CRC senza notifiche in caso di errori
 - I Non ha una gestione sofisticata di meccanismi di indirizzamenti in multipoint

Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.75

Livello Data Link protocollo *point to point* 1/5

- IETF ha prodotto uno standard ufficiale, il Point to Point Protocol (RFC 1661, 1662 e 1663)
- Adatto sia a connessioni telefoniche che a linee router-router
- Comunicazione punto a punto
- Fornisce le funzionalità di
 - Framing
 - I Rilevamento degli errori
 - Negoziazione dell'indirizzo di rete (IP)
 - Autenticazione

Livello data-link S.Balsamo 2008

Livello Data Link protocollo *point to point* 3/5

- Protocollo byte oriented, che usa la tecnica del byte stuffing
 - Con delimitatore di un byte (8 bit) 01111101
- PPP usa altri protocolli a livello 2 per
 - Stabilire il collegamento LC
 - Otabilite il collegamento
 - Autenticazione AP
 - Interfacciare il livello 3 NC
- LCP, Link Control Protocol: protocollo di controllo per la gestione della linea: attivare, testare e disattivare la linea
- AP, Autentication Protocol: protocolli di verifica dell'identità degli utenti in accesso
 - I PAP Password Authentication Protocol
 - CHAP Challenge Handshake Authentication Protocol, maggiore sicurezza
- Supporta molteplici protocolli di livello network
- NCP, Network Control Protocol: protocolli per negoziare opzioni di livello network
 - Per ogni protocollo network supportato c'è un differente NCP
 - Con IP, NCP viene usato per negoziare un indirizzo IP dinamico
 - (IPCP) Internet Protocol Control Protocol
- Il traffico derivante dai protocolli LCP e NCP viene trasportato nei frame PPP

Livello data-link

S.Balsamo 2008

R4.76

Livello Data Link protocollo point to point 4/5 Formato del frame PPP simile a quello per HDLC Byte stuffing sulle linee telefoniche Esempio: formato del frame per il caso Unnumbered 1 or 2 Variable Flag Address Control Flag Protocol Payload Checksum 01111110 11111111 00000011 01111110 Tutte le stazioni Tipo di protocollo accettano il frame PPP: meccanismo multiprotocollo per la trasmissione via *modem*, *linee seriali* HDLC, SONET (Synchronous Optical Network), etc. Supporta: negoziazione delle scelte, rilevazione errori, compressione dell'intestazione, possibile trasmissione affidabile. Livello data-link S.Balsamo 2008 R4.77

