
ESERCITAZIONE: il protocollo BGP (Border gateway protocol) Obiettivi:



- Configurare il routing dinamico con il protocollo BGP di una rete di sette router di confine (border gateway) di sette sistemi autonomi.
- Apprendere i comandi specifici di configurazione BGP.
- Saper analizzare la tabella di instradamento creata dal BGP (show ip route).
- Saper analizzare la tabella di path creata dal BGP (show ip bgp).

FASE I

- **1.** Creare una rete di sette router di confine (border gateway) dei sette sistemi autonomi AS100, AS200, AS300, AS400, AS500, AS600, AS700.
 - 2. Fare il piano di indirizzamento IP 9.1.1.0 (router serie 1841).



3. Per configurare il Border Gateway Protocol si utilizzano i comandi specifici:

```
router bgp 100 //100 (o un altro numero) è il numero di AS a cui appartiene il router

neighbor 9.1.1.2 remote-as 200 //indicare la porta (IP address) del ciascun router-neighbor e il numero del sistema autonomo remoto a cui appartiene questo router .....

network 9.1.1.0 mask 255.255.252 //indicare le reti collegate direttamente ......
```

Nel nostro caso, tutti i router avranno due porte configurate, quindi due vicini (neighbor) e, di conseguenza, due reti indicate.

FASE II

- 4. Sull'esempio di configurazione dei router R1 e R2, configurare i router R5, R6, R3, R4, R0.
- **5. Fare le prove di ping** tra i router che devono andare a buon fine.
- **6. Dopo aver completato** la configurazione di tutti i router, **eseguire il comando show ip route** su ciascun router, incollare gli screenshot su un file .doc, confrontare con le immagini fornite. **Prestare l'attenzione** alla corretta configurazione:
 - Devono essere indicate 7 subnet, di cui 2 connesse direttamente ("C") e 5 tramite BGP ("B").
 - Prestare l'attenzione all'ordine delle sottoreti e ai next hop.

```
R1
```

```
interface FastEthernet0/0
ip address 9.1.1.26 255.255.255.252
!
interface FastEthernet0/1
ip address 9.1.1.1 255.255.255.252
!
router bgp 100
neighbor 9.1.1.2 remote-as 200
neighbor 9.1.1.25 remote-as 700
network 9.1.1.0 mask 255.255.255.252
network 9.1.1.24 mask 255.255.255.255.252
```

Dopo aver completato la configurazione **di tutti i router**, la tabella di instradamento di **R1** sarà:

```
R1
                                                                               ×
                   CLI
          Config
Physical
                          IOS Command Line Interface
 Router#show ip route
 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
 Gateway of last resort is not set
      9.0.0.0/30 is subnetted, 7 subnets
 С
         9.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
         9.1.1.4 [20/0] via 9.1.1.2, 01:36:00
 В
         9.1.1.8 [20/0] via 9.1.1.2, 01:36:00
 В
         9.1.1.12 [20/0] via 9.1.1.2, 01:36:00
 В
         9.1.1.16 [20/0] via 9.1.1.25, 01:36:00
 В
         9.1.1.20 [20/0] via 9.1.1.25, 01:36:00
 С
         9.1.1.24 is directly connected, FastEthernet0/0
 Router#
```

R2


```
interface FastEthernet0/0
ip address 9.1.1.2 255.255.255.252
!
interface FastEthernet0/1
ip address 9.1.1.5 255.255.255.252
!
router bgp 200
neighbor 9.1.1.6 remote-as 300
neighbor 9.1.1.1 remote-as 100
network 9.1.1.0 mask 255.255.255.252
network 9.1.1.12 mask 255.255.255.255.252
```

Dopo aver completato la configurazione **di tutti i router**, la tabella di instradamento **R2** sarà:

```
CLI
Physical
           Config
                            IOS Command Line Interface
 Router# show ip route
 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
         * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
         P - periodic downloaded static route
 Gateway of last resort is not set
      9.0.0.0/30 is subnetted, 7 subnets
          9.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
          9.1.1.4 is directly connected, FastEthernet0/1
         9.1.1.8 [20/0] via 9.1.1.6, 00:59:47
          9.1.1.12 [20/0] via 9.1.1.6, 00:59:47
          9.1.1.16 [20/0] via 9.1.1.6, 00:59:47
 R
          9.1.1.20 [20/0] via 9.1.1.1, 00:59:47
 В
          9.1.1.24 [20/0] via 9.1.1.1, 00:59:47
Router#
```

R5

Dopo aver completato la configurazione di tutti i router, la tabella di instradamento R5 sarà:



R6

Dopo aver completato la configurazione di tutti i router, la tabella di instradamento R6 sarà:

```
🤏 R6
                                                                               ×
                   CLI
Physical
          Config
                          IOS Command Line Interface
Router#show ip route
 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
 Gateway of last resort is not set
      9.0.0.0/30 is subnetted, 7 subnets
 В
         9.1.1.0 [20/0] via 9.1.1.9, 01:17:15
         9.1.1.4 [20/0] via 9.1.1.9, 01:17:15
 В
 С
         9.1.1.8 is directly connected, FastEthernet0/0
 С
         9.1.1.12 is directly connected, FastEthernet0/1
 В
         9.1.1.16 [20/0] via 9.1.1.14, 01:17:15
         9.1.1.20 [20/0] via 9.1.1.14, 01:17:15
 В
         9.1.1.24 [20/0] via 9.1.1.9, 01:17:15
 В
Router#
```

R3

Dopo aver completato la configurazione **di tutti i router**, la tabella di instradamento **R3** sarà:

```
R3
                                                                               ×
          Config
                   CLI
Physical
                           IOS Command Line Interface
 Router#show ip route
 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        {\tt N1} - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
 Gateway of last resort is not set
      9.0.0.0/30 is subnetted, 7 subnets
         9.1.1.0 [20/0] via 9.1.1.18, 00:38:48
         9.1.1.4 [20/0] via 9.1.1.13, 00:38:48
 В
 В
         9.1.1.8 [20/0] via 9.1.1.13, 00:38:48
 C
         9.1.1.12 is directly connected, FastEthernet0/0
 С
         9.1.1.16 is directly connected, FastEthernet0/1
         9.1.1.20 [20/0] via 9.1.1.18, 00:38:48
 В
         9.1.1.24 [20/0] via 9.1.1.18, 00:38:48
 Router#
```

R4

Dopo aver completato la configurazione di tutti i router, la tabella di instradamento R4 sarà:

```
🤏 R4
                                                                                     X
                    CLI
Physical
           Config
                            IOS Command Line Interface
 Router#show ip route
 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
         * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
         P - periodic downloaded static route
 Gateway of last resort is not set
      9.0.0.0/30 is subnetted, 7 subnets
          9.1.1.0 [20/0] via 9.1.1.22, 01:17:20
 В
 R
          9.1.1.4 [20/0] via 9.1.1.17, 01:17:20
          9.1.1.8 [20/0] via 9.1.1.17, 01:17:20
          9.1.1.12 [20/0] via 9.1.1.17, 01:17:20
 C
          9.1.1.16 is directly connected, FastEthernet0/0
 c
          9.1.1.20 is directly connected, FastEthernet0/1
 В
          9.1.1.24 [20/0] via 9.1.1.22, 01:17:20
 Router#
```

RO

Dopo aver completato la configurazione di tutti i router, la tabella di instradamento RO sarà:

```
₹ R0
                                                                               ×
                   CLI
Physical
          Config
                          IOS Command Line Interface
 Router#show ip route
 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

    - candidate default, U - per-user static route, o - ODR


        P - periodic downloaded static route
 Gateway of last resort is not set
      9.0.0.0/30 is subnetted, 7 subnets
 В
         9.1.1.0 [20/0] via 9.1.1.26, 01:20:15
В
         9.1.1.4 [20/0] via 9.1.1.26, 01:20:15
В
         9.1.1.8 [20/0] via 9.1.1.21, 01:20:15
В
         9.1.1.12 [20/0] via 9.1.1.21, 01:20:15
 В
         9.1.1.16 [20/0] via 9.1.1.21, 01:20:15
 C
         9.1.1.20 is directly connected, FastEthernet0/0
 C
         9.1.1.24 is directly connected, FastEthernet0/1
Router#
```

FASE III

7. Analizziamo le informazioni sui protocolli di instradamento:

show ip bgp protocols Detailed information on TCP and BGP neighbor connections

Si nota il protocollo BGP per il sistema autonomo 100: "bgp100"




8. L'analisi del comando show ip bgp summary

Il comando show ip bgp summary fornisce lo stato di tutti i vicini (Summary of BGP neighbor status)


Si nota che:

- a) la tabella di path contiene 16 record, cioè, 16 path (vedi lo screenshot del p.9)
- b) R1 ha due vicini



9. Analizziamo la tabella di path-vector BGP del router R0:

leggiamo che, per esempio, la rete 9.1.1.0 è raggingibile tramite due next hop: uno del R1 e uno del R4, ma quello del R1 (9.1.1.26) è il migliore (difatti, questo percorso è più corto di quello comprendente un giro intero in senso antiorario) show ip bgp //l'asterisco * significa "rotta valida", ">" sta per "rotta migliore"



Per ogni rete è indicato l'intero percorso (PATH, difatti il protocollo BGP è del tipo PATH-VECTOR), per esempio, dal **RO** alla rete 9.1.1.4/30

```
* 9.1.1.4/30 9.1.1.21 0 0 0 600 500 400 300 i
*> 9.1.1.26 0 0 0 100 200 300 i
```

si arriva passando per i sistemi autonomi 600-500-400-300 o passando per i sistemi autonomi 100-200 -300 (path migliore)

Analizzare i percorsi (path) per una rete a scelta e indicare i percorsi, come da esempio:

