學習要點:

- 1. 元素尺寸
- 2. 元素內邊距
- 3. 元素外邊距
- 4. 處理溢出

本章主要探討 HTML5 中 CSS 盒模型,學習怎樣了解元素的外觀配置以及文檔的整體布局。

一、元素尺寸

CSS 盒模型中最基礎的就是設置一個元素的尺寸大小。有三組樣式來配置 一個元素的尺寸大小,樣式表如下:

屬性	值	說明	CSS 版本
width	auto、長度值或百分比	設置元素的寬度	1
height	auto、長度值或百分比	設置元素的高度	1
min-width	auto、長度值或百分比	設置元素的最小寬度	2
min-height	auto、長度值或百分比	設置元素的最小高度	2
max-width	auto、長度值或百分比	設置元素最大寬度	2
max-height	auto、長度值或百分比	設置元素最大高度	2

```
//設置元素尺寸
div {
    width: 200px;
    height: 200px;
}
解釋: 設置元素的固定尺寸。

//限制元素尺寸
div {
    min-width: 100px;
    min-height: 100px;
    max-width: 300px;
    max-height: 300px;
}
```

解釋:這一組主要是應對可能動態產生元素尺寸變大變小的問題,從而限制它最大和最小的值。

//auto 自適應

```
div {
    width: auto;
    height: auto;
}
解釋: auto 是默認值,width 在 auto 下是 100%的值: height 在 auto 下是自適應。

//百分比方式
#a {
```

#a {
 background: silver;
 width: 200px;
 height: 200px;
}

#b {
 background: gray;
 width: 80%;
 height: 80%;
}

<div id="a">
 <div id="a">
 <div id="b">我是 html5</div>
</div>

解釋: 百分比就是相對於父元素長度來衡定的。

二、元素內邊框

CSS 盒模型中可以設置元素內部邊緣填充空白大小,我們成為內邊距,樣式表如下:

屬性	值	說明	CSS 版本
padding-top	長度值或百分比	設置頂部內邊距	1
padding-bottom	長度值或百分比	設置底部內邊距	1
padding-left	長度值或百分比	設置左部內邊距	1
padding-right	長度值或百分比	設置右部內邊距	1
padding	1~4個長度值或百分 比	簡寫屬性	1

```
//設置四個內邊距 div {
```

padding-top: 10px;

```
padding-bottom: 10px;
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
}
//簡寫形式,分別為上 10px、右 10px、下 10px、左 10px
div {
    padding: 10px 10px 10px 10px;
}
//簡寫形式,分別為上 10px,左右 50px,下 200px
div {
     padding: 10px 50px 200px;
}
//簡寫形式,分別是上下 10px,左右 20px;
div {
    padding: 10px 20px;
}
//簡寫形式: 上下左右均 10px
div {
    padding: 10px;
}
```

三、元素外邊距

CSS 盒模型中可以設置元素外部邊緣填充空白大小,我們成為外邊距。樣式表如下:

屬性	值	說明	CSS 版本
margin-top	長度值或百分比	設置頂部內邊距	1
margin-bottom	長度值或百分比	設置底部內邊距	1
margin-left	長度值或百分比	設置左部內邊距	1
margin-right	長度值或百分比	設置右部內邊距	1
margin	1~4個長度值或百分比	簡寫屬性	1

```
//設置四個內邊距
```

div {

margin-top: 10px;

```
margin-bottom: 10px;
   margin-left: 10px;
   margin-right: 10px;
}
//簡寫形式,分別為上 10px、右 10px、下 10px、左 10px
div {
   margin: 10px 10px 10px 10px;
}
//簡寫形式,分別為上 10px,左右 50px,下 200px
div {
   margin: 10px 50px 200px;
}
//簡寫形式,分別是上下 10px,左右 20px;
div {
   margin: 10px 20px;
}
//簡寫形式: 上下左右均 10px
div {
   margin: 10px;
}
```

四、處理溢出

當設置了元素固定尺寸且內容過大時,就會出現溢出的問題。溢出主要朝兩個方向:右側和底部。 我們可以通過 overflow 系列樣式來控制它。

屬性	值	說明	CSS 版本
overflow-x	溢出值	設置水平方向的溢出	3
overflow-y	溢出值	設置垂直方向的溢出	3
overflow	溢出值	簡寫屬性	2

溢出處理主要有四種處理值:

值	說明
auto	瀏覽器自行處理溢出內容,如果有溢出內容,就顯示滾動條,否
	則就不顯示滾動條

hidden	如果有溢出的內容,直接剪掉
scroll	不管是否溢出,都會出現滾動條。但不同平台和瀏覽器顯示方式 不同
visible	默認值,不管是否溢出,都顯示內容

```
//設置溢出為 auto 值
div {
    overflow-x: auto;
}
```