

GIJO AS 클라이언트(데스크톱) 배포 가이드 —

v2.3.0

대상: 담당자 PC에 GIJO AS 데스크톱 앱을 나눠주고 설치·연결하는 사람(헬프데스크·IT 담당·보안담당자 본인).

범위: 데스크톱 앱 설치·서버 연결·업그레이드·문제 해결. **서버(GPU 머신) 구축**은 별도 문서 `GIJO_AS_배포_가이드.md` 를 참고하세요.

원칙(온프레미스): 데이터·AI는 조직 경계 밖으로 나가지 않습니다. 데스크톱 앱은 사내 서버(:4000)에 붙거나, 자체 번들 서버로 단독 동작합니다.

1. 배포 방식 두 가지 (먼저 선택)

방식	설명	준비물
분산 모드 (권장·표준)	사내 GPU 서버 1대에 여러 담당자 PC가 접속	서버 주소 <code>http://<서버IP>:4000</code> , 발급 계정
단독 모드 (standalone)	PC 1대에 서버까지 번들(설치본에 포함)	(분산 서버 불필요) 별도 모델 배치 필요

쉽게: 회사에 GPU 서버가 있으면 **분산 모드**(각 PC는 그 서버에 접속만). 서버 없이 데모·소규모로 쓰면 **단독 모드**.

2. 준비물 (설치 전 체크)

- [] **설치본 파일:** `GIJO AS Setup 2.3.0.exe` (약 158MB) — 관리자에게 전달받기
- [] (분산 모드) **서버 주소:** `http://<사내 서버 IP>:4000`
- [] (분산 모드) **로그인 계정:** 관리자에게 발급받은 **아이디 / 초기 비밀번호**
- [] 대상 PC가 **시스템 요구사항**(아래 §3)을 만족하는지

설치본은 사내 파일서버·USB 등 **폐쇄망 안에서** 전달하세요(외부 다운로드 불필요).

3. 시스템 요구사항

항목	최소	권장
OS	Windows 10 (64bit)	Windows 11 (64bit)
CPU / RAM	2코어 / 8GB	4코어+ / 16GB
디스크	1GB 여유	2GB+ 여유
네트워크(분산 모드)	사내 서버 :4000 도달 가능	—
권한	관리자 권한 불필요 (사용자 단위 설치)	—

단독 모드로 AI 추론까지 하려면 GPU/모델이 필요합니다(데모·경량 용도가 아니면 분산 모드 권장).

4. 설치 (단계별)

- GIJO AS Setup 2.3.0.exe 를 더블클릭해 실행합니다.
- 설치가 진행됩니다(사용자 단위 설치라 관리자 권한/UAC 없이 진행). 완료되면 바탕화면·시작 메뉴에 GIJO AS 아이콘이 생깁니다.
- GIJO AS를 실행합니다.

설치 위치·설정은 사용자 프로필(%LOCALAPPDATA% / %APPDATA%\GIJO AS)에 저장됩니다.

5. 최초 실행 · 로그인

5.1 분산 모드 (사내 서버에 접속)

- 첫 화면(로그인)의 서버 주소 칸에 http://<서버IP>:4000 입력.
- 관리자에게 받은 아이디 / 비밀번호로 로그인.
- 우상단 ● 운영중 LIVE (초록)면 서버 연결 정상입니다(빨간 점이면 연결 실패 — §7 참고).

한 계정은 한 곳에서만 로그인됩니다. 다른 PC에서 같은 계정으로 로그인하면 확인 후 기존 세션이 종료됩니다(중복 로그인 방지).

환경변수로 서버 고정(선택): 배포를 자동화하려면 실행 환경변수 GIJO_SERVER_URL=http://<서버IP>:4000 를 지정하면 매번 주소를 입력하지 않고 그 서버에 붙습니다.

5.2 단독 모드 (번들 서버)

- GIJO_SERVER_URL 을 지정하지 않고 실행하면, 설치본에 포함된 번들 서버가 자동 기동되어 http://localhost:4000 에 붙습니다.
- AI 추론(채팅·분석)까지 쓰려면 모델 파일을 별도 배치해야 합니다(관리자 문의).

6. 업그레이드 · 재설치

1. 새 버전 설치본(`GIJO AS Setup x.y.z.exe`)을 실행하면 덮어쓰기 설치됩니다.
2. 로그인 서버 주소·탐색기 폴더 등 로컬 설정은 유지됩니다(`%APPDATA%\GIJO AS`).
3. 서버(분산 모드)는 관리자가 별도로 업그레이드합니다 — 클라이언트만 새로 깔면 됩니다.

설정을 완전히 초기화하려면 앱 종료 후 `%APPDATA%\GIJO AS` 폴더를 삭제하고 다시 실행하세요.

7. 문제 해결

증상	확인·조치
서버에 못 붙음(빨간 점)	서버 주소·포트(<code>:4000</code>) 오타 확인 → 사내망에서 서버 IP <code>ping</code> /접속 확인 → 서버 상주 여부(관리자) → 방화벽 <code>4000/tcp</code>
로그인 실패	아이디/비밀번호 확인(초기 비번은 관리자 발급) → "이미 로그인 중" 뜨면 강제 로그인으로 기존 세션 종료
첫 AI 응답이 느림	모델 첫 로딩(콜드스타트)입니다 — 잠시 기다리면 이후는 빨라집니다(고장 아님)
화면은 뜨는데 데이터가 비어 있음	분산 모드인데 서버에 데이터가 없거나, 단독 모드에서 모델·데이터 미배치 — 관리자 문의
설치가 막힘/차단됨	백신·EDR이 미서명 실행을 막을 수 있음 — 보안팀에 예외 등록 요청

8. 담당자 PC 배포 체크리스트 (PC 1대당)

- [] `GIJO AS Setup 2.3.0.exe` 실행·설치 완료
- [] (분산) 서버 주소 `http://<서버IP>:4000` 입력 → 운영중 LIVE 확인
- [] 발급 계정으로 로그인 성공 → 초기 비밀번호 변경 안내
- [] 대시보드가 정상 표시(왼쪽 파일 탐색기 · 가운데 내 업무·AI 팀 · 오른쪽 작업 화면)
- [] (필요 시) 담당자에게 v2.3.0 신규 화면 안내(아래 §9)

9. v2.3.0 주요 화면 (담당자 첫 안내용)

- 대시보드: 왼쪽  내 PC 파일 탐색기(문서 클릭 → 장기기억에 올리기), 가운데 내 업무 바로가기 +  AI 팀, 오른쪽  작업 화면(작업 세션·지휘 콘솔). 오른쪽 위  전체메뉴 → 보안 KPI(전체 메뉴 화면).
- 어디서든 지시: 다른 화면에선 오른쪽 가장자리  작업 화면 탭으로 지휘 콘솔을 열어 AI에게 자연어 지시(현재 화면 맥락 자동 전달).
- 🔥 MCP 연동(관제·모니터링): AI를 외부 도구·데이터에 연결(원격은 egress 승인·감사).
- 보안 KPI: 섹션 제목 클릭으로 접이식(기본 접힘, 추세 번다운만 펼침).

실무 사용법은 `GIJO_AS_보안담당자_실무매뉴얼.md` (또는 .pdf)를 참고하세요.

*본 문서는 GIJO AS 데스크톱 클라이언트 **v2.3.0**(2026-07-20) 기준입니다. 서버 구축·폐쇄망 반입은 `GIJO_AS_배포_가이드.md`, 사용법은 `GIJO_AS_보안담당자_실무매뉴얼.md`를 참고하세요.*