APÊNDICE C - SCRIPT GM(1,1) NO MATLAB

for i = 2:(m)%(n+m)

Este Apêndice, apresenta o script e a operação necessária para executar as previsões no software Matlab baseado no método GM(1,1), o **Algoritmo 1** apresenta o código inserido no script.

Algoritmo 1 – Script para execução dos cálculos GM no Matlab.

```
Arquivo GM11_MAPE_porMaier.m contendo código Matlab para
 implementação do cálculo GM (1,1)
%Create symbolic variable a(Development coefficient)And b(Ash effect)
syms a b:
c = [a b]';
%Original sequence A
arq='serv4_cpumax_janfevmar.csv'
                                       % Le arquivo CSV com dados
originais
h1=dlmread(arq,';');
A = h1';
m=input('Please enter the number of data to be predicted in the future:
n = length(A);
%Accumulate the original sequence A to get the sequence B
B = cumsum(A);
%Logarithmic sequence B is generated next to the mean
for i = 2:n
  C(i) = (B(i) + B(i - 1))/2;
end
C(1) = [];
%Construct the data matrix
B = [-C; ones(1,n-1)];
Y = A; Y(1) = []; Y = Y';
%Use least squares method to calculate parameter a(Development
coefficient) And b(Ash effect)
c = inv(B*B')*B*Y;
c = c';
a = c(1); b = c(2);
%Forecast follow-up data
F = []; F(1) = A(1);
for i = 2:(n+m)
  F(i) = (A(1)-b/a)/exp(a*(i-1))+b/a;
end
%Logarithmic sequence F accumulatively reduce, Get the predicted data
G = [1]; G(1) = A(1);
```

```
G(i) = F(i) - F(i-1); %Get predicted data
      disp('The forecast data is:');
      P = G'
                                                                    MAPE
      %=====
                              cálculo
                                                   do
       % Apenas até a quantidade n
      Gerr = [0]; % erro relativo absoluto
                       % Mean Absolute percentage Error (MAPE): indica o
      MAPE = 0;
      desempenho da predicao
      for k = 2: 1: n
         if (k \le n)
           Gerr = [Gerr (abs(A(k)-G(k))/A(k))];
         MAPE = MAPE + (Gerr(k)/n)*100;
           end
      end
      MAPE
      if MAPE<10
         disp('High Forecasting')
               else if (MAPE>10) && (MAPE<20)
                   disp('Good forecasting')
                 else if (MAPE>20) && (MAPE<50)
                      disp('Reasonable forecasting')
              disp('Weak forecasting')
           end
         end
       %===== fim do cálculo do MAPE ======
Fonte:
              Elaborado
                               pelo
                                           autor.,
                                                         baseado
```

https://www.programmersought.com/article/39436386481/ acesso em 04 de janeiro de 2021.

Para a execução do script descrito no **Algoritmo 1**, é necessário individualizar as colunas apresentadas na **Tabela 4**, de modo que é gerado um novo arquivo CSV para cada métrica, de cada servidor, com apenas uma coluna contendo os dados reais, isto é necessário pois o script não trabalha datas ou cabeçalhos, apenas trata os valores separados por linhas.

Após a divisão das métricas e servidores em arquivos CSV únicos (contendo dados de apenas uma métrica e um servidor), é possível indicar o arquivo na variável "arq" (por exemplo: arq='serv4_cpumax_janfevmar.csv'), permitindo a execução do script.

A execução do script ocorre ao pressionar a tecla F5 do teclado, que ocasiona a leitura do arquivo CSV. Em seguida é solicitada a entrada manual do tamanho da previsão, essa entrada é feita de acordo com a janela do período de previsão desejado. Como no exemplo do arquivo de entrada, para executar a previsão de do mês de abril, é necessário somar os pontos (datas) dos valores de entrada (janeiro, fevereiro e março) mais os valores referentes a previsão futura (abril) sendo assim é necessário indicar entrada de 121 pontos (91+30), a **Figura 49** ilustra o momento da entrada do tamanho da previsão.

Figura 1 – Entrada do tamanho da previsão na janela de comandos do Matlab.

```
Command Window

>> GM11_MAPE_porMaier

arq =
    'serv4_cpumax_janfevmar.csv'

Please enter the number of data to be predicted in the future: 121
The forecast data is:


p =|

9.5000
5.0330
5.0179
5.0029
4.9879
4.9729
4.9580
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

É possível identificar na **Figura 49** que após indicar o tamanho da previsão, o resultado dos dados previstos é apresentado em seguida como variável "P", as variáveis geradas podem ser vistas no painel *workspace* do Matlab, conforme apresenta a **Figura 50**.

Figura 2 – Variáveis geradas no painel workspace do Matlab.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme mostra a **Figura 50**, com todas as variáveis disponíveis no painel *workspace* é possível utilizar um duplo clique do mouse na variável "P" (referente ao resultado das previsões), que expande uma tabela com a lista dos dados previstos, separados por linha a exemplo da **Figura 51**.

Figura 3 – Resumo dos resultados previstos ao expandir a variável "P".

🌠 Variables - P		
10 10 10 10	P ×	
	121x1	double
1		
1		9.5000
2		5.0330
3		5.0179
4		5.0029
5		4.9879
6		4.9729
7		4.9580
8		4.9431
9		4.9283
10		4.9135

Fonte: Elaborado pelo autor.

A planilha apresentada na **Figura 51**, ao expandir a variável "P", se estende linha a linha, até o último resultado previsto dos 121 pontos indicados no tamanho da previsão. Estes valores podem então ser extraídos e adicionado ao mesmo arquivo que contém os valores reais, e os valores previstos comentados no capítulo 6.2.1 (Previsões com Power BI).

O conteúdo deste apêndice está disponível nos seguintes meios:

- Endereço eletrônico https://github.com/marcello-maier/IPT_Masters/;
- 2) QR Code:

