
李放鸣行书练字教程

第四节 钢笔行书的特征

行书非真非草,却又真草兼得,书写简捷流畅,紫回玲珑;阅读清晰可辨,平易近人,这是行书最显著的特征。书写时应怎样通过笔法体势来表现这一特征呢?我们通过楷行对比来认识行书书写特点。

一、运笔快速流畅


从用笔上看,楷 B 运笔缓慢,凝重,多用藏锋,没有连带笔画。而行书运笔快速,轻灵, 多用露锋。常用笔法有两种,--是增加牵丝和钩挑,互相萦带呼应;二是圆转代替方折,显 得活泼流畅。(如下图)



注意:牵丝、钩挑宜细不宜粗,适当运用, 了缺毋滥。 圆转不能画弧, 也不能笔笔圆转, 要方圆兼用。

二、点画减省替代


从笔画上看, 楷书笔笔不苟, 一般不能省略, 而行书可将点画减省或用简单笔画代替复杂笔画, 减省之后字形不变, 通俗易认, 这点有别于草书点画混化, 字形变异。(如下图)




5. 撇点:落笔重顿,随后向左下搬出,要短促有力,撇点多用于右侧上部,




6. 相向点: 由右点和撇点组成,呈上开下合之势,多用于字顶部或中部。




7. 相背点:由搬点和右点组成,呈上合下开势,左右对称...



8. 上下点: 首点下俯启带下点,形断意连,下点,出锋启带下笔。



9. 横三点:由两个右点和一个撇点组成,多用于顶部,呈上开下合之势。



10. 聚四点:由左点、挑点、搬点、右点组成,注意左右对称,相互萦带,聚向中心。



11. 四点底: 首点启带三点连写,首点向左,其余三点向右,行草中四点常用横代。



- 7 -

第二章 钢笔行书基本笔画

"积点画而成字。"笔画是构成字的基本要素、练习基本笔画是书写汉字的基本功训练。行书笔画是在楷书笔画的基础上增加速度和流动感、有时可直接使用楷法、有时增加 牵丝、钩挑或弧形笔画、学习中要注意体会。


"永"字八法与八种基本笔画



第一节 点的写法与组合

"点者,字之眉目也。"点虽小巧,一般不做主笔,但在字中却起着"画龙点睛" 的作用。行书点画较之楷书更为灵活多变,姿态各异,呼应关系明显,收笔多为露锋与 其他笔画呼应或相连。写点的按巧在于凌空取势,即笔在人纸前先上提后落笔。


(启下点):凌空取势,起笔轻落,右下重按即收,回锋出钩挑启带下笔,呈下俯之势。




2. **仰点**(启上点):凌空取势,侧锋轻落,右下领笔,翻笔上挑启带下笔,呈上仰之势。



3. 左点:凌空取势,向左下落笔即顿,回锋向右带出钩挑,呈启右之势.




右点:凌空取势,向右下落笔即顿,此点多用于右或全字最后一笔收笔处,钩挑宜小或省去,呈回带之势。




5. 撇点:落笔重顿,随后向左下搬出,要短促有力,撇点多用于右侧上部,




6. 相向点: 由右点和撇点组成,呈上开下合之势,多用于字顶部或中部。




7. 相背点:由搬点和右点组成,呈上合下开势,左右对称...



8. 上下点: 首点下俯启带下点,形断意连,下点,出锋启带下笔。



9. 横三点:由两个右点和一个撇点组成,多用于顶部,呈上开下合之势。



10. 聚四点:由左点、挑点、搬点、右点组成,注意左右对称,相互萦带,聚向中心。



11. 四点底: 首点启带三点连写,首点向左,其余三点向右,行草中四点常用横代。



- 7 -

第二节 横的写法

"横竖者, 字之骨骼也。"行书横画较之楷书更自由随便, 长短不一, 形态各异, 应根据字形需要去处理。写横画技巧, 既要注意避免将楷书横法硬搬入行书, 使笔画呆板; 又要注意一个字中横画的连带程度及连带方式要有所变化, 以免显得乏味。

1. 下拂横: 起笔承上笔之势, 运笔快速, 略向上方, 收笔稍顿后向左下带出钩挑, 以便顺势写下一笔。



上挑横:起笔承上笔之势、运笔向上略取仰势,至右端翻笔带出钓挑,与下一笔相呼应或相连接;




第三节 竖的写法

行书的竖有多种变化,有时带钩,有时带弧,有时直曲,有时夸张,我们可通过 以下字例学习基本变化技巧。

 悬针竖:写法同楷书,起笔稍顿,均匀用力下行,提笔出锋,笔力送至笔端, 呈针状。



2. 垂露竖: 起笔行笔与悬针竖相同, 收笔时注意顿笔回锋, 使笔端呈露珠状。



3. 带弧竖: 此竖是悬針竖的变化, 起笔、行笔取法悬针, 但悬针垂直, 带弧竖略带弧形, 势如瀑布。



- 8 -

第四节 撤的写法

"撇捺者,字之步履。"其画通常在字的两翼,要左右呼应匀称。行书撇画有收 有放,活泼善变,书写技巧在于干净利落,如利刃短剑,力至画端,飘逸如兰,避免 钉头鼠尾。


1. 短轍: 起笔重顿, 转笔向左, 快速出锋或回带, 是平是斜要因字取势, 宜短勿长, "如鸟啄食"。



长撇:起笔重顿,由重至轻向左下行笔,干净利落,舒展有力,末端出锋。行书常见回锋带钩,行笔斜度要因字取势。



3. 坚撇: 起笔作顿、由重至轻向左下行笔、约至2/3 处提笔出锋,力至笔端。




第五节 捺的写法

捺画一般在字中起主笔作用,要写得舒展大方, "一波三折", 且被而有致, 折而有情, 自然流畅, 婀娜多姿。行书因书写速度快, 捺脚的处理有多种变化, 常用反捺或回锋捺。

1. 斜捺: 轻落笔后向右下行,力量逐渐加大、至捺脚处顿笔平出锋。



2. **平捺**: 起笔轻落,平行写出一小颈. 再左下行笔,边行边按使笔画逐渐加粗, 至捺脚顿笔出锋或回带



— 9 —


3. 反捺: 反捺与回锋捺可相互替用,区别在于反捺背弓腹平,取法如长点。回锋 捺则有"一波三折"之势。




第六节 折的写法

折画是两种笔画的连写,行书转折处多以圆转代方折,比较随意和生动。书写时要注意不能见折就画圆弧,要转之有力,方圆并用。

 横折:起笔如横画、转折处均匀转换行笔方向而折向下写竖、使折角成圆角。 方折同楷法。



2. 坚折: 起笔如竖画, 转折处不停顿快速圆转, 收笔时回锋或出钩。方折同楷法。




3. 撇折: 向左下撇出后折笔右上行笔,这种笔画在行草中有时折角宜圆转。



第七节 钩的写法

行书钩画运用多、笔势变化丰富、常做主笔,对整个字的形态起很关键的作用。 写钩技巧是弯曲而有弹性,出钩短小精悍。

1. 横钩:多用于宝盖,起笔承上笔之势,行笔向右略上,转角圆中带方、刚柔相济,出钩于脱有力,绛指下笔起笔处。



-- 10 --


2. 坚钩: 起笔承上笔之势,向下行笔宜直而挺腹,使竖画挺拔有力,出钩略顿后左上挑出,也可水平略下出钩。



3. 曲钩: 起笔轻落,重笔下行、略弓背,然后顿笔出钩、锋势与下笔呼应。



 4. 斜钩: 锁笔向右下行,中部笔画略细,下部折笔向右上出钩。由于呼应关系, 也可不出钩,而是回锋收笔。



5. **卧钩**:轻入笔后向右弧形行笔,由轻到重,出钩与下笔呼应或连带,书写时注意弧度。




6. 背竖弯钩:落笔下行,圆转至钩处翻笔上挑出钩,也可回带启带下笔。



第八节 提的写法

行书提或叫挑,往往与前一笔相连,较之楷书舒展,书写要求干净利落,看准方向,用力快速挑出,不能拖泥带水。

提: 起笔作顿,然后迅速向右上出锋,锋与下笔相呼应或连接。



-- 11 --