
APLICAȚIE GIS PENTRU WINDOWS

Cadastru

Documentație tehnică · versiunea 1.13.0



Autor: · scriemiaici@proiecte

Noiembrie 2026

Cuprins

1 **Prezentare generală** 3

1.1 Principii de proiectare 3

1.2 Date de identificare 3

2 **Arhitectura** 4

2.1 Structura proiectului 4

2.2 Modulele 4

2.3 Fluxul datelor 6

3 **Modelul de date** 7

4 **Sisteme de coordonate** 8

4.1 Reprezentare și surse 8

4.2 Transformer 8

5 **TransDatRO** 9

5.1 Algoritmul direct (ETRS89 → Stereo) 9

5.2 Parametri 9

5.3 Gridurile 9

5.4 Formatul fișierelor TransDatRO 10

6 **Formate de fișiere** 11

6.1 Registrul formatelor 11

6.2 Formatele vectoriale 11

6.3 Esri File Geodatabase 11

6.4 Formatele raster 12

6.5 Export pe tipuri de geometrie 12

6.6 Filtre la citire (zonă și expresie) 12

6.7 DXF: eliminarea punctelor RTCM 13

6.8 ECW, MrSID și JPEG 2000 prin GDAL 13

7 **Operații raster** 15

8 **Interfața grafică** 16

8.1 Structură 16

8.2 Straturi și geometria de afișare 16

8.3 Desenarea hărții 16

8.4 Desenarea contururilor (push_stroke) 17

8.5 Identificare și măsurare 17

8.6 Interfața bilingvă (română / engleză) 17

8.7 Selecția 18

8.8 Căutarea și interogările 18

8.9 Deschiderea în masă 20

8.10 Selectarea după atribute (expresii) 20

8.11 Halo-ul etichetelor 21

8.12 Parcelarea și detașarea 21

9 **Hărți de fundal** 23

10 **Tipărire și PDF** 24

10.1 Compunerea planșei 24
10.2 Fișierul PDF 24
10.3 Tipărirea în Windows 24

11 Spațiul de lucru, setări și manual 25
11.1 Formatul .cgw 25
11.2 Setările 25
11.3 Manualul inclus 25

12 Linia de comandă 26

13 Construirea din sursă 28
13.1 Pe Windows 28
13.2 Compilare încrucișată din Linux 28
13.3 Dependențe 28

14 Testare și validare 29
14.1 Teste automate 29
14.2 Validare față de implementări de referință 30

15 Extinderea aplicației 31

16 Istoricul versiunilor 32

17 Limitări cunoscute 34

1 Prezentare generală

Documentul descrie construcția aplicației Cadastru: arhitectura, modelul de date, algoritmii (transformări de coordonate, TransDatRO, citirea formatelor, randare, hărți de fundal, tipărire), formatele de fișiere proprii, linia de comandă, construirea din sursă și validarea. Se adresează celor care întrețin sau extind aplicația. Utilizarea este descrisă în *Manualul de utilizare*.

1.1 Principii de proiectare

- **Un singur executabil, fără instalare.** Toate bibliotecile sunt compilate static, iar gridurile TransDatRO și manualul sunt incluse în executabil. Aplicația folosește doar componente Windows standard (kernel32, user32, gdi32, opengl32, comdlg32, shell32 etc.).
- **Rust pur.** Nu sunt folosite GDAL, PROJ sau alte biblioteci C/C++. Singura excepție este SQLite, compilat din sursă prin `rusqlite` (pentru GeoPackage).
- **Bibliotecă + două executabile.** Logica de date (modelul, formatele, sistemele de coordonate, conversia, rasterele) este în biblioteca `cadastru`, folosită identic de interfața grafică și de linia de comandă.
- **Validare față de implementările de referință.** Transformările sunt comparate cu PROJ și cu programul oficial TransDatRO, iar citirea formatelor cu GDAL (capitolul 14).

1.2 Date de identificare

Element	Valoare
Nume, versiune	Cadastru 1.13.0
Autor	Ginu Popescu, scriemiaici@proton.me
Licență	MIT
Limbaj	Rust, ediția 2024 (compilator 1.97)
Platformă țintă	Windows 10/11 ×64 (`x86_64-pc-windows-msvc` sau `x86_64-pc-windows-gnu`)
Interfață grafică	egui / eframe 0.37, randare OpenGL (glow)
Dimensiune cod	circa 22 200 de linii Rust, în 31 de module
Executabile	`cadastru.exe` (≈ 22 MB), `cadastru-cli.exe` (≈ 12 MB)

2 Arhitectura

2.1 Structura proiectului




Figura 2.1. Componentele aplicației. Săgețile arată dependențele.

2.2 Modulele

Fișier	Linii	Responsabilitate
`src/lib.rs`	18	Rădăcina bibliotecii; reexportă `Crs`, `Transformer` și modelul.
`src/expr.rs`	939	Expresii pe atribute în stilul SQL `WHERE`: analiză lexicală și sintactică, evaluare cu logica în trei valori (secțiunea 8.10).
`src/area.rs`	234	Filtrul pe zonă la încărcare: entitățile din încadrarea României în EPSG:3844 sau din alt dreptunghi (secțiunea 6.6).
`src/query.rs`	374	Interogări pe atribute: condiții cu operatori, legate prin ȘI / SAU, comparații fără majuscule și diacritice (secțiunea 8.8).
`src/i18n.rs`	144	Limba curentă (`Lang`), comutarea, traducerea la rulare (`trs`) a textelor din constante (secțiunea 8.6).
`i18n-macros/src/lib.rs`	121	Crate *proc-macro* `cadastru-i18n-macros`: macrourile `tr!` și `tr_table!`.
`lang/en.tsv`	1 012	Pachetul pentru limba engleză: text românesc ↦ text englez.
`src/model.rs`	1 167	Coordonate, dreptunghiuri, geometrii, câmpuri și valori, straturi vectoriale, rastere, statistici.
`src/crs.rs`	1 028	Sisteme de coordonate (EPSG, PROJ, WKT, .prj ESRI), căutare, sisteme presupuse, `Transformer`.
`src/parcel.rs`	420	Parcelarea și detașarea poligoanelor: tăieturi paralele sau în evantai, găsite prin bisecție pe suprafață (secțiunea 8.12).
`src/transdatro.rs`	999	Portul algoritmului TransDatRO, gridurile, formatul de fișiere TransDatRO.
`src/geomio.rs`	498	Codificare și decodificare WKB (inclusiv GeoPackage) și WKT.

Fișier	Linii	Responsabilitate
`src/convert.rs`	544	Conversia unui fișier, conversia în lot, exportul pe tipuri de geometrie (secțiunea 6.5).
`src/rasterops.rs`	535	Reproiecție raster, reeșantionare, randare RGBA, rampe de culori, hillshade.
`src/formats/mod.rs`	566	Registrul formatelor, deschiderea după extensie, scriere, codificări, fișiere `.prj`.
`src/formats/*.rs`	7 601	Câte un modul pe format (capitolul 6).
`src/formats/gdalrt.rs`	686	ECW, MrSID și JPEG 2000 prin GDAL încărcat dinamic (`libloading`): căutarea bibliotecii, imaginea de ansamblu, citirea pe ferestre (secțiunea 6.8).
`src/main.rs`	72	Punctul de intrare al interfeței: fereastra (deschisă maximizată), pictograma, argumentele.
`src/gui/mod.rs`	2 462	Starea aplicației (`App`), meniuri (inclusiv Editare), bara de instrumente grupată (cu comutatorul de limbă), panoul de straturi (ascundere, bandă îngustă), sarcini în fundal, scurtături.
`src/gui/map.rs`	1 359	Desenarea hărții, interacțiunea, identificare, măsurare, scara grafică, controlul de navigație.
`src/gui/layers.rs`	585	Straturile hărții, stiluri (inclusiv halo-ul etichetelor), geometria de afișare și triangularea, citirea pe ferestre a rasterelor ECW / MrSID.
`src/gui/basemap.rs`	1 484	Hărțile de fundal: furnizori, descărcare, cache, plase reproiectate.
`src/gui/print.rs`	1 741	Planșa de tipărire, PDF, tipărirea prin Windows.
`src/gui/dialogs.rs`	1 653	Dialogurile: sisteme, export, CSV, tabel, convertor, lot, ajutor.
`src/gui/tdr.rs`	516	Fereastra TransDatRO.
`src/gui/workspace.rs`	270	Spațiul de lucru `.cgw`.
`src/gui/theme.rs`	740	Teme, pictograme desenate vectorial, butoanele și listele derulante ale barei de instrumente, setările persistente.
`src/gui/parcel.rs`	764	Fereastra „Parcelare / detașare”: poligonul selectat în prealabil, alegerea laturii și vârfului pe hartă, previzualizarea loturilor, stratul nou, inventarul de coordonate (secțiunea 8.12).
`src/gui/select.rs`	445	Selecția: instrumentul Selectare, operațiile pe selecție, stratul nou din selecție, golirea selecției, desenarea entităților selectate (secțiunea 8.7).
`src/gui/search.rs`	1 149	Fereastra Căutare: sursa locurilor (OpenStreetMap, Google, ambele), geocodare Nominatim, coordonate, căutare rapidă în straturi, interogări pe câmpuri, marcajul locului (secțiunea 8.8).
`src/gui/google.rs`	568	Căutarea Google: Places API (New) și Geocoding API, linkuri Google Maps (complete și scurte), coduri Plus, adresele Google Maps pentru browser (secțiunea 8.8).
`src/gui/bulk.rs`	572	Deschiderea în masă a fișierelor de un tip dintr-un dosar (secțiunea 8.9).
`src/gui/attrsel.rs`	588	Fereastra „Selectare după atribute” (secțiunea 8.10).
`src/gui/loadfilter.rs`	260	Bifa, fereastra și indicatorul filtrului de încărcare; filtrarea unui strat încărcat (secțiunea 6.6).

Fișier	Linii	Responsabilitate
`src/gui/split.rs`	285	Fereastra „Export pe tipuri de geometrie”.
`src/gui/ecw.rs`	136	Fereastra „Formate ECW / MrSID (GDAL)”: starea GDAL, driverele, dosarul ales (secțiunea 6.8).
`src/gui/manual.rs`	94	Manualul de utilizare inclus și deschiderea lui (F1); deschiderea adreselor web în browserul implicit.
`src/bin/cli.rs`	696	Linia de comandă.

2.3 Fluxul datelor

1. **Deschidere**: `formats::open_ex(path, &ReadOptions)` alege cititorul după extensie (sau după structura de dosar, pentru `.gdb` și CGXML) și întoarce o listă de `Dataset` (vector sau raster) plus mesaje informative. În interfață, citirea rulează pe un fir separat, iar rezultatul ajunge înapoi printr-un canal `mpsc` (`JobResult::Opened`).
2. **Strat**: fiecare `Dataset` devine un `LayerEntry`, cu stil implicit și sistemul de coordonate (citit sau presupus).
3. **Pregătirea afișării**: pentru straturile vectoriale se calculează o copie a geometriilor în sistemul hărții (`DispGeom`), cu dreptunghiul de încadrare, triangularea poligoanelor și punctul de etichetă. Copia este refăcută doar la schimbarea sistemului hărții sau al stratului.
4. **Desenare**, la fiecare cadru: harta de fundal, rasterele (prin texturi randate pentru vederea curentă), vectorii (plasă de umplere și contururi), selecția, etichetele, măsurarea și scara.
5. **Export / conversie**: `convert::convert_file` citește, reproiectează (`crs::reproject_layer` sau `rasterops::warp`) și scrie cu `formats::write_vector` / `write_raster` .

3 Modelul de date

Toate formatele sunt citite în același model, definit în `model.rs`.

Tip	Descriere
`Coord { x, y, z }`	Coordonată; `z` este opțională (`NaN` = lipsă).
`Bounds`	Dreptunghi de încadrare: extindere, unire, intersecție, conținere.
`Geometry`	`Point`, `MultiPoint`, `LineString`, `MultiLineString`, `Polygon(Vec<Ring>)` (primul inel exterior, restul goluri), `MultiPolygon`, `Collection`. Operații: lungime, arie (formula trapezelor), punct de etichetă, distanță la punct, încadrare.
`FieldType`, `Field`	Tipurile de câmp: întreg, real, text, boolean, dată; lățimea și precizia pentru DBF.
`Value`	`Null`, `Int(i64)`, `Real(f64)`, `Text`, `Bool`; conversii între tipuri și deducerea tipului din text.
`Feature { geom, attrs }`	Entitate: geometrie opțională (tabelele fără geometrie au `None`) și valorile câmpurilor.
`VectorLayer`	Nume, fișier sursă, câmpuri, entități, sistem de coordonate, indicator 3D.
`BandData`	Valorile unei benzi raster, tipizate: U8, I8, U16, I16, U32, I32, F32, F64.
`Raster`	Lățime, înălțime, benzi, geotransformare de tip GDAL `gt[6]` (*x = gt0 + col·gt1 + row·gt2*, *y = gt3 + col·gt4 + row·gt5*), NoData, sistem.
`Dataset`	`Vector(VectorLayer)` sau `Raster(Raster)`: rezultatul citirii.

4 Sisteme de coordonate

4.1 Reprezentare și surse

Un sistem este reprezentat de `Crs { proj, name, epsg, wkt }`: definiția PROJ, numele, codul EPSG (dacă este cunoscut) și WKT-ul original. Două sisteme sunt egale dacă au același cod EPSG sau aceeași definiție PROJ normalizată.

- Definițiile EPSG (peste 6 000) provin din biblioteca `crs-definitions`. Calculele sunt făcute de `proj4rs`, o implementare Rust a PROJ.4.
- `Crs::parse` acceptă `EPSG:cod`, un cod numeric, un șir PROJ, un WKT sau calea unui fișier `.prj`. WKT-ul este interpretat cu `proj4wkt`, apoi comparat cu baza EPSG pentru a recunoaște codul.
- Fișierele `.prj` ESRI pentru Stereo 70 (de exemplu `Stereo_70` fără TOWGS84) sunt asociate cu EPSG:3844. Pentru câteva sisteme, definițiile din `crs-definitions` sunt corectate ca să coincidă cu PROJ 9.
- `COMMON` conține sistemele uzuale din România, afișate primele în interfață.
- `guess_crs` presupune sistemul unui fișier fără informații, după extindere: grade în intervalul geografic → WGS84; metri în domeniul Stereo 70 al României → EPSG:3844.
- **Stereo 1930** are o definiție internă (`ST30_PROJ`, marcată cu `+transdatro=st30`) și se transformă doar prin TransDatRO. În `.prj` și GeoTIFF este scris ca `LOCAL_CS`, iar la citire este recunoscut după nume.

4.2 Transformer

`Transformer::new(src, dst)` construiește o transformare între două sisteme. Când una dintre părți este Stereo 70 sau Stereo 30 și TransDatRO este activ (`crs::set_transdatro`), transformarea trece prin ETRS89:

1. sursa → ETRS89 (φ, λ): prin TransDatRO pentru Stereo 70/30, altfel prin `proj4rs`;
2. ETRS89 → destinație, în același mod.

Dacă un punct cade în afara gridului TransDatRO, Stereo 70 trece automat pe Helmert cu 7 parametri (EPSG:15994). `xy_method` întoarce și metoda folosită (`Proj`, `TransDatRO`, `Fallback`), afișată de convertorul de coordonate. Fără TransDatRO, transformarea este directă prin `proj4rs`. WGS84 și ETRS89 sunt tratate ca identice, ca în PROJ.

`Transformer::geometry` transformă toate coordonatele unei geometrii. Un punct care nu poate fi transformat devine `NaN`, iar funcția întoarce `false`. Desenarea întrerupe contururile la astfel de puncte (secțiunea 8.4). `Transformer::bounds` transformă un dreptunghi densificând laturile (20 de segmente pe latură).

5 TransDatRO

`transdatro.rs` este un port exact al algoritmului publicat de ANCPI în *TransDatRO_code_source* (versiunea 1.06). Transformă ETRS89 ↔ Stereografic 1970 (elipsoid Krasovski 1942), ETRS89 ↔ Stereografic 1930 București (Hayford 1910) și altitudinile elipsoidale ↔ altitudinile normale Marea Neagră 1975.

5.1 Algoritmul direct (ETRS89 → Stereo)

1. **Proiecția stereografică oblică pe GRS80** (dublă, prin sfera Gauss), centrată în $\varphi_o = 46°$, $\lambda_o = 25°$, cu $k_o = 0{,}99975$ și FE = FN = 500 000 m (`stereo_fila_ne`).
2. **Helmert 2D cu 4 parametri** (translații tE, tN, factor de scară dm, rotație Rz), cu parametrii oficiali pentru Stereo 70 sau Stereo 30.
3. **Corecții din gridul de distorsiuni** (dE, dN), interpolate **bicubic spline** pe cele 16 noduri din jurul punctului (`Grid::interp` + `bspline`, echivalentul claselor *Interpolation_1D/2D* și *BSplineInterpolation* din programul oficial).
4. **Altitudinea normală**: $H_{MN75} = h_{ETRS89} - \zeta$, cu anomalia altitudinii ζ interpolată din gridul de cvasigeoid.

Inversa parcurge pașii în ordine opusă: corecțiile din grid se scad (fără iterație, ca în programul oficial), se aplică Helmert-ul invers, apoi proiecția inversă (iterativă pentru latitudine, cu toleranța de 10^{-6}″).

5.2 Parametri

Parametru	tE [m]	tN [m]	dm [ppm]	Rz [″]
OS → Stereo 70	119,7358	31,8051	0,11559991	−0,22739706
Stereo 70 → OS	−119,7358	−31,8051	−0,11559991	0,22739706
OS → Stereo 30	−32 701,3610	13 962,1632	13,97707176	−1 006,26886396
Stereo 30 → OS	32 768,6284	−13 802,2702	−13,97689927	1 006,26886393

OS = proiecția stereografică oblică pe GRS80 de la pasul 1. Elipsoidul GRS80: a = 6 378 137 m, 1/f = 298,257222101.

5.3 Gridurile

Fișier	Valori	Rol
`ETRS89_KRASOVSCHI42_2DJ.GRD`	dE, dN	Corecțiile pentru Stereo 70.
`ETRS89_Stereo30_2DJ.GRD`	dE, dN	Corecțiile pentru Stereo 30.
`EGG97_QGRJ.GRD`	ζ	Cvasigeoidul național EGG97.
`zitaBucx.GRD`	ζ	Cvasigeoidul București-Ilfov, folosit în zona λ 25,98–26,22°, φ 44,35–44,52° (ca în TransDatRO 4.x).

Format binar: un antet de 6 valori `f64` little-endian (minE, maxE, minN, maxN, pasE, pasN), urmat de valorile nodurilor pe rânduri, din colțul stânga-jos (2 valori pe nod pentru gridurile 2D, una pentru cvasigeoid). Valoarea 999 marchează nodurile din afara graniței; un punct care le folosește în interpolare este respins (`OutsideBorder`), la fel ca în programul oficial.

Gridurile sunt incluse în executabil (`include_bytes!`). La prima folosire, `grids()` caută versiuni mai noi în dosarele `grile` și `TransDatRO` de lângă executabil și le preferă pe acestea. Gridurile se încarcă o singură dată (`OnceLock`).

5.4 Formatul fișierelor TransDatRO

`process_text` prelucrează fișiere în formatul programului oficial: un rând de titlu opțional, apoi `cod, coord1, coord2[, h]` pe fiecare rând și opțional `ENDF`. Unghiurile sunt acceptate ca „44 38 43.52664”, „44°38'43.52664"N” sau în grade zecimale (`parse_angle`). Direcțiile sunt `etrs89-st70`, `st70-etrs89`, `etrs89-st30`, `st30-etrs89`, `st30-st70`, `st70-st30`. Convenții: Stereo 70 x = Nord, y = Est; Stereo 30 x = Est, y = Nord. Stereo 30 ↔ Stereo 70 se calculează prin ETRS89.

6 Formate de fișiere

6.1 Registrul formatelor

`formats::FORMATS` descrie fiecare format (nume, extensii, vector/raster, citire, scriere) și este folosit de dialogurile de fișiere, de export și de conversia în lot. `open_ex` verifică întâi dacă calea este un File Geodatabase (`gdb::gdb_root`), apoi dacă este un dosar, un `.cgxml` sau un `.zip` CGXML, apoi alege cititorul după extensie. `ReadOptions` conține codificarea, coloanele CSV, sistemul impus, opțiunile DXF și CGXML. `WriteOptions` conține codificarea, suprascrierea, numele stratului, adăugarea la GeoPackage, WKT pentru CSV și câmpul de nume.

6.2 Formatele vectoriale

Modul	Implementare
`shp.rs`	Citire și scriere SHP/SHX/DBF/PRJ/CPG, 2D și Z. Codificarea DBF: `.cpg` , octetul LDID sau detecție (UTF-8 valid, altfel Windows-1250). Inelele poligoanelor sunt clasificate după încadrare (`assemble_rings`): un inel conținut într-un număr par de alte inele este exterior, unul conținut într-un număr impar este gol al celui mai mic inel care îl conține. Astfel sunt citite corect și fișierele cu orientarea inelelor greșită. Funcția este folosită și pentru File Geodatabase.
`gpkg.rs`	GeoPackage prin SQLite (`rusqlite` , compilat în executabil): tabelele `gpkg_contents` , `gpkg_geometry_columns` , `gpkg_spatial_ref_sys` ; geometrii în formatul GeoPackageBinary (antet + WKB); mai multe straturi pe fișier; adăugare la fișier existent.
`geojson.rs`	GeoJSON (RFC 7946) cu `serde_json` ; membrul „crs” pentru alte sisteme; coordonatele sunt scrise cu precizia potrivită (grade sau metri).
`kml.rs`	KML și KMZ (`zip`): Folder, Placemark, ExtendedData/SimpleData, MultiGeometry, gx:Track. La scriere, datele trec în WGS84.
`gpx.rs`	Waypoint-uri, rute și trasee (câte un strat), cu cotă.
`dxf.rs`	Citire DXF ASCII: POINT, LINE, LWPOLYLINE/POLYLINE (cu arce „bulge”), CIRCLE, ARC, ELLIPSE, SPLINE, TEXT, MTEXT, INSERT (blocuri cu transformări și ATTRIB), HATCH, 3DFACE, SOLID, polyface; atributele stratului, culorii și textului; eliminarea punctelor RTCM (secțiunea 6.7). Scriere DXF R12.
`csv.rs`	Detecția separatorului, a zecimalelor cu virgulă și a coloanelor de coordonate (nume uzuale: x/y, est/nord, lon/lat etc.); geometrie WKT; deducerea tipului câmpurilor.
`cgxml.rs`	Port al nucleului CGXML2SHP v3.0: punctele cu BUILDINGID aparțin construcției; sortare după NO; eliminarea duplicatelor (0,5 mm); împărțirea în inele la revenirea în primul punct; clasificarea exterior / enclavă / parte multiplă prin vot de conținere; orientare ESRI; câmpurile `teren.dbf` / `constructii.dbf` ; arhive ZIP (ignorând `__MACOSX`).

6.3 Esri File Geodatabase

`gdb.rs` este o implementare proprie a formatului deschis „OpenFileGDB”, așa cum a fost documentat public de proiectul GDAL. Doar citire.

- **Fișiere**: fiecare tabel *N* are `aNNNNNNNN.gdbtable` (datele) și `aNNNNNNNN.gdbtablx` (indexul rândurilor). Catalogul de sistem este tabelul 1 (câmpurile Name și FileFormat); tabelele `GDB_*` sunt ignorate, iar cele comprimate (CDF) sunt raportate.
- **Antet**: versiunea (3 = ArcGIS 9.x / 10.x, 4 = ArcGIS Pro 3.2+, cu ObjectID pe 64 de biți), numărul de rânduri, descrierea câmpurilor (nume și alias UTF-16, tip, flaguri, lățimi, valori implicite), definiția

geometriei (WKT-ul sistemului, originile și scările XY/Z/M, toleranțe, extindere, grila indexului spațial).

- **Index**: `.gdbtablx` conține offset-urile rândurilor pe 32 sau 40 de biți, organizate în blocuri de 1024; la versiunea 4, o hartă de biți indică blocurile prezente (tabele rare). Rândurile șterse au offset 0.
- **Rânduri**: lungime, hartă de biți pentru valorile nule, apoi valorile în ordinea câmpurilor. Întregii variabili folosesc codificarea varuint/varint (7 biți pe octet; pentru varint, semnul este bitul 6 al primului octet).
- **Geometrii**: tipul formei, numărul de puncte și de părți, încadrarea, apoi coordonatele ca diferențe varint față de punctul anterior, scalate cu originea și scara definiției; Z și M separat. Sunt citite punct, multipunct, linie și poligon, cu Z/M.
- **Curbe** (bitul „has curves"): arc de cerc prin punct interior sau prin centru, cerc complet, Bézier cubic (numărul de pași calculat ca în GDAL) și arc de elipsă. Toate sunt densificate cu pas de cel mult 2° sau eroare de coardă de cel mult 1 mm.
- **Câmpuri**: Int16/Int32/Int64, Float32/Float64, String, ObjectID (inclus ca primul câmp), GUID/GlobalID (formatat `{…}`), DateTime, Date, Time, DateTimeOffset. Câmpurile DateTime devin dată simplă dacă toate orele sunt 00:00:00, altfel text cu ora; milisecundele sunt păstrate doar pentru câmpurile marcate `HighPrecision` în definițiile XML din `GDB_Items`. Câmpurile binare, raster și XML sunt omise.
- **Performanță**: 30 000 de poligoane în circa 50 ms; un strat cu 436 593 de imobile (78 MB) în circa 1 s.

6.4 Formatele raster

`raster.rs` citește și scrie GeoTIFF cu biblioteca `tiff`: 8–64 biți, întregi și reali, RGB/RGBA, paletă, tiled și strip, compresiile LZW, Deflate, JPEG și PackBits, NoData (`GDAL_NODATA`), BigTIFF. Georeferențierea folosește `ModelTiepoint` + `ModelPixelScale` sau `ModelTransformation`, iar sistemul cheile GeoKey (cod EPSG sau parametri definiți de utilizator, recunoscuți ca EPSG când se potrivesc). Mai sunt citite ESRI ASCII Grid și imaginile PNG/JPEG/BMP cu world file (`.pgw`, `.jgw`, `.wld`) și `.prj`. La scrierea imaginilor se creează world file, `.prj` și `.aux.xml` (citit de GDAL și QGIS).

ECW, MrSID și JPEG 2000 se citesc prin GDAL (secțiunea 6.8).

6.5 Export pe tipuri de geometrie

Formatele cu un singur tip de geometrie (Shapefile) primesc straturile mixte (DXF, GeoJSON, KML) împărțite pe tipuri. `shp::write` o face automat la orice export: dacă stratul are mai multe tipuri, scrie `<nume>_puncte`, `_linii`, `_poligoane`. Pentru exportul explicit, din GUI și din `cadastru-cli split`, `convert.rs` oferă:

- `merge_layers(straturi, nume, câmp_sursă)`: unește straturile; câmpurile sunt reunite după nume (fără deosebire de majuscule), iar tipurile diferite devin `Real` (numerice) sau `Text`; valorile sunt convertite cu `Value::coerce`; câmpul opțional `Fisier` primește numele stratului de origine;
- `split_by_kind(strat, închise_ca_linii)`: trei straturi (puncte, linii, poligoane). Colecțiile (blocurile DXF) sunt despărțite pe tipuri, cu aceleași atribute; cu `closed_as_lines`, poligoanele care nu sunt hașuri sau suprafețe pline (`EntityType` diferit de HATCH, SOLID, 3DFACE, TRACE, REGION, MPOLYGON) devin linii (inelele lor);
- `export_by_kind(straturi, sistem, bază, SplitOptions, WriteOptions)`: reproiectează fiecare strat în sistemul cerut (sau verifică că au același sistem), unește, împarte și scrie fișierele nevide, întorcând fișierele, tipurile și numărul de entități, plus avertismentele (entități fără geometrie, tipuri goale).

6.6 Filtre la citire (zonă și expresie)

`ReadOptions` are două filtre opționale, aplicate de `formats::open_ex` după citire, pentru orice format vectorial (cititorul propriu-zis este `open_raw`): `area: Option<AreaFilter>` și `where_expr: Option<String>`. Întâi se aplică expresia (secțiunea 8.10), apoi zona. Rezumatul („*Filtru România: orase: păstrate 9 din 15 (6 în*

afara zonei)") se adaugă la primul mesaj informativ, care în interfață ajunge în bara de stare. Straturile golite de filtru sunt scoase din rezultat; dacă un fișier nu mai are niciun strat vectorial, `open_ex` întoarce o eroare explicită. Rasterele nu sunt filtrate.

Zona (`area.rs`). `AreaFilter { bounds, partial }` are dreptunghiul în EPSG:3844. Implicit (`AreaFilter::romania()`) este `ROMANIA_3844 = [114000, 235000, 885000, 764000]`: dreptunghiul geografic 20,22°–29,76° E, 43,62°–48,27° N (același folosit pentru vederea inițială a hărții), transformat prin densificarea laturilor și rotunjit în afară la kilometru. Extremele reale ale țării în Stereo 70 sunt X 134 050 (Beba Veche) – 870 648 (Sulina) și Y 235 495 (Zimnicea) – 753 097 (Horodiștea), deci toate punctele țării sunt incluse, cu o margine de cel puțin 11 km. `filter_layer` creează un `Transformer` din sistemul stratului în EPSG:3844 (sistemul lipsă este ghicit cu `guess_crs` sau luat EPSG:3844); pentru *în întregime în interior* fiecare vârf transformat trebuie să fie în dreptunghi (dreptunghiul fiind convex, aceasta înseamnă geometria inclusă), cu oprire la primul vârf din afară; pentru *parțial* geometria transformată trebuie să atingă dreptunghiul (`Geometry::intersects_bounds`). Când sistemul stratului este chiar EPSG:3844 transformarea lipsește și testul se face pe încadrarea geometriei. Entitățile fără geometrie sau cu geometrie goală sunt scoase. `AreaStats` numără entitățile păstrate, cele din afară, cele fără geometrie și dacă sistemul a fost presupus.

În interfață, filtrul este setarea `load_area_filter` (cu `load_area_partial` și `load_area_bounds`); `App::open_path`, deschiderea în masă și importul CSV o copiază în `ReadOptions::area`. Spațiile de lucru construiesc propriile `ReadOptions` și se încarcă întregi. `App::filter_loaded_layer` aplică același filtru unui strat deja încărcat, golește selecția lui și reface geometria de afișare. În linia de comandă, filtrele corespund opțiunilor `--doar-romania`, `--zona-3844`, `--partial` și `--where`.

6.7 DXF: eliminarea punctelor RTCM

Desenele DXF din receptoarele GNSS conțin și punctele stațiilor de bază (descrierea „RTCM"), aflate de obicei departe de lucrare. `dxf::read` le elimină înainte de construirea stratului, cu excepția cazului `ReadOptions::dxf_keep_rtcm` (CLI: `--dxf-pastreaza-rtcm`), și întoarce `RtcmStats { points, entities }`, al cărui mesaj apare în informațiile de deschidere.

- La fiecare înregistrare emisă, `Ctx::emit` notează în `Meta`: poziția (pentru POINT / INSERT / TEXT / MTEXT de pe primul nivel), dacă e etichetă, înălțimea textului, dacă descrierea conține „RTCM" (valorile text ale atributelor și ale textului, numele layerului, XDATA cod 1000; comparație ASCII fără majuscule) și, pentru INSERT, intervalul înregistrărilor generate din bloc.
- `rtcm_drop`: un INSERT al cărui bloc conține o înregistrare RTCM devine RTCM; fiecare etichetă primește proprietarul = cel mai apropiat POINT / INSERT aflat la cel mult `max(4·înălțimea textului, 1)` unități (căutare într-o grilă cu celula egală cu raza maximă). Se elimină: punctele RTCM, proprietarii etichetelor RTCM, conținutul blocurilor lor, toate etichetele acestor puncte și etichetele RTCM fără proprietar.
- Liniile și poligoanele nu sunt afectate. Testul `rtcm_points_dropped` acoperă cele trei cazuri (etichetă, atribut de bloc, XDATA) și opțiunea de păstrare.

6.8 ECW, MrSID și JPEG 2000 prin GDAL

De ce prin GDAL. Formatele sunt proprietare și nu au decodoare libere complete. Bibliotecile producătorilor – ERDAS ECW/JP2 SDK (*Desktop Read-Only*, gratuită pentru citire) și MrSID Decode SDK (DSDK, gratuită pentru decodare) – au licențe care cer, la redistribuire, acceptarea unui EULA separat, mențiuni în fereastra Despre și interdicții (inginerie inversă, folosire pe servere) incompatibile cu distribuirea într-o aplicație MIT. Cadastru nu include și nu leagă static aceste biblioteci: folosește, dacă există, GDAL-ul unei instalări QGIS / OSGeo4W, în care driverele `ECW`, `JP2ECW` și `MrSID` sunt pluginuri (`bin\gdalplugins\gdal_ECW_JP2ECW.dll`, `gdal_MrSID.dll`) instalate de utilizator sub licențele lor.

Încărcarea (`gdalrt::get`, o singură dată pe proces, la nevoie). Candidații, în ordine: dosarul sau fișierul din setări (`gdal_path`), variabila `CADASTRU_GDAL`, apoi pe Windows `%ProgramFiles%\QGIS*` (cea mai nouă versiune întâi), `%ProgramFiles%\GDAL`, `C:\OSGeo4W`, `C:\OSGeo4W64` și dosarele din PATH; numele recunoscute sunt `gdal.dll`, `gdalNNN.dll`, `gdal-NN.dll` (nu pluginurile `gdal_*.dll`). Dosarul bibliotecii și `gdalplugins` sunt puse la începutul PATH-ului procesului, iar DLL-ul se încarcă cu `LOAD_WITH_ALTERED_SEARCH_PATH`, ca dependențele (PROJ, NCSEcw, lti_dsdk) să fie găsite lângă el. Înainte de `GDALAllRegister` se setează `GDAL_DRIVER_PATH` (`bin\gdalplugins`), `GDAL_DATA` (`apps\gdal\share\gdal` sau `share\gdal`) prin `CPLSetConfigOption` și calea `proj.db` prin `OSRSetPROJSearchPaths`, dacă nu sunt deja în mediu; mesajele GDAL sunt redirecționate către `CPLQuietErrorHandler` și citite cu `CPLGetLastErrorMsg`. Se folosește numai API-ul C stabil (`GDALOpenEx`, `GDALDatasetRasterIO`, `GDALGetGeoTransform`, `OSRAutoIdentifyEPSG` …), prezent în GDAL 2.x și 3.x.

Modelul. `Raster` are câmpul `full: Option<FullSource>`, o referință la o sursă care implementează `RasterSource` (`size`, `geo_transform`, `driver`, `read_window(col, rând, l, h, bl, bh)`). `gdalrt::open` citește o **imagine de ansamblu** de cel mult 4096 px pe latură (GDAL folosește nivelurile de wavelet ale ECW / MrSID și rezoluțiile reduse ale JPEG 2000, deci citirea este rapidă), care devine `bands`, iar pentru rasterele mai mari păstrează sursa în `full`. Banda alfa este omisă; NoData se ia din prima bandă; sistemul de coordonate vine din WKT-ul GDAL, identificat ca EPSG cu `OSRAutoIdentifyEPSG` sau, altfel, prin `Crs::from_wkt`. Accesul la set de date este serializat cu un `Mutex` (GDAL nu permite apeluri simultane pe același handle).

Afișarea. `RLayer::rgba_for`: textura de ansamblu se randează din `bands`; textura de detaliu (cerută când pixelul ecranului devine mai mic decât cel al texturii de ansamblu) se randează dintr-o fereastră citită din fișier. `window_raster` transformă o grilă de 9 × 9 puncte ale vederii în sistemul rasterului și apoi în pixeli (inversa geotransformării), adaugă 2 px de margine, limitează la imagine și alege mărimea bufferului astfel încât un pixel citit să corespundă cel mult unui pixel de ecran ($k = \max(l/w, h/h_{ecran})$, cel puțin 1; bufferul cel mult 8192 px pe latură). Geotransformarea ferestrei este $[x_0,\ g_1 \cdot s_x,\ g_2 \cdot s_y,\ y_0,\ g_4 \cdot s_x,\ g_5 \cdot s_y]$, cu (x_o, y_o) colțul ferestrei și s factorii de eșantionare; restul randării (stil, reproiecție) este același ca pentru orice raster. Tipărirea folosește aceeași funcție la rezoluția chenarului, iar identificarea citește o fereastră de 1 × 1 px la rezoluția completă.

Doar citire. Formatele sunt înregistrate cu `write: false`; `write_raster` refuză extensiile `.ecw`, `.sid`, `.jp2` și orice raster citit prin GDAL (`formats::is_view_only`: `full` setat sau sursa cu una dintre aceste extensii); `convert_file` și exportul din interfață refuză aceste straturi înainte de reproiecție.

7 Operații raster

- **Reproiecție** (`rasterops::warp`): extinderea destinației se obține transformând marginile rasterului sursă, densificate (40 de puncte pe latură). Rezoluția implicită păstrează aproximativ mărimea pixelului din centru. Fiecare pixel destinație este transformat *invers* în sursă și eșantionat prin cel mai apropiat vecin sau biliniar (`resample`). Pixelii fără corespondent primesc NoData. Rezultatele peste 10^9 pixeli sunt refuzate.
- **Randare** (`render_rgba`): zona vizibilă este randată într-o imagine RGBA de mărimea ecranului, cu transformare inversă din sistemul hărții. Stilul (`RasterStyle`) conține compunerea RGB sau banda unică, min/max (implicit percentilele 2% și 98%), rampa de culori (Relief, Gri, Spectral, Viridis), umbrirea și culoarea transparentă.
- **Hillshade**: panta și orientarea din gradientul Horn (operator Sobel 3×3), cu iluminare din nord-vest (azimut 315°); rezultatul modulează culoarea rampei.
- În interfață, rasterele au o imagine de ansamblu pentru navigare rapidă și sunt randate din nou la rezoluția ecranului după oprirea mișcării.

8 Interfața grafică

8.1 Structură

Interfața folosește **egui** (mod imediat) prin **eframe**, cu randare OpenGL prin `glow`. Starea se află în `App`: straturile (`Vec<LayerEntry>`), sistemul hărții, vederea (`View { cx, cy, scale }`, unde scale este numărul de unități de hartă pe pixel), instrumentul activ, selecția, rezultatele identificării, punctele măsurării, istoricul vederilor, sarcinile în fundal, dialogurile, setările și harta de fundal. La fiecare cadru sunt desenate meniul, bara de instrumente, panoul de straturi, harta și dialogurile deschise.

Sarcini în fundal: deschiderea fișierelor, exportul, conversia în lot și tipărirea rulează pe fire separate și trimit rezultatul prin canale `mpsc` (`Job`, `JobResult`). Interfața verifică rezultatele la fiecare cadru și rămâne utilizabilă.

Fereastra și panourile. Fereastra se deschide maximizată (`ViewportBuilder::with_maximized`; dimensiunea 1400 × 880 rămâne pentru restaurare). Panoul Straturi este desenat cu `egui::Panel::show_switched`: două panouri stânga cu id-uri diferite – cel extins (redimensionabil, 120–900 px, lățimea ținută de egui) și banda de 26 px afișată când e ascuns. `show_switched` animă trecerea și schimbă singur starea când marginea este trasă dincolo de lățimea minimă (ascundere) sau a benzii (afișare). Starea se păstrează în setări (`layers_panel`); butonul «, banda (click oriunde pe ea), meniul și <kbd>Ctrl+L</kbd> pun o cerere în `App::layers_toggle`, aplicată după desenarea panoului, ca să nu se schimbe starea în timpul cadrului. În listă, numele straturilor sunt butoane `selectable` cu `truncate()`: se taie cu „…” la marginea panoului, iar indiciul arată numele întreg, fișierul, conținutul și sistemul.

Bara de instrumente este formată din **liste derulante**, câte una pentru fiecare grup cu mai multe instrumente (`theme::tool_dropdown`): butonul (`dropdown_button`: pictogramă, nume, ▾) deschide cu `egui::Popup::menu` o listă de rânduri `menu_item` – pictogramă, nume, tastă aliniată la dreapta, instrumentul activ evidențiat. Toate rândurile unei liste au aceeași lățime: cea mai mare lățime cerută este ținută în memoria interfeței (`scope_id` al listei), deci lista nu „crește” de la un cadru la altul. Butonul unei liste arată pictograma instrumentului activ din grup și se colorează când acesta e activ. Listele sunt Vizualizare (Deplasare, Zoom +, Zoom −, Extindere completă, Înapoi, Înainte, Redraw), Interogare (Identificare, Căutare, Tabel), Selectare (pe hartă, după atribute, Clear, Zoom la selecție, Make Layer…, bifa „doar în stratul activ” – aceleași rânduri ca meniul Selectare, din `App::selection_menu_items`), Instrumente (Măsurare, Convertor) și Hartă (Basemap, sistemul hărții, cu codul sistemului pe buton). Grupurile cu un singur instrument – Deschide, Parcelare – rămân butoane simple (`icon_button`). Sub circa 900 px de lățime numele dispar și rămân pictogramele.

Fonturi: pe Windows sunt încărcate Segoe UI și fonturile de rezervă din `%WINDIR%\Fonts`; altfel, fonturile implicite egui.

8.2 Straturi și geometria de afișare

`LayerEntry` are un id unic, nume, vizibilitate, opacitate, indicatorul „sistem presupus” și tipul: `Vector(VLayer)` sau `Raster(RLayer)`. `VLayer` păstrează datele originale (`VectorLayer`), stilul (`VectorStyle`) și geometria de afișare `disp: Vec<DispGeom>`. Fiecare `DispGeom` conține geometria în sistemul hărții, încadrarea, punctul de etichetă și triangularea poligonului (vârfuri + indici, calculată cu `earcutr`).

8.3 Desenarea hărții

1. harta de fundal (capitolul 9);

2. rasterele, ca texturi;
3. pentru fiecare strat vectorial vizibil, în ordinea listei: entitățile din afara ecranului sunt sărite (încadrare); cele mai mici de 1,5 pixeli sunt desenate ca un singur pixel; poligoanele intră într-o singură plasă de triunghiuri de umplere (sărită când stilul are `no_fill`; câmpul are `#[serde(default)]`, deci spațiile de lucru vechi se citesc neschimbate), iar contururile sunt adăugate prin `push_stroke`; punctele sunt cercuri;
4. selecția, etichetele (fără suprapuneri, cu halo-ul stratului – secțiunea 8.11; desenate doar când pe ecran sunt cel mult 3 000 pentru stratul respectiv), măsurarea, dreptunghiul de zoom, scara grafică, controlul de navigație și atribuirea hărții de fundal.

Redraw (`App::redraw_all`, `F5`): golește grafica temporară (măsurarea, dreptunghiul de zoom, marcajul căutării, evidențierea identificării), reface geometria de afișare a tuturor straturilor (`refresh_projections`), scoate din harta de fundal tile-urile eșuate și plasele reproiectate (`Basemap::redraw`), apoi cere redesenarea. Vederea și selecțiile rămân.

8.4 Desenarea contururilor (push_stroke)

egui unește segmentele unui contur prin îmbinări în colț ascuțit (miter) fără limită. La o întoarcere de aproape 180° colțul devine o linie lungă cât ecranul, iar trei puncte identice consecutive dau coordonate `NaN`. Datele detaliate (de exemplu limitele UAT) au asemenea zigzaguri, adesea sub un pixel la scara de afișare. Măsurat pe limitele UAT ale unui județ, conturul desenat direct ieșea cu până la 1 190 px din poligon.
`map::push_stroke` previne problema:

- omite punctele aflate la mai puțin de 0,5 px de punctul anterior;
- întrerupe linia la punctele invalide (`NaN` sau coordonate absurde);
- desparte linia în vârfurile unde direcția se întoarce cu mai mult de circa 120° (produsul scalar al direcțiilor < −0,5); acolo capetele rămân drepte, deci colțul nu poate depăși de patru ori grosimea liniei.

Rezultat pe aceleași date: cel mult 2,4 px în afara poligonului, adică grosimea liniei. Testele `egui_miter_explodes_without_guard` și `push_stroke_stays_on_geometry` verifică ambele situații. Tipărirea folosește tiny-skia, care are limită de miter, deci nu este afectată.

8.5 Identificare și măsurare

- **Identificare**: în ordinea inversă a straturilor, prima entitate aflată la cel mult 5 px de click, cu prioritate punctele, apoi liniile, apoi poligoanele. Pentru straturile proiectate, aria și perimetrul sunt calculate în sistemul stratului. Pentru straturile în grade, ele sunt calculate pe geometria de afișare, dacă sistemul hărții este proiectat, iar sistemul este menționat. Rasterele întorc valorile tuturor benzilor din pixelul de sub cursor.
- **Măsurare**: distanța în plan (sistemul hărții, corectată cu factorul unităților) și distanța pe elipsoidul WGS84 cu formula Vincenty; aria și perimetrul poligonului închis de puncte.

8.6 Interfața bilingvă (română / engleză)

Textele sunt scrise în cod în limba română și trec prin macroul `tr!`. Traducerile sunt în `lang/en.tsv`, un rând pe text: *textul românesc exact ca în sursa Rust* (cu aceleași secvențe `\n`, `\"`), un TAB, textul englez. Rândurile care încep cu `#` sunt comentarii.

- `tr!("Deschide")` produce un `&'static str`: `if i18n::is_en() { "Open" } else { "Deschide" }`.
- `tr!("Încărcat: {} ({})", a, b)` și `tr!("Export eșuat: {e:#}")` produc un `String` prin `format!` cu șablonul limbii curente. Ambele șabloane sunt verificate de compilator, deci un loc de completare greșit în traducere este o eroare de compilare.

- Un text care lipsește din pachet rămâne în română (macroul generează doar ramura românească).

Macroul (crate-ul *proc-macro* `i18n-macros`) citește pachetul la compilare, din `CARGO_MANIFEST_DIR`; executabilul nu depinde de niciun fișier extern. `include_bytes!("../lang/en.tsv")` din `i18n.rs` și `main.rs` face ca o modificare a pachetului să declanșeze recompilarea. Codul generat folosește calea `::cadastru::i18n::is_en`; în bibliotecă ea este disponibilă prin `extern crate self as cadastru;`.

Limba curentă este un `AtomicU8` global (`i18n::set_lang`, `lang`, `is_en`), citit la fiecare desenare a interfeței; de aceea comutarea are efect imediat, inclusiv în firele de fundal (tipărire, conversie). Textele din constante (`formats::FORMATS`, `basemap::PROVIDERS`, `crs::COMMON`, `ST30_NAME`) nu pot trece prin macro; ele sunt traduse la afișare cu `i18n::trs` / `trs_static`, care caută în tabelul generat de `tr_table!()` (`FormatInfo::label` pentru formate).

Ferestrele au identificatori ficși (`Window::id`), astfel încât schimbarea titlului la comutarea limbii nu le mută și nu le închide. Limba aleasă este câmpul `lang` din setări (`"ro"` implicit, `"en"`). Linia de comandă și manualul rămân în română; datele (nume de straturi și câmpuri, valori, nume de fișiere generate ca `teren.shp`) nu se traduc.

8.7 Selecția

Fiecare strat vectorial (`VLayer`) păstrează selecția ca `BTreeSet<usize>` de indici în `data.features`, plus un contor `sel_gen` mărit la fiecare modificare (tabelul de atribute își reconstruiește lista de rânduri când este bifat „Doar selecția” și contorul se schimbă). Toate modificările trec prin `VLayer::apply_sel(entități, mod)`, cu modurile `Replace`, `Add`, `Toggle` și `Remove`; modul se deduce din taste (`SelMode::from_modifiers`): Alt = scoate, Ctrl la click = comută, Shift sau Ctrl la dreptunghi = adaugă.

- **Click**: `App::hit_test` caută de sus în jos prin straturile vizibile, cu toleranța de 5 px, prioritate puncte → linii → poligoane și distanța cea mai mică (aceeași regulă ca la Identificare).
- **Dreptunghi**: se testează geometria de afișare (în sistemul hărții) cu `Geometry::intersects_bounds`: încadrarea inclusă în dreptunghi, un vârf în interior, o latură care taie dreptunghiul (decupare Liang–Barsky, `segment_hits_bounds`) sau centrul dreptunghiului în interiorul unui poligon (ținând cont de goluri).
- **Desenare**: `draw_selected` adaugă peste straturi umplerea galbenă semitransparentă (din aceeași triangulare ca la desenarea normală) și contururile prin `push_stroke`.
- **Export**: `VLayer::selected_data` construiește o copie a stratului cu doar entitățile selectate, în ordinea indicilor; restul exportului (reproiecție, formate) este neschimbat.
- **Strat nou din selecție** (`App::layer_from_selection`, „Make Layer with selected objects”): aceeași copie, cu `source = None`, adăugată prin `add_datasets` ca strat temporar, cu stilul stratului de origine (conturul portocaliu) și indicatorul „sistem presupus” preluat. Straturile fără sursă nu intră în spațiul de lucru; `save_workspace_dialog` le numără și le amintește în bara de stare.
- **Clear** (meniul și lista Selectare, Ctrl+Shift+A): `App::clear_selection` golește selecția tuturor straturilor și evidențierea de la identificare.

8.8 Căutarea și interogările

Interogări (`query.rs`, în bibliotecă). O condiție `Cond` are legătura cu condiția anterioară (`Join::And` / `Join::Or`), câmpul (`None` = orice câmp), operatorul `Op` și valoarea. `Query::new` rezolvă indicii câmpurilor o singură dată pe strat și normalizează valoarea; `matches` evaluează condițiile ca disjuncție de grupuri conjunctive (ȘI are prioritate față de SAU). Textele sunt comparate după `fold`: litere mici, fără spații la capete, cu ă/â/á→a, î→i, ș/ş→s, ț/ţ→t etc. Dacă atât valoarea câmpului cât și valoarea căutată sunt numere

(cu punct sau virgulă zecimală, spațiile ignorate), comparațiile sunt numerice, altfel lexicografice. Un câmp care lipsește dintr-un strat face condiția falsă; pentru „orice câmp", operatorii negativi (≠, nu conține) înseamnă „niciun câmp nu …". `describe` produce textul afișat al interogării.

Geocodare. `search.rs` trimite cererea, într-un fir separat, la `https://nominatim.openstreetmap.org/search?format=jsonv2&limit=10&q=…&accept-language=ro|en[&countrycodes=ro]`, cu agentul HTTP al hărților de fundal (același proxy, aceleași certificate, identificarea `Cadastru/versiune` cerută de politica Nominatim). Răspunsul este citit de `parse_nominatim` (`display_name`, `lat`, `lon`, `category` / `type`, `boundingbox` = sud, nord, vest, est). La alegerea unui loc, colțurile și mijloacele laturilor încadrării sunt transformate din WGS84 în sistemul hărții pentru zoom. Cererile se fac doar la apăsarea butonului sau a tastei Enter, conform limitei de o cerere pe secundă a serviciului.

Google (`google.rs`). Sursa se alege în setări (`geocoder`: `Osm`, `Google`, `Both`). Google nu are un serviciu de căutare gratuit fără cheie, așa că se folosesc API-urile oficiale cu cheia utilizatorului (`google_api_key` în setări sau variabila `GOOGLE_MAPS_API_KEY`): întâi **Places API (New)** Text Search – `POST https://places.googleapis.com/v1/places:searchText`, antetele `X-Goog-Api-Key` și `X-Goog-FieldMask` (displayName, formattedAddress, location, viewport, primaryTypeDisplayName, types), `languageCode`, iar pentru „Doar în România" `regionCode = RO` și `locationRestriction` pe dreptunghiul 43,5–48,35° N, 20,2–29,8° E –; dacă Places nu este activat pentru cheie sau nu găsește nimic, **Geocoding API** (`/maps/api/geocode/json?address=…&language=…[&region=ro&components=country:RO]`). API-ul care a mers este ținut minte pe durata sesiunii (`WORKING_API`), ca să nu se repete cererea eșuată. Răspunsurile sunt citite de `parse_places` și `parse_geocode` (mesajele de eroare Google – `REQUEST_DENIED`, `PERMISSION_DENIED` – sunt afișate). Cu sursa „Ambele", cele două căutări rulează în același fir; rezultatele sunt unite (Google întâi), iar eroarea uneia devine avertisment. Agentul HTTP este cel al hărților de fundal, cu `http_status_as_error(false)` pentru a citi corpul răspunsurilor 4xx.

Linkuri Google Maps. `parse_maps_url` extrage locul dintr-un link complet, în ordinea: pinul `!3d<lat>!4d<lon>` (ultima pereche), parametrii `q`, `query`, `ll`, `center`, `destination`, calea `/maps/search/lat,lon` și, la final, centrul vederii `/@lat,lon,zoom`; numele vine din `/maps/place/<nume>/` (decodare procentuală). Pagina de consimțământ a Google din UE (`consent.google.*?continue=…`) este desfăcută. Linkurile scurte (`maps.app.goo.gl`, `goo.gl/maps`, `g.co/kgs`) sunt urmate într-un fir separat cu un agent fără redirecționări automate (`max_redirects(0)`): antetul `Location` este urmat pas cu pas (cel mult 8) până la o adresă cu coordonate. Butonul „Deschide în Google Maps" folosește URL-urile publice Google Maps (`/maps/search/?api=1&query=…` sau `/maps/@?api=1&map_action=map&center=lat,lon&zoom=z`, cu zoomul calculat din metrii pe pixel ai vederii: $z = \log_2(156\,543{,}03 \cdot \cos\varphi / m/px)$) și le deschide cu `ShellExecuteW`.

Coduri Plus (Open Location Code). `plus_decode` decodează codurile complete (perechi de cifre în baza 20 cu rezoluțiile 20°, 1°, 0,05°, 0,0025°, 0,000125°, apoi grila 5 × 4); `plus_recover` reface un cod scurt față de un punct de referință după algoritmul oficial *recoverNearest*. Referința este localitatea scrisă după cod (geocodată cu sursa aleasă) sau, fără localitate, centrul hărții.

Coordonate. `parse_coords` recunoaște două numere separate prin virgulă, punct și virgulă sau spațiu (cu virgulă zecimală când separatorul este spațiul). Valori în intervalul lat/lon sunt luate ca WGS84 (lat, lon); altfel, ca X Y în sistemul hărții.

Marcajul (`Marker`) este păstrat în WGS84 și reproiectat doar când se schimbă sistemul hărții; este desenat după straturi și selecție.

Căutarea rapidă din pagina „Loc / adresă" este interogarea `(orice câmp) conține <text>` pe toate straturile vectoriale.

8.9 Deschiderea în masă

`bulk.rs` parcurge dosarul ales într-un fir separat (ordine naturală a numelor, `natural_cmp`; dosarele `.gdb` sunt un singur element și nu sunt parcurse) și reține pentru fiecare fișier calea relativă, formatul (din registrul `FORMATS`, fără CSV, CGXML și ZIP) și mărimea datelor. Fereastra grupează rezultatele pe formate, fără alte accesări de disc.

Deschiderea folosește un fir coordonator și un grup de 1–4 fire de lucru (după numărul de procesoare) care iau, pe rând, următorul fișier dintr-o listă comună. Fiecare fir citește fișierul, stabilește sistemul presupus dacă lipsește (`guess_crs`) și pregătește **geometria de afișare** (reproiectare în sistemul hărții și triangulare, `layers::prebuild`) – munca grea care altfel s-ar face în firul interfeței. Rezultatele trec printr-un canal sincron cu capacitatea 8 (firele nu citesc mult înaintea interfeței), iar interfața adaugă cel mult 24 de straturi pe cadru prin `App::add_prepared`, care folosește geometria pregătită dacă a fost calculată pentru același sistem al hărții. Ordinea straturilor nu depinde de ordinea sosirii: fiecare fișier are numărul de secvență rezervat la pornire. „Oprește” setează un `AtomicBool`; firele se opresc, iar rezultatele deja în canal sunt ignorate. Pe un calculator cu două nuclee, 400 de shapefile mici se deschid în circa 5 secunde.

8.10 Selectarea după atribute (expresii)

Expresiile (`expr.rs`, în bibliotecă) au o gramatică de tip SQL `WHERE`:

```
or        := and ( (OR | SAU | ||) and )*
and       := not ( (AND | ȘI | &&) not )*
not       := (NOT | NU | !) not | predicat
predicat  := '(' or ')'
           | operand ( op operand
                     | IS [NOT] NULL
                     | [NOT] LIKE operand
                     | [NOT] IN '(' operand (',' operand)* ')'
                     | [NOT] BETWEEN operand AND operand )?
op        := = | == | <> | != | ≠ | < | <= | ≤ | > | >= | ≥
operand   := câmp | "câmp" | [câmp] | `câmp` | 'text' | număr | NULL | TRUE | FALSE
```

Analiza lexicală reține poziția fiecărui simbol (în caractere), iar `ExprError { msg, pos }` o raportează. Un nume simplu trebuie să fie un câmp al stratului (căutat exact, apoi fără majuscule, apoi după `fold`); un text între ghilimele duble este câmp dacă există, altfel valoare (comoditate pentru `judet = "Argeș"`); parantezele drepte și accentele grave cer un câmp. Un predicat fără operator (`is_active`) este adevărat dacă valoarea nu este 0, goală sau *false/fals/nu/no*. `x = NULL` și `x <> NULL` sunt rescrise ca `IS NULL` / `IS NOT NULL`.

Evaluarea folosește logica SQL în trei valori (`Option<bool>`, `None` = necunoscut): o comparație cu o valoare lipsă este necunoscută, `NOT` păstrează necunoscutul, `AND` / `OR` urmează tabelele Kleene, iar o entitate este selectată doar dacă rezultatul este `Some(true)`. `IS NULL` este adevărat și pentru textele goale (DBF-urile nu disting golul de NULL). Comparația a două valori: dacă niciuna nu este text scris între apostrofuri și ambele au valoare numerică (numerele câmpurilor, textele care se citesc ca numere cu punct sau virgulă), se compară numeric cu toleranța relativă 10^{-9}; un număr scris în expresie comparat cu un text care nu este număr dă „diferit” (doar `<>` este adevărat); altfel se compară textele după `fold` (sau exact, cu opțiunea *Exact*). `LIKE` folosește un algoritm liniar cu revenire la ultimul `%`.

Fereastra (`gui/attrsel.rs`) compilează expresia la fiecare modificare (doar analiză, fără evaluare) și arată eroarea; „Verifică” și „Selectează” o evaluează pe `data.features`. Rezultatul trece prin `VLayer::apply_sel` cu modurile `Replace`, `Add`, `Remove`, iar „din selecția curentă” este intersecția cu selecția existentă, aplicată cu `Replace`. Lista valorilor distincte ale unui câmp (cel mult 5 000, cu numărul de apariții, sortate numeric

sau după `fold`) este calculată o singură dată pentru strat și câmp. Inserarea din liste folosește cursorul păstrat de `TextEditState`; dublu-click pe o valoare înlocuiește valoarea inserată la primul click cu `câmp = valoare`. Expresia scrisă este păstrată pe strat, iar ultimele 20 de expresii folosite sunt în meniul „Recente".

Zoom pe rezultat (implicit activ): `App::focus_selection(id, avoid)` ia încadrarea selecției în sistemul hărții (`selection_bounds`), o lărgește cu 15% și cu un minim (100 m pentru un singur punct, 10 m altfel; 0,001° / 0,0001° în grade), face stratul vizibil și o încadrează. `avoid` este dreptunghiul ferestrei de selectare din cadrul anterior: `free_map_rect` alege cea mai mare dintre cele patru fâșii ale hărții neacoperite de fereastră (dacă are cel puțin o treime din hartă și 150 px pe latură), iar `zoom_into` calculează scara și centrul vederii astfel încât încadrarea să umple acea fâșie.

8.11 Halo-ul etichetelor

`VectorStyle` are patru câmpuri noi, toate cu `#[serde(default)]` (spațiile de lucru vechi se citesc neschimbate): `halo: HaloMode` (`Outline` – implicit, `Box`, `Off`), `halo_color: Option<[u8; 3]>` (`None` = automat: alb dacă luminanța textului 0,299 R + 0,587 G + 0,114 B ≤ 140, altfel negru), `halo_transparency` (procente, implicit 25) și `halo_width` (pt, implicit 1,5). `halo_rgba()` întoarce culoarea cu alfa = 1 − transparență, sau nimic pentru `Off` / 100 %.

Pe ecran (`map.rs`, `draw_label_halo`), dreptunghiul este un `rect_filled` mărit cu grosimea; conturul este desenat ca 8 copii ale textului (`galley_with_override_text_color`) deplasate pe un cerc de rază egală cu grosimea, plus încă 8 pe un cerc interior pentru grosimi peste 1,6. Copiile se suprapun, așa că opacitatea fiecăreia este redusă la $1 - (1 - a)^{1/k}$ (k = 3, respectiv 5) pentru ca halo-ul să aibă aproximativ transparența cerută; la tipărire transparența este exactă (secțiunea 10.1). Dreptunghiul de evitare a suprapunerilor include grosimea halo-ului.

8.12 Parcelarea și detașarea

Poligonul. Parcelarea lucrează strict pe entitatea selectată în prealabil: `App::parcel_selection` cere harta într-un sistem proiectat și exact o entitate selectată în toate straturile, de tip poligon; altfel întoarce mesajul afișat în indiciul comenzii (inactivă) și în fereastră. La fiecare cadru, `parcel_follow_selection` leagă fereastra de selecție: alt poligon selectat devine sursa, iar o selecție nevalidă golește loturile.

Date. Fereastra ia geometria de afișare a entității (`DispGeom`, deja în sistemul hărții, care trebuie să fie proiectat) și o mută în coordonate locale, cu originea în centrul încadrării rotunjit la metru (`parcel::to_geo`), ca operațiile booleene să lucreze cu numere mici (precizie de sub 1 µm la coordonatele Stereo 70). Geometria devine un `geo::MultiPolygon`, cu goluri și părți multiple. Laturile și orientarea (`parcel::sides`, `is_ccw`) se iau din inelul exterior al celei mai mari părți.

Tăieturi paralele (`Method::Parallel`, direcția d, normala n). Pentru o cotă t, regiunea „până la t" este o bandă (dreptunghi rotit) între cota minimă a poligonului pe n și t, mult mai lungă decât poligonul pe direcția d; suprafața f(t) = |poligon ∩ bandă| crește monoton cu t. Pentru suprafețele cumulate $A_1 < A_2 < \dots$ ale loturilor, fiecare cotă t_k se găsește prin bisecție pe $[t_{k-1}, t_{max}]$ (cel mult 200 de pași, oprire la $|f - A_k| < 10^{-6}$ mp), iar lotul k este poligonul ∩ banda $[t_{k-1}, t_k]$. Variantele din fereastră diferă doar prin d și n: *paralele cu latura* – d de-a lungul laturii, n spre interior (la stânga laturii pentru un inel trigonometric); *perpendiculare* – d perpendicular pe latură, n de-a lungul ei, din capătul de început; *după orientare* – d din azimutul topografic α (unghiul matematic 90° − α), n la dreapta lui d. *Sens invers* schimbă semnul lui n.

Evantai printr-un vârf (`Method::Pivot`). Regiunea „până la unghiul φ" este sectorul de cerc cu centrul în vârf, între direcția spre vârful următor și φ (rază de patru ori diagonala, aproximat cu un punct la cel mult 10°), parcurs în sensul inelului (spre interior); suprafața crește monoton cu $\varphi \in [0, 2\pi)$, deci aceeași bisecție găsește unghiurile, inclusiv la terenuri concave.

Suprafețele cerute (`Sizes`): `Equal(n)` dă n − 1 tăieturi la A·k/n; `Areas` dă tăieturi la sumele parțiale, verifică să nu depășească suprafața terenului și, după `rest`, lasă restul lot separat (fără țintă) sau îl adaugă la ultimul lot. La final se verifică faptul că loturile acoperă terenul ($|\Sigma - A| \le \max(10^{-6}\cdot A, 0{,}01)$) și că niciun lot nu e gol. Intersecțiile folosesc `geo::BooleanOps` (crate-ul `geo` 0.31, cu `i_overlay`), suprafețele `unsigned_area`, perimetrul suma lungimilor inelelor.

Interfață. `ParcelDlg` recalculează loturile doar când se schimbă parametrii (o cheie text cu toți parametrii); previzualizarea (`draw_parcel`) triangulează loturile cu `earcutr` și le etichetează în `interior_point`; vârfurile sunt numerotate. Alegerea laturii sau a vârfului pe hartă interceptează click-ul înaintea instrumentului curent (`parcel_click`), deci nu schimbă selecția: latura după distanța punct–segment, vârful după distanța minimă. Stratul creat are câmpurile `LOT`, `SUPRAFATA`, `SUPR_CERUTA`, `PERIMETRU`, `ETICHETA`, `SURSA`, în sistemul hărții; inventarul de coordonate scrie, pentru Stereo 70 / 30, X = Nord și Y = Est.

Testele (`parcel::tests`) verifică loturi egale paralele cu o latură, detașarea cu și fără rest, evantaiul dintr-un vârf, un teren în L cu gol la coordonate Stereo 70 și convențiile de azimut.

9 Hărți de fundal

- **Furnizori**: `basemap::PROVIDERS` conține pentru fiecare hartă id-ul, grupul, numele, unul sau mai multe șabloane URL (straturile suplimentare sunt etichete transparente desenate deasupra, pentru hărțile mixte), subdomeniile, zoom-ul maxim și atribuirea. `Source::custom` construiește o sursă din șablonul utilizatorului (`{z} {x} {y} {s} {-y} {q}`; `{q}` = quadkey Bing).
- **Nivelul de zoom**: rezoluția Web Mercator în centrul vederii este estimată transformând două puncte aflate la 64 px de centru. Nivelul ales este cel mai apropiat de rezoluția ecranului; dacă vederea ar necesita peste 300 de tile-uri, nivelul este redus.
- **Reproiecție**: fiecare tile Web Mercator (EPSG:3857) este desenat ca o plasă de triunghiuri, cu nodurile transformate în sistemul hărții: 24×24 de celule pentru nivelurile 0–4, 12×12 pentru 5–7 și 8×8 de la 8 în sus. Eroarea măsurată este sub 0,1 px pe toată România, la nivelurile 5–19 (testul `mesh_error_below_half_pixel`). Plasele sunt păstrate în memorie (cel mult 4 000).
- **Descărcare**: 6 fire de lucru și o coadă ordonată de la centrul ecranului spre margini. Până sosesc tile-urile noi, se desenează tile-urile părinte, la detaliu mai mic. În memorie sunt păstrate cel mult 600 de texturi; peste această limită sunt eliberate cele nefolosite recent, până la 450.
- **Rețea**: `ureq` cu TLS rustls și verificarea certificatelor prin magazinul Windows (`rustls-platform-verifier`), deci funcționează și în rețelele cu inspecție TLS. Proxy-ul este citit din `HTTPS_PROXY` / `HTTP_PROXY` sau din registrul Windows (`Internet Settings\ProxyServer`, cu `ProxyEnable`). Timeout 25 s; agentul utilizator este `Cadastru/versiune`.
- **Cache pe disc**: `%LOCALAPPDATA%\Cadastru\tile-cache\<sursă>\<strat>\z\x\y.tile`. Un tile mai nou de 30 de zile este folosit fără cerere în rețea; unul mai vechi este cerut din nou, dar rămâne folosit dacă rețeaua nu răspunde. La pornire, un fir de fundal șterge cele mai vechi fișiere când cache-ul depășește 800 MB, precum și fișierele mai vechi de 90 de zile.

10 Tipărire și PDF

10.1 Compunerea planșei

Planșa este desenată pe CPU, la rezoluția de tipar, cu **tiny-skia** (vectori, antialiasing) și **ab_glyph** (text). Fonturile sunt Segoe UI sau Arial din `%WINDIR%\Fonts`, cu Ubuntu Light (inclus în egui) ca rezervă. Parametrii sunt în `PageSpec`: mărimea paginii în mm, DPI, titlul, nota, elementele active, chenarul hărții în pixeli, extinderea, unitățile pe pixel, scara, sistemul, unghiul nordului și harta de fundal.

1. **Așezarea** (`print_layout`): margini de 10 mm, banda de titlu sus, banda de informații jos (legendă, scară, sistem, dată, notă, atribuire). Scara este cea a vederii sau cea aleasă; extinderea este centrată pe vederea curentă.
2. **Harta de fundal** (`draw_basemap`): o grilă de 16 px este transformată în Web Mercator. Nivelul de zoom este cel mai mic care atinge rezoluția paginii (cel mult 900 de tile-uri), tile-urile sunt descărcate sincron cu 8 fire, iar pixelii sunt eșantionați biliniar și compuși cu opacitatea aleasă, pe benzi de rânduri în paralel.
3. **Rasterele** sunt randate cu `RLayer::rgba_for` (`render_rgba`; pentru ECW / MrSID dintr-o fereastră citită din fișier), la rezoluția chenarului.
4. **Vectorii**: poligoane umplute (regula even-odd), contururi, puncte, etichete fără suprapuneri, cu halo-ul stratului (`draw_label_halo`: contururile deplasate pe cerc se combină într-o mască prin maximul acoperirii, aplicată o singură dată cu opacitatea halo-ului, deci transparența este exactă).
5. **Caroiajul**: interval „rotund” (aproximativ 6 linii pe latura lungă), cruci la intersecții și coordonatele pe margini. Etichetele care nu încap întregi în chenar sunt omise.
6. **Nordul**: săgeata este rotită cu unghiul dintre nordul geografic și nordul caroiajului în centrul hărții (convergența meridianelor).
7. Chenarul, titlul, legenda (straturile vizibile, în ordinea de desenare inversă), scara numerică, scara grafică (circa 45 mm, 4 segmente), informațiile și mențiunea „Realizat cu Cadastru”.

Pagina este limitată la circa 120 de megapixeli; peste această valoare DPI-ul este redus proporțional.

10.2 Fișierul PDF

`write_pdf` scrie direct un PDF 1.4 minimal: catalog, o pagină cu `MediaBox` egal cu mărimea hârtiei în puncte, un flux de conținut care desenează o imagine pe toată pagina, imaginea JPEG (`DCTDecode`, calitate 92) și dicționarul `Info` cu titlul în UTF-16. Tabelul `xref` este calculat exact. Fișierele trec verificările `qpdf --check`, pdfinfo și pypdf.

10.3 Tipărirea în Windows

Modulul `winprint` (doar Windows, `windows-sys`) deschide `PrintDlgW`, cu hârtia și orientarea din dialogul Cadastru precompletate în `DEVMODE`. După alegerea imprimantei citește DPI-ul, mărimea fizică și zona tipăribilă (`GetDeviceCaps`). Planșa este compusă pentru zona tipăribilă, apoi trimisă cu `StartDocW` / `StartPage` / `StretchDIBits`, în benzi de 256 de rânduri, ca să nu fie necesară o copie mare în memoria driverului.

11 Spațiul de lucru, setări și manual

11.1 Formatul .cgw

Spațiul de lucru este un fișier JSON (`serde`). Căile din dosarul spațiului de lucru sau din subdosarele lui sunt salvate relativ.

```
{
  "app": "Cadastru", "version": 1,
  "map_crs": "EPSG:3844",
  "view": [490500.0, 388300.0, 165.0],        // centru X, Y; unități/pixel
  "basemap": "osm", "basemap_opacity": 1.0,    // "none" = fără hartă de fundal
  "layers": [{
    "path": "uat.json", "source_layer": "uat", "name": "UAT Argeș",
    "visible": true, "opacity": 1.0, "crs": "EPSG:4326", "order": 0,
    "vector_style": { "stroke": [90,60,20,255], "width": 1.2, "fill": [245,222,160,150],
                      "point_size": 4.0, "label_field": "DENUMIRE_DIACRITICE",
                      "label_size": 11.0, "label_color": [40,30,10,255] },
    "raster_style": null,
    "csv_fields": [null, null, null]            // coloanele X, Y, Z pentru CSV
  }]
}
```

Câmpul `basemap` lipsă (fișiere vechi) păstrează harta de fundal curentă. `raster_style` conține `rgb`, `bands`, `min`, `max`, `ramp`, `hillshade` și `transparent_color`.

11.2 Setările

`%APPDATA%\Cadastru\setari.json` (`theme::Settings`): `theme`, `cgxml` (opțiunile de import), `show_labels`, `show_nav`, `transdatro`, `height_egg97_only`, `basemap_opacity`, `basemap_custom`, `basemap_custom_zoom`, `lang` (limba interfeței: `"ro"` sau `"en"`), `select_active_only` (selectare doar în stratul activ), `geocode_ro_only` (căutarea locurilor doar în România), `geocoder` (sursa: `"Osm"`, `"Google"`, `"Both"`), `google_api_key` (cheia Google Maps Platform, păstrată ca text simplu în fișier), `layers_panel` (panoul Straturi afișat sau ascuns), `load_area_filter`, `load_area_partial`, `load_area_bounds` (filtrul de încărcare, secțiunea 6.6). `gdal_path`: dosarul GDAL ales pentru ECW / MrSID (gol = căutare automată, secțiunea 6.8). Câmpurile lipsă primesc valorile implicite (`#[serde(default)]`). La prima pornire sunt preluate setările versiunilor anterioare (dosarul `Cartograf`).

11.3 Manualul inclus

`gui/manual.rs` include `docs/Manual_Cadastru.pdf` în executabil. La F1 sau **Ajutor → Manual de utilizare**, manualul este scris în `%LOCALAPPDATA%\Cadastru\Manual_Cadastru_<versiune>.pdf` (doar dacă lipsește sau diferă ca mărime) și este deschis cu programul implicit, prin `ShellExecuteW("open")`. Dacă fișierul este deja deschis și blocat, se folosește copia existentă.

12 Linia de comandă

`cadastru-cli` folosește `clap`. Opțiunile globale `--fara-transdatro` și `--doar-egg97` sunt acceptate de toate comenzile. Codul de ieșire este 0 la succes, 1 la eroare și 2 când o conversie în lot a avut erori.

Comandă	Sintaxă și opțiuni
`info`	`info [opțiuni-citire] <FILE> [--features N]`
`convert`	`convert [opțiuni] <INPUT> <OUTPUT>`
`batch`	`batch --to <EXT> [--only shp,dxf] [-r] [opțiuni] <INPUT_DIR> <OUTPUT_DIR>`
`transform`	`transform --s-srs <S> --t-srs <T> [--precision N] [--dms] [X Y …]`; fără coordonate citește rânduri „X Y” de la intrarea standard.
`transdatro`	`transdatro -d <direcție> [-o ieșire] [intrare]`
`crs`	`crs [-s] <QUERY>`: definiția (EPSG, cod, PROJ, .prj) sau căutare după nume.
`split`	`split [opțiuni] <IESIRE.shp> <INTRARE>…`: unește intrările (fișiere sau dosare cu `.dxf`, `-r` recursiv) și scrie `_puncte`, `_linii`, `_poligoane`; `--fara-puncte`, `--fara-linii`, `--fara-poligoane`, `--inchise-ca-linii`, `--fara-camp-fisier`.
`formats`	Lista formatelor.

Opțiune	Efect
`--s-srs <CRS>`	Sistemul datelor de intrare (suprascrie `.prj`).
`--t-srs <CRS>`	Reproiecție în acest sistem.
`--encoding <ENC>`	Codificarea la citire (UTF-8, cp1250 …).
`--out-encoding <ENC>`	Codificarea la scriere pentru DBF/DXF (implicit UTF-8 pentru DBF, cp1250 pentru DXF).
`--x-field --y-field --z-field`	Coloanele de coordonate în CSV.
`--layer <NUME>`	Doar un strat (GeoPackage, GPX).
`--name-field <CÂMP>`	Câmpul de nume/etichetă pentru KML, GPX, DXF.
`--wkt`	CSV: geometria ca WKT și pentru puncte.
`--append`	GeoPackage: adaugă straturile la un fișier existent.
`--res <R>`, `--resampling nearest|bilinear`	Raster: rezoluția și metoda de reeșantionare.
`--dxf-lines`	Polilinii închise rămân linii.
`--cgxml-fara-constructii`, `--cgxml-inversare-xy`, `--cgxml-cnp`, `--cgxml-dbf-simplu`, `--cgxml-fara-inchidere`	Opțiunile de import CGXML.
`--doar-romania`	Doar entitățile aflate în întregime în încadrarea României (EPSG:3844), secțiunea 6.6.
`--zona-3844 "minX,minY,maxX,maxY"`	Ca `--doar-romania`, cu alt dreptunghi în EPSG:3844.

Opțiune	Efect
`--partial`	Cu filtrul de zonă: păstrează și entitățile care doar ating zona.
`--where "EXPRESIE"`	Doar entitățile care îndeplinesc expresia (secțiunea 8.10), de exemplu `"status = 1 AND is_active = 1"`.
`-o, --overwrite`	Suprascrie fișierele existente.

13 Construirea din sursă

13.1 Pe Windows

1. Instalați Rust de la `https://rustup.rs` (varianta implicită, MSVC, cu Visual Studio Build Tools).
2. În dosarul `sursa`: `cargo build --release`.
3. Executabilele apar în `target\release\`. Testele rulează cu `cargo test`.

`build.rs` compilează resursa Windows (`assets/cadastru.rc`: pictograma și informațiile de versiune) cu `embed-resource`, pentru ambele executabile. Profilul `release` folosește `opt-level = 3`, LTO „thin”, `codegen-units = 4` și elimină simbolurile.

13.2 Compilare încrucișată din Linux

```
rustup target add x86_64-pc-windows-gnu      # plus pachetul mingw-w64
# .cargo/config.toml: linker = "x86_64-w64-mingw32-gcc"
RUSTC_BOOTSTRAP=1 cargo build --release --target x86_64-pc-windows-gnu -Zbuild-std
```

Biblioteca standard este recompilată (`-Zbuild-std`) pentru a evita dependența de DLL-urile mingw.

13.3 Dependențe

Bibliotecă	Folosire
eframe, egui, egui_extras	Interfața grafică (OpenGL prin glow).
proj4rs, proj4wkt, crs-definitions	Proiecții, WKT, baza EPSG.
rusqlite (bundled)	GeoPackage (SQLite compilat în executabil).
tiff, image	GeoTIFF, PNG, JPEG, BMP.
earcutr	Triangularea poligoanelor pentru umplere.
roxmltree, zip, encoding_rs, csv, serde, serde_json	XML (KML, GPX, CGXML), arhive, codificări, CSV, JSON.
ureq (rustls, platform-verifier)	Descărcarea tile-urilor.
tiny-skia, ab_glyph, epaint_default_fonts	Planșa de tipărire.
rfd	Dialogurile de fișiere Windows.
clap, anyhow	Linia de comandă, erori.
windows-sys, winreg (doar Windows)	Tipărire GDI, ShellExecute, proxy din registru.
geo (i_overlay)	Operațiile booleene pe poligoane pentru parcelare.
libloading	Încărcarea la rulare a GDAL-ului opțional (ECW / MrSID / JPEG 2000).
embed-resource (construire)	Resursa Windows.

14 Testare și validare

14.1 Teste automate

`cargo test` rulează 51 de teste, printre care:

Test	Verifică
`official_stereo70`, `official_stereo30`	Punctele de test oficiale ANCPI, în ambele sensuri, în toleranța 3 mm / 0,00003″.
`matches_official_java_egg97`	Altitudinile, comparate cu programul Java oficial.
`stereo70_matches_proj_epsg_pipeline`	Helmert 7 parametri identic cu PROJ (sub 1 mm).
`esri_stereo70_prj`, `epsg_wkt_roundtrip`, `parse_variants`	Recunoașterea sistemelor.
`wkt_wkb_roundtrip`, `js_numbers`	Codificarea geometriilor.
`rings_enclave_multipart`	Asamblarea inelelor CGXML.
`varints`, `dates`, `arcs`	Decodificarea File Geodatabase.
`quadkeys`, `mesh_error_below_half_pixel`	Hărțile de fundal.
`push_stroke_stays_on_geometry`	Desenarea contururilor (secțiunea 8.4).
`manual_is_pdf`	Manualul inclus este un PDF valid.
`switch_language`	Macroul `tr!` și comutarea română / engleză.
`rectangle_intersection`	Selecția prin dreptunghi: poligoane care îl cuprind, linii care îl traversează, goluri.
`diacritics_and_case`, `numbers_and_empty`, `and_or_precedence`, `any_field`	Interogările pe câmpuri.
`scan_finds_types`, `natural_order`, `names`	Parcurgerea dosarelor pentru deschiderea în masă, ordinea naturală și numele straturilor.
`merge_and_split`, `writes_three_shapefiles`	Unirea straturilor DXF și împărțirea pe puncte, linii și poligoane (blocuri, hașuri, polilinii închise).
`simple_and_combined`, `text_and_numbers`, `like_in_between_null`, `errors`, `quoting`	Expresiile pe atribute: priorități, numere și texte, LIKE / IN / BETWEEN / IS NULL, logica în trei valori, erorile cu poziție, scrierea câmpurilor și valorilor.
`stereo70`, `wgs84_and_unknown`, `parse`	Filtrul pe zonă: Stereo 70, WGS84, sistem ghicit, modul parțial, citirea dreptunghiului.
`rtcm_points_dropped`	Eliminarea punctelor RTCM din DXF: după etichetă, atribut de bloc (cu desenul blocului) și XDATA; păstrarea cu `dxf_keep_rtcm`.
`distinct_sorted`	Lista valorilor distincte din fereastra de selectare.
`coords`, `encode`, `nominatim_json`	Recunoașterea coordonatelor, codificarea URL și citirea răspunsului Nominatim.

Test	Verifică
`google_json`, `maps_links`, `plus_codes`, `decode_url`	Răspunsurile Places API (New) și Geocoding API (inclusiv erorile), linkurile Google Maps (pin, centru, parametri, pagina de consimțământ), codurile Plus (exemplul din specificație, refacerea codurilor scurte), decodarea procentuală.

14.2 Validare față de implementări de referință

- **TransDatRO**: pe 100 000 de puncte aleatoare din toată țara și din București, rezultatele sunt identice cu programul Java oficial (`TransDatRO_code_source.jar`) până la ultima zecimală afișată, cu aceleași puncte respinse.
- **Transformări**: Stereo 70 ↔ WGS84 cu Helmert identic cu PROJ 9.8 (sub 1 mm); Stereo 70 → ETRS89 UTM 35N și LAEA sub 1,3 cm.
- **Formate**: conversii dus-întors SHP / GPKG / GeoJSON / KML / KMZ / GPX / DXF / CSV citite cu GDAL 3.12: geometrii identice, atribute și diacritice păstrate.
- **File Geodatabase**: cele 99 de straturi din setul de teste GDAL. La 98, numărul de entități, ObjectID-urile, atributele și geometriile sunt identice; la al 99-lea, singura diferență e aproximarea unei curbe Bézier, cu lungimea mai apropiată de SHAPE_Length din ArcGIS. Un geodatabase real de 436 593 de entități dă același număr și aceeași extindere ca GDAL.
- **Rastere**: reproiecția comparată cu GDAL warp pe aceeași grilă: 99,7–99,9% pixeli identici (cel mai apropiat vecin).
- **CGXML**: rezultate identice cu `core.py` din CGXML2SHP v3.0.
- **Interfața**: verificată sub Wine și Xvfb (meniuri, dialoguri, salvarea PDF prin dialogul Windows, dialogul de tipărire, deschiderea .gdb).

15 Extinderea aplicației

Un format nou

Creați `src/formats/nume.rs` cu `read(path, &ReadOptions) -> Result<VectorLayer>` (și opțional `write`), adăugați o intrare în `FORMATS` și ramura corespunzătoare în `open_ex` / `write_vector`. Dialogurile, exportul și conversia în lot folosesc automat registrul.

O hartă de fundal nouă

Adăugați un `Provider` în `basemap::PROVIDERS` (id unic, grup, șabloane, zoom maxim, atribuire). Meniul și spațiul de lucru îl preiau automat.

Un sistem uzual

Adăugați codul EPSG în `crs::COMMON`.

Griduri TransDatRO noi

Fără recompilare: dosarul `grile` de lângă executabil. Pentru a le include permanent, înlocuiți fișierele din `assets/transdatro`.

Un text nou în interfață

Scrieți textul în română cu `tr!("…")` (sau `tr!("… {x}", …)` în loc de `format!`) și adăugați rândul `text românesc<TAB>text englez` în `lang/en.tsv`. Pentru un text dintr-o constantă, afișați-l cu `i18n::trs`.

O limbă nouă

Adăugați varianta în `i18n::Lang`, un pachet `lang/<cod>.tsv` și ramura corespunzătoare în macroul `tr!` (alegerea după `i18n::lang()` în loc de `is_en()`).

Manualul

Înlocuiți `docs/Manual_Cadastru.pdf` și recompilați. Numele copiei din `%LOCALAPPDATA%` conține versiunea, deci la o versiune nouă manualul este scris din nou.

16 Istoricul versiunilor

Versiune	Modificări
1.0	Prima versiune (Cartograf): interfață grafică și linie de comandă, formatele vectoriale și raster, reproiecție din mers, export, conversie în lot, convertor de coordonate.
1.1	Tema gri închis, controlul de navigație pe hartă, importul CGXML.
1.2	Algoritmul TransDatRO (Stereo 70, Stereo 30, altitudini MN75), folosit implicit la toate transformările Stereo 70.
1.3	Redenumire în Cadastru; Stereo 70 ca sistem implicit; hărți de fundal (OSM, Esri, Google, Bing, CARTO, altele) cu cache și proxy; pornire pe România cu OpenStreetMap.
1.4	Tipărire și salvare ca PDF; citirea Esri File Geodatabase; autorul în fereastra Despre; clasificarea inelelor shapefile după încadrare.
1.4.1	Corectarea liniilor drepte false din contururile datelor detaliate (`push_stroke`); manualul de utilizare în meniul Ajutor (F1); aria și perimetrul la identificarea straturilor în grade; etichetele caroiajului tipărit nu mai sunt tăiate la margine; documentația tehnică.
1.5.0	Interfața bilingvă: română (implicit) și engleză, cu comutatorul **RO | EN** din bara de instrumente și din meniul Vizualizare; pachetul `lang/en.tsv` și macrourile `tr!` (crate-ul `i18n-macros`); limba se păstrează în setări.
1.6.0	Instrumentul **Selectare** (click, Ctrl +click, dreptunghi, Shift/Alt), selecția sincronizată cu tabelul de atribute, operațiile pe selecție și **exportul doar al selecției**; instrumentul **Căutare**: locuri și adrese prin OpenStreetMap Nominatim, coordonate, căutare rapidă în straturi și interogări pe câmpuri cu ȘI / SAU (`query.rs`).
1.7.0	**Export pe tipuri de geometrie**: unul sau mai multe desene DXF (sau alte straturi) unite și scrise ca trei shapefile – puncte, linii, poligoane –, din meniul Fișier, din meniul stratului și cu `cadastru-cli split` .
1.8.0	**Deschiderea în masă**: toate fișierele de un tip (vector sau raster) dintr-un dosar și din subdosarele lui, citite în paralel, cu geometria de afișare pregătită în firele de lucru, progres și oprire.
1.9.0	**Selectarea după atribute** cu expresii de tip SQL `WHERE` (`status = 1 AND is_active = 1` , LIKE, IN, BETWEEN, IS NULL), cu liste de câmpuri și valori; **filtrul de încărcare**: doar entitățile din interiorul României (EPSG:3844) sau dintr-o zonă proprie, și în linia de comandă (`--doar-romania` , `--where`).
1.10.0	La citirea DXF se elimină **punctele cu „RTCM" în descriere** (stațiile de bază GNSS), cu etichetele lor și cu desenul blocurilor (`--dxf-pastreaza-rtcm` le păstrează); butonul **Redraw** (F5), ca REDRAWALL / REGEN în CAD; selectarea după atribute **centrează și încadrează harta pe selecție**, în partea liberă a hărții; opțiunea **Fără umplere (No fill)** pentru poligoane; bara de instrumente se compactează în ferestrele înguste.
1.11.0	Fereastra se deschide **maximizată**; **panoul Straturi** se poate îngusta (numele lungi întregi în indiciu) și **ascunde complet** (« , Ctrl+L , meniul Vizualizare sau trăgând marginea), cu o bandă îngustă care îl readuce la click; **căutarea Google** (Places API / Geocoding API cu cheia utilizatorului, sursa OpenStreetMap / Google / ambele), deschiderea căutării în Google Maps, **linkuri Google Maps** (inclusiv scurte) și **coduri Plus** în caseta de căutare; **bara de instrumente grupată pe funcționalități** (Fișier, Vizualizare, Interogare, Selecție, Instrumente, Hartă), fără butoanele care dublau Zoom + / Zoom −.
1.12.0	**Halo-ul etichetelor pe fiecare strat**: contur, dreptunghi sau fără, culoare automată sau aleasă, transparență 0–100 % și grosime, identic pe hartă și pe planșă; **ECW, MrSID și JPEG 2000 (doar citire)** prin GDAL-ul unei instalări QGIS / OSGeo4W, încărcat dinamic, cu imagine de ansamblu în memorie și citire pe ferestre a zonei vizibile; titlul rezultatelor căutării arată proveniența reală (link Google Maps, cod Plus, OpenStreetMap, Google), nu sursa aleasă.

Versiune	Modificări
1.13.0	Bara de instrumente cu **liste derulante** în locul grupurilor de butoane (ribbon); meniul **Selectare** (pe hartă, după atribute, Clear, Zoom la selecție, Make Layer...); meniul **Editare**, cu **parcelarea / detașarea** poligoanelor: detașarea unei suprafețe, loturi egale sau suprafețe date, cu linii paralele cu o latură, perpendiculare pe ea, după o orientare sau în evantai printr-un vârf, cu previzualizare, strat nou cu loturile și inventar de coordonate; **Make Layer with selected objects** în meniul contextual al stratului (strat temporar doar cu entitățile selectate); **Clear**, care golește selecția de pe toată harta.

17 Limitări cunoscute

- Nu are analize de teren (curbe de nivel, pante, volume), nori de puncte LiDAR, servicii WMS/WMTS, digitizare și editare de geometrii.
- Nu citește DWG. ECW, MrSID și JPEG 2000 se citesc doar prin GDAL-ul unei instalări QGIS / OSGeo4W și nu se scriu și nu se convertesc. Nu scrie File Geodatabase. Nu citește geodatabase-urile comprimate, multipatch și adnotările.
- Rasterele GeoTIFF / ASC / PNG / JPEG sunt încărcate integral în memorie (ECW / MrSID / JPEG 2000 se citesc pe ferestre).
- Planșa PDF este o imagine (textul nu poate fi selectat). Planșele au o singură hartă și o singură pagină.
- Scripturile de configurare automată a proxy-ului (PAC) nu sunt suportate.
- Pe Windows mai vechi, sesiunile Remote Desktop pot să nu aibă OpenGL; linia de comandă funcționează oricând.