Mobilità dei dispositivi

Quando un dispositivo mobile si sposta tra diverse reti, ci sono due modi principali per gestire il routing dei pacchetti:

- Lasciamo i routers se ne occupino: I router pubblicizzano le informazioni (nome, IP, numero di cella) del nodo mobile attraverso lo scambio di routing table, questo metodo non è scalabile per miliardi di dispositivi mobili. Non attuabile.
- 2. Lasciare che ci pensi l'end system:
 - Routing indiretto: Il dispositivo UE mantiene il suo Home IP anche all'interno della Visited, i pacchetti passano per la Home network.
 - Routing diretto: Il dispositivo UE ottiene un Foreign IP e i pacchetti vanno direttamente alla Visited network.

Home / Visited network in 4G/5G

- Home network: È la rete del proprio operatore, a cui il dispositivo è originariamente registrato, l'HSS della
 Home Network conserva informazioni sull'identità dell'utente (IMSI, credenziali) e i servizi disponibili e la
 sua posizione.
- **Visited network**: qualsiasi altra rete a cui ti connetti. Ci sono accordi per dare accesso a mobile che non hanno un piano con quella rete ovvero il roaming.

HSS serve per verificare che un utente possa effettivamente usare quella rete, quando un UE entra in una **Visited network** allora si utilizza un piano tariffario diverso ovvero il piano **roaming**.


Registrazione di un mobile

La **registrazione di un dispositivo mobile in roaming** permette alla **Home Network** di conoscere la sua posizione attuale. Quando il dispositivo si connette a una **Visited Network**, si registra presso il **Mobility Manager** della rete ospitante. Quest'ultimo aggiorna la nuova posizione dell'UE nell'**HSS (Home Subscriber Server) della Home Network.**

Mobilità con routing indiretto


- 1. Il mittente contatta il P-GW della Home Network.
- 2. Il P-GW riceve il pacchetto e lo inoltra (tunneling) al S-GW della Visited Network.
- 3. Il S-GW lo inoltra al dispositivo mobile.
- 4. Il S-GW invia la risposta al mittente, passando per la Home Network o direttamente.

Questo schema introduce un problema chiamato "Triangle Routing", che rende il percorso inefficiente quando il mittente e il dispositivo mobile si trovano nella stessa rete visitata. Tuttavia, per il mittente il processo è trasparente, perché continua a usare l'Home Address del destinatario.



Mobilità con routing diretto

- 1. Il mittente contatta l'HSS della Home Network perchè non sa dove si trova il UE.
- 2. L'HSS comunica in quale Visited Network si trova l'UE (con MSS), fornendo l'indirizzo IP attuale.
- 3. Il sender invia i pacchetti direttamente P-GW della Visited, senza passare per la Home Network.
- 4. Il P-GW della Visited riceve il pacchetto e lo inoltra direttamente all'UE.



Più efficiente rispetto al Routing Indiretto (evita il "Triangle Routing"). Riduce la latenza, poiché i pacchetti non devono passare dalla Home Network. Non è trasparente per il mittente: deve conoscere e aggiornare l'indirizzo del dispositivo mobile.

Compiti della mobilità

• Base station: il UE passa il suo IMSI, si identifica come abbiamo appena visto tramite i due approcci, o comunque un metodo ibrido di essi, e da lì in avanti riceve il suo IP per navigare.

- Configurazione Control-Plane: l'MME usa l'IMSI dell'UE per contattare l'HSS della Home Network, registrarlo e aggiornare la sua posizione (se è in roaming).
- Configurazione Data-Plane: l'MME configura i tunnel GTP per l'instradamento dei dati tra l'UE e la rete. Si crea un tunnel tra il P-GW della Home Network e il dispositivo mobile, prima di inoltrare i dati verso Internet.
- Mobile handover: Quando l'UE cambia cella o Visited Network, l'MME gestisce il trasferimento della sessione per garantire la continuità del servizio.

Configurazione Control-Plane LTE

- 1. Il mobile comunica con l'MME locale tramite collegamento con la BS.
- 2. L'MME usa il IMSI del mobile per contattare il suo Home HSS, recupera le dovute informazioni per la connessione e la Home network viene avvertita che è in roaming.
- 3. La BS e il mobile si accordano su parametri per il canale Data-Plane.


Configurazione Data-Plane LTE

- 1. Tunnel tra BS e S-GW: Quando il UE cambia BS (handover), il tunnel GTP tra BS e S-GW cambia, viene aggiornato solo l'endpoint della del tunnel per la BS.
- 2. Tunnel tra S-GW e Home P-GW: Questo tunnel è usato per il Routing Indiretto.

Il tunnel avviene tramite GPT, il datagramma del mobile per un servizio viene incapsulato in un pacchetto GPT a sua volta incapsulato in un pacchetto UDP, per essere incapsulato in IP.

Mobile handover

- 1. La BS corrente manda un handover request alla BS target, ovvero dove sta passando il UE.
- 2. La BS target alloca spazio radio per il UE e risponde con un ACK.
- 3. La BS corrente informa il UE della nuova BS, dal punto di vista del UE il passaggio è completo.
- 4. La BS corrente non invia più i datagrammi direttamente al UE ma li passa alla BS target che li invia al UE.
- 5. La BS target informa il MME del passaggio e quindi si cambia il tunneling con il S-GW.
- 6. La **BS target informa con un ACK** che **I'handover è stato completato** e la BS iniziale rilascia le risorse allocate per la UE.



Mobile IP

L'architettura di Mobile IP si basa su un **routing indiretto**, in cui il traffico dati passa sempre attraverso la **Home Network** utilizzando tunnel. Per gestire la mobilità, definisce due ruoli principali: il **Home Agent**, che svolge funzioni simili all'**HSS e al P-GW** del 4G, e il **Foreign Agent**, che ricorda i compiti dell'**MME e dell'S-GW** in LTE. Inoltre, Mobile IP utilizza protocolli specifici per la scoperta degli agenti nella **Visited Network** e per registrare la posizione dell'utente nella **Home Network**, sfruttando estensioni di ICMP. La mobilità può degradare le prestazioni, soprattutto per il traffico sensibile ai ritardi.