


01 / MOBILE APPENDIX

고객 모바일 스타일 가이드

WEB 가이드 뒤에 이어지는 모바일 적용 편입니다. 기존 화면을 유지하며, 이번에 확정한 색상과 표현 기준을 기록합니다.



홈 · LQ-DASH-001
2026.09.13 화면 캡처

기존 화면의 일관성 유지

헤더·하단 메뉴·본문 구조는 유지합니다. 새 UI가 필요하면 현재 컴포넌트와 토큰을 재사용합니다.

최신 확정 사항

기본 버튼

#FF3600 브랜드색

통신연결 배지

연결 초록 / 미연결 회색

알림·서비스 에러 아이콘

#E03131

노란색 알림·시계 아이콘

#FF9F0A

문서 우선순위

웹 원본 16쪽은 수정하지 않았습니다. 웹 편의 모바일 배지 색상 설명은 이전 적용 이력입니다. 모바일의 최신 색상은 이 부록 M02를 기준으로 합니다. 공식 사이트 안내색과 프로젝트 상태 매핑은 구분합니다.

모바일 편 구성

M02 색상·버튼 상태 / M03 화면 틀·타이포그래피 / M04 목록·상태·아이콘

M05 서비스·데이터 표현 / M06 상세·리포트 / M07 알림·계정·권한

M08 구현·검수·출처

02 / COLOR & STATES

색상과 버튼 상태

기본 버튼, 상태 배지, 업무 아이콘은 역할별로 구분합니다. 비슷한 색을 임의로 추가하지 않습니다.

			
브랜드 / 기본 #FF3600	호버·포커스 #D92E00	누름 #CC2B00	노란색 / Warning #FF9F0A
			
에러 아이콘 #E03131	본문 #333333	보조 글자 #777777	카드 경계 #DFDFDF

컴포넌트	배경 / 글자	적용 규칙
연결	#E6F7EC / #2B8A3E	웹 지도 .st-pill.ok와 같은 색상
미연결	#F1F3F5 / #868E96	웹 지도 .st-pill.off와 같은 색상
대시보드 에러·교체 필요	숫자·아이콘 #FF3600	차량 바로가기의 브랜드 강조와 일치
알림·서비스 에러 아이콘	#E03131	선택된 탭은 흰색 아이콘 유지
충격 알림·교체 임박 아이콘	#FF9F0A	가이드 Warning 토큰 공용

버튼 상호작용


일반 주요 버튼: 기본 배경 #FF3600 → 호버·키보드 포커스 #D92E00 / 경계 #CC2B00 → 누름 #CC2B00 / 경계 #BF2900. 날짜 단위 선택은 기존 검정 #111111, 비활성은 기존 회색을 유지합니다. 인증 버튼은 기본 브랜드색·누름 색을 공용으로 사용합니다.

출처 구분: 브랜드·버튼·Warning은 WEB 가이드 기준. 통신 배지는 사용자가 지정한 현행 웹 지도 기준이며, Bobcat 공식 통신 상태 규정으로 단정하지 않습니다.

03 / LAYOUT & TYPOGRAPHY

화면 틀·글꼴·조회 필터

현재 모바일 구조와 크기를 재사용합니다. 색상 조정 때문에 레이아웃을 새로 설계하지 않습니다.



요약정보 · LQ-OPS-001
그룹·차량 선택 + 기간 선택


영역	현재 기준
화면 폭	최대 480px / 작은 화면은 가용 폭
앱 헤더	60px / 브랜드색
하단 메뉴	68px / 홈·차량·서비스·리포트·설정
조회 컨트롤	그룹·차량 / 기간·일주일의 2행
조작 크기	선택기·일반 입력 44px 기준
모서리	컨트롤 4px / 카드 8px

용도	크기	글꼴 / 표현
페이지 제목	20px	Noto Sans KR / 굵게
섹션 제목	16px	현재 제목 컴포넌트 유지
차량 식별명	15px	목록 내 주요 식별자
본문·컨트롤	14px	Noto Sans KR / 대체 Malgun Gothic
설명·단위	12px	보조 글자 #777777
대시보드 주요 수치	26px	건·개 단위는 12px로 옆에 표시

04 / CARDS & ICONS

목록·통신 상태·아이콘

통신 상태와 점검 항목을 서로 다른 정보로 표시합니다. 색상만으로 의미를 전달하지 않습니다.




요약정보의 연결·미연결 차량 카드 / 좌측 세로 색상선 없음

구분	표현 및 동작
통신연결	현재 연결 여부만 표시. 가동/미가동 또는 기간 실적 유무를 대신하지 않음.
미연결 차량	선택 기간에 수집된 실적은 표시. 현재 수신값 또는 마지막 수신값 여부는 별도 구분.
차량 하단 바로가기	소모품·에러·배터리·충격 아이콘과 값 유지. 양수 항목은 같은 차량의 관련 화면으로 연결.
점검 강조	차량 왼쪽 세로 색상선은 사용하지 않음. 숫자·아이콘·! 표시를 재사용.
버튼 이름	전체 목록으로 이동하는 버튼은 전체보기. 중복 차량 정보 링크·조건 칩을 새로 추가하지 않음.

05 / SERVICE & METRICS

서비스·건수·현재 상태

같은 조회 범위에서 탭 숫자, 차량 목록, 이력 상세가 일치해야 합니다. 숫자만 따로 만들어 표시하지 않습니다.



정비 금일 13대·13건
2026.09.13 21시 기준 캡처

항목	집계·표시 기준
정비	선택 기간 내 정비 이력 건수. 같은 차량에 여러 이력이 있으면 여러 건으로 집계.
에러	대시보드는 금일 발생 건수. 해제 포함, EE-FL 제외. 차량 바로가기는 현재 미해제 내역.
소모품	기간이 아닌 현 시점 관리 품목 수(개). 전체 차량 대수 분모를 붙이지 않음.
교체 필요·임박	사용률 정수 반올림 후 90% 이상 필요, 80% 이상 90% 미만 임박.
이력 상세	목록과 같은 이력 ID·차량·일시·상태. 정비 증상·조치 내용, 에러 코드·설명과 PDF 제공.

현재와 기간을 섞지 않기

소모품은 현재 상태입니다. 정비·일반 에러는 선택 기간 이력입니다. 서비스 상단 차량 선택기에 전달된 차량을 표시하고, 별도의 중복 차량 칩을 붙이지 않습니다.


데이터 검수

금일 정비는 웹과 같은 이력 생성 규칙으로 추가했습니다. 과거 내역은 유지하며 아직 도달하지 않은 발생시각은 제외합니다. 범위를 좁혀도 이력 식별값을 유지해 목록에서 상세까지 동일한 내역을 보여줍니다.


06 / DETAIL & REPORT

상세·배터리·리포트

모든 지표에 하나의 색상이나 계산 기준을 강제로 적용하지 않습니다. 현재 수신값과 기간별 실적을 분리합니다.



배터리 상세 · LQ-OPS-007




운영효율 / 일별 조회의 시간대 표시

항목	모바일 적용 기준
숫자 0 / -	실제 0은 0. 미수신·산출 불가·해당 없음은 -로 표시하고 문맥으로 구분.
배터리	잔량 아이콘과 숫자를 함께 표시. 리튬 온도·충전·배터리 상태 및 충전 설정은 기존 전용 컴포넌트 유지.
충격	민감 Lv3 1.2g 이상, 주의 Lv4 1.8g 이상, 경고 Lv5 2.5g 이상. 강도별 합계와 총건수를 일치시킴.
리포트	일 단위는 00~23시, 주·월 단위는 일별 행. 선택 기간을 표시하고 상세 진입 조건을 유지.
도움말·지도	물음표는 해당 지표의 기준을 설명. 기존 펼침·지도 팝업을 재사용하고 새로운 배치를 추가하지 않음.


07 / NOTIFICATION & ACCOUNT

알림·계정·권한

표현과 실제 구현 요구를 구분합니다. 화면의 불필요한 시연 안내 문구는 추가하지 않습니다.



알림 내역 · LQ-COM-004



내 정보 · LQ-ACC-001

마지막 이메일 행의 구분선은 전체 폭

고객 역할은 고객 대표·고객 직원 두 가지입니다. 직원은 배정 그룹 차량을 조회하며, 별도 그룹장 명칭·링크를 제공하지 않습니다.

항목	현재 화면 / 실제 구현 경계
알림 표시 기간	조회 시각으로부터 최근 30일. 실제 시작·종료 시각 표시, 최신순. 정확히 30일 경과·미래 기록 제외.
현재 알림 카운트	종 배지와 전체 탭은 같은 기간·권한의 총건수. 방문·선택으로 차감하지 않고 읽음 구분도 추가하지 않음.
실제 구현 때	알림 화면 진입 시 확인 기준을 저장하고 종의 미확인 개수만 갱신. 이후 새 알림은 다시 가산.
사용자 승인	대표만 조회·처리. 전체 기간, 신청일 최신순. 대기·승인·반려의 합계가 전체와 같아야 함.
인증·입력	기존 입력·오류·비활성 컴포넌트 유지. 버튼 기본은 브랜드색. 서버 인증·권한 검증은 별도 구현 사항.

08 / HANDOFF & SOURCES

개발 전달·검수·출처

이 문서는 2026.09.13 최신 사용자 요청과 로컬 화면을 기준으로 합니다. Figma 반영은 별도 요청 시 진행합니다.

검수 항목	확인 기준
색상	기본 버튼 #FF3600. 통신 배지는 웹 지도 초록·회색. 대시보드 강조는 브랜드, 에러 아이콘은 #E03131, 노란 아이콘은 #FF9F0A.
레이아웃	최대 480px, 헤더·하단 메뉴·기준 간격 유지. 이메일 마지막 홀수 행만 전체 폭으로 보정. 차량 세로 색상선 없음.
집계·이동	연결+미연결=전체. 가동+미가동=연결. 에러·소모품·정비는 건/개/대 단위를 구분. 목록과 상세의 이력 ID 일치.
권한	대표 전체 업체 범위, 직원 배정 그룹 범위. 대표 전용 승인·소모품 교체 처리 권한 유지.
실제 구현 경계	현재는 로컬 데이터와 UI 동작. 서버 인증·인가·실제 PUSH·장비 제어·사용자별 읽음 확인 기준은 서버 구현 시 검증.
화면 ID	목적이 같은 화면은 기존 ID 유지. 이번 작업으로 새 화면·독립 탭·팝업을 추가하지 않음.

참고 자료와 적용 우선순위

1. WEB 원본 가이드

MACHINE_IQ_WEB_스타일가이드_20260913.pdf v1.1, 16쪽. 기본 버튼과 공식 색상 출처는 원본 유지. 이전 모바일 배지 설명은 본 부록 최신 기준으로 대체.

2. 현행 소스

customer/mobile-prototype: web-guide-colors.css, customer.css, customer.js, model.js. 웹 지도 .st-pill.ok / .st-pill.off의 실제 계산 색상을 대조.

3. 데이터·정책 원장

docs/development/DASHBOARD_MAINTENANCE_METRICS.md, docs/ux/customer-mobile-notification-policy.md, docs/ux/screen-registry.json.

4. 공식 색상 출처

WEB 가이드 14~16쪽 및 WEB_COLOR_SOURCE_RULES_20260913.md. Bobcat.com/kr/ko의 버튼·안내색과 프로젝트 업무 상태 의미를 구분.