LEM:int8(): 8-bit Matrix Multiplication for Transformers at Scale

맹선재(리서치) 최철웅(리서치) 이태훈(리서치)

#### 목차


- 00. 양자화(Quantization)란?
- 01. 기존의 양자화 방법
- 02. LLM.int8()
- 03. Transformer 규모에 따른 이상치의 출현
- 04. 결론

# 00. 양자화 (Quantization)란?

- 1) 양자화의 개념
- 2) 양자화의 효과
- 3) 양자화의 단계
- 4) 양자화의 적용 방식
- 5) 양자화의 도입 배경

#### 00.1) 양자화의 개념

- 실수형 변수를 정수형 변수로 변환
  - 예시) 32비트 부동 소수점 수 -> 8비트 정수



- 반올림과 절삭: 변환 과정에서 데이터는 반올림되거나 절삭되어야 할 수 있음
  - 데이터 A의 범위가 0..9이고 B의 범위가 0..4일 때, A의 값 "4"는 B의 "2"로 반올림
  - A의 값 "3"은, B에서는 1과 2 사이에 위치 (1.5)하므로 보통 "2"로 반올림 = A의 값 "4"와 "3"이 B에서는 동일한 값 "2"를 가짐

### 00.2) 양자화의 효과

#### Pro


- 모델 사이즈 축소: float -> int로 용량 감소
- 모델 연산량 감소: bit 수 감소로 계산 복잡도 감소
- 하드웨어 사용 효율 증가: int가 하드웨어에 더 친화적

#### Con

○ 정보 손실: 반올림 과정에서의 정보 손실 (=모델 성능 저하 가능성)

### 00.3) 양자화의 단계

- 1. Module Fusion: layer들을 하나로 묶어줌
- 2. Formula Definition: 양자화시 사용하는 식 정의
- 3. Hardware Deployment: 하드웨어에 따라서 calibration 조정



- 4. Dataset Calibration: 가중치 변환을 위한 식의 파라미터를 Dataset을 이용하여 계산
- 5. Weight Conversion: 실제 weight를 FP 타입에서 INT 타입으로 변환
- 6. Dequantization: inference를 통해 얻은 출력을 역양자화를 통하여 다시

Floating 타입으로 변경

FP32			INT8			
-3.57	4.67	-3.97	quantization →	33	255	22
-1.74	2.34	-1.76		82	192	81
-4.75	-0.06	3.07		1	127	212

### 00.4) 양자화의 적용 방식

• 모델 가중치 양자화: 학습된 모델의 가중치를 양자화

• 활성화 양자화: 모델의 중간 출력(활성화)을 양자화

• 이후 손실된 정보를 보정해 주기 위한 후처리 및 재학습 가능

### 00.5) 양자화의 도입 배경

- 1. 학습에 사용되는 매개변수가 너무 많아짐
- 2. 모델이 무거워지고 연산 속도와 리소스를 너무 많이 사용하게 됨
- 3. 데이터를 더 작은 비트 크기로 매핑하는 것으로 어느 정도의 정보 손실을 감수하면서 연산 과정의 부하를 줄일 수 있다는 것을 확인
- 4. ???
- **5.** PROFIT!


## 01. 기존의 양자화 방법

- 1) 텐서를 양자화하는 두가지 방법
- 2) 양자화된 모델로 예측하는 방법
- 3) 기존 양자화 방식의 한계

### 01.1) 텐서를 양자화하는 두가지 방법 (1 / 9)

- AbsMax Quantization
- Zero Point Quantization
  - 生는 Asymmetric Quantization

# 01.1) 텐서를 양자화하는 두가지 방법 (2 / 9)




### 01.1) 텐서를 양자화하는 두가지 방법 (3 / 9)

AbsMax Quantization

$$\mathbf{X}_{i8} = \begin{bmatrix} 127 & \mathbf{X}_{f16} \\ \max_{ij} (|\mathbf{X}_{f16_{ij}}|) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 127 & \mathbf{X}_{f16} \\ \|\mathbf{X}_{f16}\|_{\infty} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{x_{f16}} \mathbf{X}_{f16} \end{bmatrix}$$

- $\circ$  :  $\mathbf{X}_{f16}$  값의 범위, <u>절댓값의 최댓값</u> 사용  $\circ$  : int8 타입의 범위
- |]: scaling한 값을 반올림(가장 가까운 정수값으로 변환)
  - 매우 가까운 두 값이 같은 정수값으로 변할 수 있음
- 범위값의 양 끝이 똑같다
  - [-absmax, absmax]
  - Symmetric Quantization이라 부르기도 한다

# 01.1) 텐서를 양자화하는 두가지 방법 (4 / 9)



## 01.1) 텐서를 양자화하는 두가지 방법 (5 / 9)

Zero Point Quantization

$$nd_{x_{f16}} = \frac{2 \cdot 127}{\max_{ij}(\mathbf{X}_{f16}^{ij}) - \min_{ij}(\mathbf{X}_{f16}^{ij})}$$

- scaling 값 구하기
  - $\mathbf{X}_{f16}$ 값의 범위, 최댓값과 최솟값 사용: int8 타입의 범위
- 범위값의 양 끝 값이 다르다
  - [min, max]
  - Asymmetric Quantization이라고도 부른다

### 01.1) 텐서를 양자화하는 두가지 방법 (6 / 9)

Zero Point Quantization

$$zp_{x_{i16}} = \left[ \mathbf{X}_{f16} \cdot \min_{ij} (\mathbf{X}_{f16}^{ij}) \right]$$

- ullet  $\mathbf{X}_{i8}$ 의 중심이  $\mathrm{int}8$  범위에서  $\mathbf{0}$ 에 놓기 위한 조정값
- ullet  $\mathbf{X}_{i8}$  에 바로 더하지 않음
  - o GPU처럼 int16 곱셈이 되지 않는 경우를 위함


$$\mathbf{X}_{i8} = \lfloor nd_{x_{f16}} \mathbf{X}_{f16} \rfloor$$

### 01.1) 텐서를 양자화하는 두가지 방법 (7 / 9)

- AbsMax Quantization
  - 범위가 대칭(Symmetric)
  - 연산이 간단함
  - 정확도가 비교적 낮음
  - 실제로 자주 사용됨
- Zero Point Quantization
  - 범위가 비대칭(Asymmetric)
  - 연산이 복잡함
    - scaling 상수 뿐만 아니라 zero point까지 계산
  - 정확도는 더 높음


## 01.1) 텐서를 양자화하는 두가지 방법 (8 / 9)


● Zero Point Quantization가 AbsMax Quantization보다 정확한 이유
-AbsMax
Float16
Int8
-127
AbsMax Quantization을 한 경우



## 01.1) 텐서를 양자화하는 두가지 방법 (9 / 9)

Zero Point Quantization가 AbsMax Quantization보다 정확한 이유





### 01.2) 양자화된 모델로 예측하는 방법 (1 / 4)


$$\mathbf{X}_{f16}\mathbf{W}_{f16} = \mathbf{C}_{f16} \approx \frac{1}{c_{x_{f16}}c_{w_{f16}}} \mathbf{C}_{i32} = S_{f16} \cdot \mathbf{C}_{i32}$$

$$\approx S_{f16} \cdot \mathbf{A}_{i8} \mathbf{B}_{i8} = S_{f16} \cdot \boxed{Q(\mathbf{A}_{f16}) Q(\mathbf{B}_{f16})}$$


- 입력 텐서와 가중치 텐서 모두 양자화
  - o 각 텐서값의 범위를 int8 범위로 축소
- 양자화된 입력 텐서와 가중치 텐서 곱셈 계산
- 결과 텐서를 다시 역양자화
  - 본래 범위로 확장

### 01.2) 양자화된 모델로 예측하는 방법 (2 / 4)

AbsMax Quantization



### 01.2) 양자화된 모델로 예측하는 방법 (3 / 4)



### 01.2) 양자화된 모델로 예측하는 방법 (4 / 4)

Zero Point Quantization

$$C_{i32} = \text{multiply}_{i16}(A_{zp_{a_{i16}}}, B_{zp_{b_{i16}}}) = (A_{i8} + zp_{a_{i16}})(B_{i8} + zp_{b_{i16}})$$


• Int16 곱셈을 지원하지 않는 연산장치 활용

$$C_{i32} = A_{i8}B_{i8} + A_{i8}zp_{b_{i16}} + B_{i8}zp_{a_{i16}} + zp_{a_{i16}}zp_{b_{i16}}$$
 Int8 Int16 곱셈

- int8로 양자화된 모델이 예측하는데 int16/32 연산을 지원해야한다
  - 지원하지 않으면 Int16 곱셈을 수행하는데 시간이 꽤 걸리게 됨

## 01.3) 기존 양자화 방식의 한계 (1 / 2)

- 지금까지 양자화 방법은 350M 크기 이하의 모델만 연구됨
  - 350M 이상의 모델을 성능 저하없이 양자화하는 연구가 부족
- 6.7B를 넘어가면 성능이 급격하게 떨어지기 시작
  - 계산 과정을 확인해보니 이상치(outlier)가 발견됨
    - 한 입력을 처리하는데 150,000개



#### 01.3) 기존 양자화 방식의 한계 (2 / 2)

- 이상치는 우연히 발생한 현상인가
  - 한 시퀀스 처리에 생겨난 150,000개의 이상치가 모두 6개의 차원에서만 발생
  - o 랜덤으로 발생했다고 하기엔 특정 feature에만 분포
- 이상치가 모델 추론에 얼마나 영향을 주는가
  - 이상치가 발생한 feature 차원을 모두 0으로 주고 계산하니 validation perplexity가 600-1000% 증가
  - 같은 개수의 차원을 랜덤으로 골라 0으로 주고 계산하니 validation perplexity가 0.1% 증가
  - => 이상치가 모델의 perplexity에 큰 영향을 줌
- 6.7B 이상의 모델을 양자화하면 이상치로 인해 성능이 떨어진다
  - 이상치로 인해 양자화할 때 범위가 넓어짐
  - 범위가 넓어지면 양자화 정확도가 낮아진다

## 02. LLM.int8()

#### 두가지 주요 도전 과제

#### 1. 높은 양자화 정밀도

기존 연구는 <mark>3억5천개 이하</mark> 모델만 연구되었다. 모델이 커짐에 따라 파라미터가 증가하였다. 10억 개 이상의 파라미터 규모에서 사용할 수 있는 더 높은 양자화 정밀도가 필요합니다.

#### 2. 이상치 관리

67억 개 파라미터 규모부터 이상치가 발생하며, 이는 성능을 해치게 됩니다. 따라서 이상치를 관리하는 방법이 필요합니다.

## 02. LLM.int8()


#### 두가지 주요 기능


#### 1. Vector-wise Quantization(벡터별 양자화)

- 벡터별 양자화는 행렬 곱셈에서 각 내적을 독립된 연산으로 처리하는 방식입니다.
- 벡터별 양자화를 사용하면, 최대 27억 개의 매개변수 규모에서 성능을 유지할 수 있다는 것을 보여줍니다.
- 67억 파라미터부터 이상치가 발생하며 성능을 해치게 합니다.


#### 2. Mixed Precision Decomposition(혼합 정밀도 분해)

- 혼합 정밀도 분해는 이상치에 대해 고정밀 곱셈을 적용하고, <mark>나머지 값들에</mark> 대해서는 메모리 효율적인 8비트 가중치를 사용하는 방법입니다.
- 입력 행렬에서 이상치를 가진 차원은 0.1%가 되며, 해당 차원은 16비트로 처리됩니다.
- 나머지 99.9%의 값들은 메모리 절약을 위해 8비트로 처리됩니다.





X: 입력 행렬, W: 가중치 행렬 흰색: 일반, 노란색: 이상치




#### 벡터별 양자화

- (1) 벡터별 상수s를 찾는다 (Float16)
- (2) 양자화 (Float16 to Int8
- (3) int8 Matmul (Int8 to Int32)
- (4) 역양자화 (Float16)



상수s는 왜 찾을까?




벡터별 양자화



상수s는 왜 찾을까?

- 텐서 당 단일 스케일링 상수를 사용하면 다른값들의 양자화 정밀도를 줄인다.
- 따라서, 텐서 당 여러 개의 스케일링 상수를 가지는 것이 바람직하며, 이상치의 영향이 각 블록에 제한한다.



#### 벡터별 양자화


- (1) 벡터별 상수를 찾는다 (Float16)
- (2) 양자화 (Float16 to Int8)
- (3) int8 Matmul (Int8 to Int32)
- (4) 역양자화 (Float16)

(2) Quantize

$$X_{F16}^*(127/C_X) = X_{18}$$

$$W_{F16}^* (127/C_W) = W_{18}$$


**Absmax Quantization** 



#### 벡터별 양자화

- (1) 벡터별 상수를 찾는다 (Float16
- (2) 양자화 (Float16 to Int8
- (3) int8 Matmul (Int8 to Int32)
- (4) 역양자화 (Float16)

$$X_{18} W_{18} = Out_{132}$$




#### 벡터별 양자화

- (1) 벡터별 상수를 찾는다 (Float16)
- (2) 양자화 (Float16 to Int8
- (3) int8 Matmul (Int8 to Int32)
- (4) 역양자화 (Float16)



역양자화는 왜 할까?




벡터별 양자화




역양자화는 왜 할까?

- 양자화 과정에서 <mark>데이터의 스케일</mark>을 동일하게 맟춰주기 위함.
- 2번과 3번 과정에서 양자화를 통한 연산은 마무리.
- 이상치는 FP16으로 처리되기에 맞춰주기 위함.



혼합 정밀도 분해


- (1) 이상치 행렬 분해(Float16)
- (2) FP16 Matmul(Float16)



혼합 정밀도 분해


- (1) 이상치 행렬 분해(Float16)
- (2) FP16 Matmul(Float16)

### 02. LLM.int8() - 스키마




이상치와 일반 출력 모두가 16비트 부동소수점 출력에서 누적

## 02. LLM.int8() - 스키마




**LLM.int8()** = Vector-wise Quantization + Mixed-precision Decomposition

#### 02. LLM.int8() - Flow



# 02. LLM.int8() - Flow



## 02. LLM.int8()

#### 개선된 사항

- 1. 기존 양자화 방식보다 더 많은 파라미터에서 양자화가 가능!
  - 기존 양자화 방식은 약 3억 5천개 파라미터까지만 가능
  - 벡터별 양자화 방식을 통해 약 <mark>27억개</mark> 파라미터까지 성능 유지 가능
  - 혼합 정밀도 분해 방식을 통해 약 1750억개 파라미터까지 성능 유지 가능

#### 2. 속도 향상!

- 토큰당 추론을 T5-3B의 경우 312ms에서 173ms로, T5-11B의 경우 45ms에서 25ms로 향상할 수 있었습니다
- LLM.int8()은 향후 릴리스의 소형 모델에 대해 <mark>여전히 더 빨라질 가능성</mark>이 높습니다

#### 03. 이상치의 정의



- Feature의 magnitude 6.0 이상
- Layer의 <mark>25%</mark> 이상에 영향
- Sequence의 dimension의 <mark>6%</mark> 이상에 영향


#### 주요 포인트 4가지

1. 파라미터 수로 측정시, 이상치는 6B-6.7B 파라미터 사이에서 급격히 발생


2. 혼란도(perplexity, PPL)로 측정시, 이상치는 지수 함수에 따라 부드럽게 발생

- 3. Transformer의 모든 계층에서 이상치 발생 후 이상치 특성의 중앙값 크기가 급증
- 4. 이상치 특징들의 수는 혼란도가 감소함에 따라 엄격하게 단조롭게 (monotonically) 증가하는 반면, 모델 크기와의 관계는 비단조적 (non-monotonically)

- 1. 파라미터 수로 측정시, 이상치는 6B-6.7B 파라미터 사이에서 급격히 발생
- 영향을 받는 layer 비율 65 -> 100%로 급증
- 영향을 받는 sequence dimension 비율 35 -> 75%로 급증
- 양자화가 제대로 적용되지 않는 구간부터 발생




- 2. PPL로 측정시, 이상치는 지수 함수에 따라 부드럽게 발생
  - 대규모 특성 발생이 갑자기 나타나는 것이 아님
  - 대규모 특성 발생이 모델 크기 뿐만 아니라 PPL에도 영향 받는 것을 나타냄
    - -〉학습 데이터의 양 및 질 역시 영향을 줌




#### 3. Transformer의 모든 계층에서 이상치 발생 후 이상치 특성의 중앙값 크기가 급증

- 이상치의 크기와 불균형한 분포가 Int8 양자화의 정밀도 (precision)를 낮춤
  - 양자화가 6.7B 파라미터 수에서부터 제대로 적용되지 않는 이유
  - 양자화의 분포가 너무 넓어 정보가 사라지는 효과



- 4. 이상치 특징들의 수는 혼란도가 감소함에 따라 엄격하게 단조적으로 증가하는 반면, 모델 크기와의 관계는 비단조적
  - 모델 크기보다는 모델 PPL이 이상치 증가를 좌우함
    - 모델 크기는 이상치 발생에 영향을 미치는 공변량 (covariate) 중 하나에 불과



#### 04. 결론

- 큰 transformer의 특정 feature dimension에서 이상치가 편재 (ubiquitous)
  - o 해당 feature dimension들이 transformer 성능에 중요
- row-wise / vector-wise 양자화는 이상치에 대한 효과적인 대응이 어려움
  - o 해당 양자화는 은닉 sequence dimension인 행 (s)을 스케일링하는 반면, 이상치는 feature dimension인 열 (h)에서 발생
  - o absmax 양자화가 대량 이상치 발생 후 제대로 작동하지 않는 이유
- 대다수의 이상치는 불균형한 분포를 가짐
  - o zeropoint 양자화가 효과적
  - 파라미터 수 13B 부터는 축적된 양자화 오류와 이상치 크기의 급증으로 인해 zeropoint도 제대로 작동하지 않음
- LLM.int8()을 혼합 정밀도 분해와 함께 사용 시 zeropoint 양자화의 이점이 사라짐
  - 분해 후 남은 feature은 균형 분포
- 그럼에도 vector-wise 양자화는 row-wise 양자화에 비해 이점을 가짐
  - 가중치 양자화 정밀도의 향상이 예측의 정밀도를 높이는데 필요

