

# MAS: Betriebssysteme


Geräte- und Dateiverwaltung

T. Pospíšek

#### Gesamtüberblick



- 1. Einführung in Computersysteme
- 2. Entwicklung von Betriebssystemen
- 3. Architekturansätze
- 4. Interruptverarbeitung in Betriebssystemen
- 5. Prozesse und Threads
- 6. CPU-Scheduling
- 7. Synchronisation und Kommunikation
- 8. Speicherverwaltung
- 9. Geräte- und Dateiverwaltung
- 10.Betriebssystemvirtualisierung





#### Zielsetzung

- Die Grundlagen der Geräteverwaltung am Beispiel der Festplatte und der Dateiverwaltung anhand praktisch relevanter Filesysteme verstehen
- Konzepte von Storage Systemen kennenlernen

#### Überblick



#### 1. Geräteverwaltung

- Überblick
- Treiber, Gerätetypen, Gerätemodelle,...
- Fallbeispiel: Unix
- 2. Dateisysteme
  - Grundlagen
  - Fallbeispiel: Unix
  - Fallbeispiel: Windows
- 3. Storage Systeme
  - RAID
  - SAN, NAS




# I/O-Manager

- Die Geräteverwaltung (I/O-Manager) dient der optimierten Verwaltung von externen Geräten zur Ein- und Ausgabe
  - Festplatten, Wechselmedien
  - Tastatur und Bildschirm
  - Netzwerkanbindung
- Schnittstelle zwischen den Geräten und dem Rest des Betriebssystems
- Aufgaben im Einzelnen:
  - Ausgabe von Kommandos an externe Geräte
  - Interruptbearbeitung
  - Fehlerbehandlung



#### Interrupt-Bearbeitung: Interrupt-Controller


# Auffrischung



# Bussysteme am Beispiel des Pentium-Bussystems



- Geräte sind über Bussysteme (Datenverbindung) an die CPU angebunden
- In heutigen Rechnern gibt es eine Hierarchie von Bussystemen



Vgl. Tanenbaum


# Bussysteme am Beispiel des Pentium-Bussystems



- Northbridge und Southbridge (zwei Chips auf der Hauptplatine = Motherboard eines PCs) → Chipsatz:
  - Northbridge verbindet CPU mit Hauptspeicher (breitbandig)
  - Southbridge schließt Bussysteme an
  - Southbridge und Northbridge kommunizieren zum Beispiel über PCI







Hauptplatine, Quelle: Wikipedia

#### Southbridge






# Verbindungen im Chipsatz

- Verbindung CPU Northbridge über FSB
  - Systembus alter Prägung gibt es nicht mehr seit CPUs zu schnell sind
  - FSB (Front Side Bus) oder schnellere Verbindungen wie eine HyperTransport (> 50 Gbyte/s) oder QPI-Verbindung (Intel Quick Path)

    Rechnerkerne




# **Zh** School of Engineering

#### Ergänzung: Northbridge, Southbridge

#### Beispiel eines modernen Chipsatzes

- North- und Southbridge sind "Router"
- Routing von Traffic von Bus zu Bus
- Die Northbridge bedient den umfangreichen Traffic zwischen CPU und RAM
- Die Southbridge bedient die anderen Routen (Bussysteme) zu den externen Geräten
- Verbindung über PCI-Bus






# Typische Datenraten

Sehr unterschiedliche Transferraten [Bit/s] bzw.
 Datenraten [Byte/s] für die einzelnen Geräte

| Gerät  | Transferrate bzw. Datenrate   |
|--|-------------------------------|
| Keyboard   | ca. 10 Byte/s                 |
| Maus   | ca. 100 Byte/s                |
| Laserdrucker   | ca. 100 KByte/s               |
| USB3   | 5 GBit/s                      |
| 10Gbit Ethernet  | 1,25 GByte/s                  |
| Serial Attached SCSI   | 750 MByte/s                   |
| Tape   | ca. 320 MByte/s               |
| PCI Express  | 32 GBit/s                     |
| IDE-Festplatten mit ATA  | ca. 130 MByte/s               |
| Festplatten mit S-ATA  | Bis zu knapp 2 GByte/s        |
| Bus-Kommunikationssystem wie AMD HyperTransport oder Intel QPI | 50 GBit/s bis über 100 GBit/s |



#### Schichtung des I/O-Systems



#### **Treiber**



- Treiber sind gerätespezifische Programmteile
- Treiber werden in eigenen Modulen meist durch den Gerätehersteller realisiert
- Die wichtigsten Aufgaben eines Treibers:
  - Initialisierung und Bekanntgabe des Geräts
  - Datenübertragung von und zu einem Gerät
  - Logisches Programmiermodell auf gerätespezifische Anforderungen übersetzen
  - Pufferung von Daten
  - Interruptbearbeitung
  - Koordination der nebenläufigen Zugriffe

#### Gerätearten (1)



#### Zeichenorientierte Geräte

- Information wird in einzelnen Zeichen gespeichert und gelesen
- Einzelne Zeichen sind nicht adressierbar, es wird in Streams gelesen bzw. gespeichert
- Beispiele: Drucker, Maus, Netzwerkkarten

#### Blockorientierte Geräte

- Information wird in Blöcken von mind. 512 Bytes gespeichert und gelesen
- Blöcke sind adressierbar, Zugriff erfolgt auf Blöcke
- Beispiele: Festplatten, Tapes
- Sonstige Geräte wie Clocks (Zeitgeber)

#### Gerätearten (2)



# Geräte mit wahlfreiem Zugriff


- Adressierungsinformation notwendig
- Beispiel: Plattenspeicher
  - · Adressierung über
    - Spurnummer

ISA-Steckplatz, Quelle: Wikipedia \* Sektornummer

Zylindernummer

S-ATA-Anschluss, Quelle: Wikipedia





Festplatte, Quelle: Wikipedia





IDE-Schnittstelle, Quelle: Wikipedia






#### Gerätearten: Beispiel Festplatte (1)

- Festplatten bestehen aus Kunststoff- oder Aluminiumscheiben, die mit einer hauchdünnen Magnetschicht überzogen sind
- Schreib-/Leseköpfe sind mit kleinem Elektromagneten ausgestattet
- Daten sind als Blöcke fester Größe in Sektoren gespeichert, die in Spuren zu finden sind
- Anordnung in sog. Zylindern
  - Bei übereinander liegenden Platten alle Spuren mit gleicher Nummer, auf welche die Schreib-/Leseköpfe gleichzeitig positionieren können



### Gerätearten: Beispiel Festplatte (2)






### Gerätearten: Beispiel Festplatte (3)

- Plattenaufteilung: Spuren, Zylinder, physikalische Sektoren (Kuchenstücke, Kreissektoren)
- Alle Spuren untereinander nennt man Zylinder (eine Position des Kopfes)
- Durchnummerierung logischer Sektoren entlang der Spuren → keine mechanische Aktion erforderlich


Seite 0 Seite 1





#### Gerätearten: Beispiel Festplatte (4)


- Üblicher Plattendurchmesser 3,25 oder 2,5 Zoll oder kleiner (1,8 Zoll)
- Zwischen 2 und 8 Platten, Beispiel: 135.000 Spuren/Zoll
- Kapazität: Bei 39 Sektoren, 761 Zylinder und 8 Köpfen und 512 Byte großen Sektoren:
  - $39 \times 761 \times 8 \times 512 = 121.565.184$  Byte
- Kapazität: mehrere TiB
  - Hat sich in den letzten 30 Jahren mehr um als das 200-fache erhöht
  - Zugriffszeiten aber nicht!





#### Gerätearten: Beispiel Festplatte (5)

- Betrachtung zweier Sektoren aus einer Festplattenspur
- Sektoreninhalt: Präambel, Nutzdaten (hier 4096 Bit) und ECC





#### Gerätearten: Beispiel Festplatte (6)

- Das Betriebssystem kennt nur logische Sektoren in durchnummerierter Reihenfolge (sog. LSN = Logical Sector Number)
- Eine Übersetzung der logischen Adressen in phys. Adressen ist erforderlich

Einfaches lineares Adressierungsmodell mit den Speicheradressen 0..N



Adressierungslogik der Festplatte (Laufwerk-, Zylinder-, ..., Sektornummer)

- Folge 1 bis N von Blöcken, die eindeutig durch ein
   Quadrupel der Form (g, z, h, s) adressierbar sind, mit
  - g: Laufwerk
  - z: Zylindernummer
  - h: Nummer des Schreib-Lesekopfes
    - s: Sektornummer



#### Gerätearten: Beispiel Festplatte (7)

- Scheduling-Strategie
  - Ein Plattentreiber muss die Lese- und Schreibaufträge möglichst optimal und fair bearbeiten
- Bekannte Schedulung-Strategien
  - FCFS (First Come First Serve)
    - · Einfach und fair: Alle Aufträge in der Reihenfolge ausführen, in der sie ankommen
  - SSTF (Shortest Seek Time First)
    - Aufträge in näherer Umgebung der aktuellen Schreib-/Lesekopf-Position ausführen
    - Vermeidung von Kopfbewegungen
    - Wie bei SJF-Prozessverwaltung besteht das Problem des Verhungerns von Aufträgen



#### Gerätearten: Geräte mit seriellem Zugriff

### Geräte mit seriellem Zugriff

- "Serielle Geräte"
- Keine Adressierungsinformation notwendig
- Lesen bzw. Schreiben geht Zeichen für Zeichen
- Beispiele
  - · Maus
  - · langsame Zeilendrucker
  - Tastatur
- Es wird eine Flusssteuerung benötigt (XON/XOFF)

# Fallbeispiel Unix: Geräte als spezielle Dateien




- "Jedes" Gerät hat unter Unix ein "special file" zugeordnet, über das es wie eine Datei behandelt werden kann
  - Verzeichnis z.B. /dev
  - Genaue Namen sind abhängig vom Unix-Derivat
  - Operationen (System Calls): open, read, write,...
- Bei den sog. special files unterscheidet man:
  - Block special file, z.B. /dev/hd1 (Festplatte)
  - Character special file, z.B. /dev/tty (Bildschirm, Tastatur)
- Beispiel:
  - Kommando cp file /dev/lp kopiert eine Datei namens file direkt auf den Drucker



### Fallbeispiel Unix: Streams

 Streams-orientiertes Modell bei System V: Treiberschichten (Filter) können in den Stream eingebaut werden



#### Überblick




- 1. Geräteverwaltung
  - Überblick
  - Treiber, Gerätetypen, Gerätemodelle,...
  - Fallbeispiel: Unix

#### 2. Dateisysteme

- Grundlagen
- Fallbeispiel: Unix
- Fallbeispiel: Windows
- 3. Storage Systeme
  - RAID
  - SAN, NAS



#### Einordnung in die Schichten



#### Dateien



- Informationen müssen von Betriebssystemen persistent gespeichert werden können
- Dateien sind ein abstrakter Mechanismus zur Speicherung und zum Wiederauffinden von Informationen
- Der Teil des Betriebssystems, der sich mit Dateien und deren Organisation befasst, wird als Dateiverwaltung bezeichnet
- Zu jeder Datei sind bestimmte Informationen zu verwalten

# **Zh** School of Engineering

#### Informationen zu Dateien

- Dateien haben einen Dateinamen und einen Inhalt
- Jede Datei besitzt einen Eintrag mit Informationen über:
  - Namen der Datei
  - Typ der Datei: Normal- oder Katalogdatei
  - Länge der Datei in Bytes
  - Blöcke, aus denen die Datei besteht
  - Zugriffsrechte zu dieser Datei
  - Passwörter zum Schutz der Datei
  - Statistikdaten: z.B.: Datum letzte Änderung

-

# School of Engineering

#### Dateisysteme


- Dateien werden in Dateisystemen (file system) verwaltet
- Dateisysteme oft hierarchisch organisiert
  - Dateigruppen (Dateiverzeichnis) mit Verwaltungsinformation
  - Dateien (mit den eigentlichen Daten)
- Strukturierung mit Unterverzeichnissen (Subdirectory)
- Jedes (Sub)directory enthält Einträge zu weiteren Katalogen oder normalen Dateien
- Beispiele:
  - Unix verfügt über ein systemweites Dateisystem
  - MS-DOS verwaltet für jedes Gerät ein unabhängiges Directory



# Hierarchische Verzeichnissysteme

Hierarchische Verzeichnissysteme beliebiger
 Tiefe sind heute "State of the Art"

Directories sind in einer Baum-Struktur





# Operationen auf Dateien

- Systemdienste zur Verwaltung von Dateien:
  - Erzeugen eines Katalogeintrages (Dateiname)
  - Löschen des Katalogeintrags u. Dateiinhalts
  - Kopieren von Dateien
  - Ändern des Dateinamens oder anderer Katalogeinträge
  - Übertragen eines Katalogeintrags in einen anderen Katalog (Directory)


#### Blockverwaltung



- Die Bearbeitung von Dateien ist blockweise oder zeichenweise möglich
- Jede gefüllte Datei hat eine Liste mit von ihr belegten Blöcken
- Der Katalog enthält Hinweise auf die Blöcke, aus denen die Dateien bestehen
- Das Dateisystem verwaltet zudem:
  - Eine Pseudodatei bestehend aus allen freien Blöcken eines Datenträgers
  - Eine Pseudodatei mit einer Liste aller unzuverlässigen Blöcke




# Fallbeispiel: Unix, Einordnung von Filesystemen





#### Fallbeispiel: Unix, Verzeichnisstruktur

 Unix verwendet ein beliebig tiefes, hierarchisches Dateisystem





#### Fallbeispiel: Unix Verzeichnisstruktur

- Die Wurzel des Baums heißt root; das rootdirectory wird mit "/" abgekürzt. (bei MS-DOS "\")
- Darunter befinden sich die home-directories der einzelnen User (/home)
- Die inneren Knoten des Baumes sind subdirectories, die Blätter des Baumes sind die eigentlichen Files
- Geräte (Drucker, Terminals, Maus etc.) werden logisch wie Dateien behandelt (special files)
- Für die Organisation des Unix-Baumes haben sich gewisse Konventionen eingebürgert



### Fallbeispiel: Unix, Verzeichnisstruktur

 Unter den Kindern der Wurzel finden sich meist subdirectories mit folgender Bedeutung:

bin: Ausführbare Systemdateien (binär)

- dev: Gerätedateien (devices)

- lib: Bibliotheken (libraries)

- usr: Systemdateien (ursprüngl.: user)

- Externe Dateisysteme, also physikalische Datenträger wie Harddisk, CDROM, Floppy,... können unabhängige Filesysteme enthalten
  - Diese kann man mit dem Befehl mount an beliebiger
     Stelle in den Unix-Dateibaum einklinken
  - Danach gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen Files auf der Diskette und anderen block special files
  - Mit umount wird das Subdirectory entfernt

### Fallbeispiel: Unix, Implementierung des Dateisystems



 Beispiel eines Dateisystem-Layouts einer Festplatte

Vgl. Tanenbaum Ganze Platte **Partition Table** Plattenpartitionen **MBR** Dateien und Bootblock Superblock Free Blocks Rootverzeichn. I-nodes **Directories** 


### Fallbeispiel: Unix, Implementierung des Dateisystems



- MBR = Master Boot Record auf Sektor 0 zum Booten des Rechnersystems
- Am Ende des MBR liegt die Partition Table: Eine Platte kann i.d.R. in mehrere Partitionen eingeteilt werden
- Bootblock wird bei Hochfahren gelesen und ausgeführt
- Superblock enthält Verwaltungsinformationen zum Dateisystem (Anzahl der Blöcke,...)
- Free Blocks (z.B. Bitmap) gibt die freien Blöcke des Dateisystems an
- Rootverzeichnis enthält den Inhalt des Dateisystems (nach der Wurzel)
- I-nodes: I-nodes sind Einträge im Inhaltsverzeichnis des Dateisystems




### Fallbeispiel: Unix, Verweisstruktur einer Datei





### Einschub: NFS, Verteiltes Dateisystem

- Das Network File System (NFS) verbindet Dateisysteme mehrerer Rechner zu einem logisch zusammengehörigen Dateisystem
  - NFS-Protokoll






### Fallbeispiel: Unix, Verzeichnisstruktur

- Jedes Unterverzeichnis und jede Datei lassen sich eindeutig durch den Weg von der Wurzel zur Datei beschreiben
- Die Folge der Knoten auf dem Weg wird, mit "/" getrennt, als **Pfad** bezeichnet.
- Das Dateisystem jedes Users ist ein Subdirectory des gesamten Unix-Baums
- Die Wurzel des Unterbaums des Users nennt man Home-Directory
- Der User arbeitet meist in seinem Home-Directory
- Bei der Arbeit bezieht man sich oft auf Dateien des selben Verzeichnisses (working directory)



### Fallbeispiel: Windows, Volume Manager


- Unter Windows gibt es einen Volume
   Manager
  - (Unter Linux LVM)
  - Verwaltung der Platten auf logischer Ebene
  - Stellt logische Laufwerke für die Anwendungen bereit
  - Veränderung, Neupartitionierung ist dynamisch, ohne Systemneustart möglich





### Fallbeispiel: Windows, Cluster

- Cluster = in Windows adressierbarer Filesystemblock
- Cluster besteht aus einem oder mehreren Sektoren
- FAT-x → x gibt die Anzahl der Bits an, die für die Clusteradressierung verwendet werden
- Bit-Anzahl bestimmt die Größe des Filesystems



### Fallbeispiel: Windows, Überblick zu Dateisystemen



- FAT-16 ist das alte MS-DOS Filesystem
  - nutzt 16-Bit Plattenadressen und max. 2 GiB (GibiByte) große Partitionen
- FAT-32 ist das alte MS-DOS Filesystem
  - nutzt 32-Bit Plattenadressen und max. 2 TiB große (TebiByte) Partitionen
- NTFS (NT File System) ist das moderne, hierarchische Filesystem von Windows 2000
  - NTFS nutzt 64-Bit Plattenadressen und unterstützt Partitionen bis zu einer Größe von 264 Byte
- Windows unterstützt auch Read-Only Filesysteme für DVDs (UDF) und CD-ROMs (CDFS)




### Fallbeispiel: Windows, Filesysteme-Überblick

| File-<br>system | Bits für<br>Clusterindex       | Anzahl<br>Cluster | Unterstützte<br>Clustergrößen | Maximale<br>Filesystemgröße               |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| FAT-12          | 12 Bit                         | $2^{12} = 4.096$  | 512 Byte - 8 KiB              | 32 MiB                                    |
| FAT-16          | 16 Bit                         | $2^{16} = 65.536$ | 512 Byte - 64 KiB             | 4 GiB (GibiByte)                          |
| FAT-32          | 32 Bit, aber nur<br>28 genutzt | 2 <sup>28</sup>   | 512 Byte - 32 KiB             | 8 TiB (TebiByte)<br>begrenzt auf 32 GiB   |
| NTFS            | 64 Bit                         | 264               | 512 Byte - 64 KiB             | 16 EiB (ExbiByte)<br>begrenzt auf 256 TiB |




### Fallbeispiel: Windows, Partitionierung

- Plattenpartitionierung in NTFS
- Eine Platte kann mehrere logische Datenträger (Volumes) enthalten
- Festlegung bei der Formatierung, Beispiel:



- Eine Master File Table (MFT) je Volume
- Für jede Datei und jedes Verzeichnis ein oder mehrere Einträge in der MFT



#### Überblick



- 1. Geräteverwaltung
  - Überblick
  - Treiber, Gerätetypen, Gerätemodelle,...
  - Fallbeispiel: Unix
- 2. Dateisysteme
  - Grundlagen
  - Fallbeispiel: Unix
  - Fallbeispiel: Windows
- 3. Storage Systeme
  - RAID
  - SAN, NAS

## Storage Systeme



- Bisher betrachtet:
  - DAS: Direct Attached Storage = herkömmliche Speichersysteme
- Weitere wichtige Begriffe:
  - RAID-Systeme
  - SAN: Storage Area Network,
     Hochgeschwindigkeitsnetzwerk zwischen Servern und Subsystemen
  - NAS: Network Attached Storage, NAS-Systeme sind Dateiserver, keine Festplattenserver

# **Zh** School of Engineering

### **RAID-Plattensysteme**

- Multiple Plattenspeicher, sog. RAIDs
  - RAID steht für Redundant Array of Inexpensive (heute Independent) Disks
  - sind heute sehr verbreitet
- Mehrere kleine Platten werden hier als große virtuelle Platte verwaltet
- Man verwendet RAID-Systeme auch zur Verbesserung der Leistung und zur Erhöhung der Ausfallsicherheit
- In HW implementiert für Betriebssystem transparent, als SW vom BS selbst betrieben
- Es werden verschiedene Varianten unterschieden




 Der gesamte logische Plattenbereich wird in Streifen (stripes) eingeteilt, die sich über mehrere Disks erstrecken

|            | Disk 1 | Disk 2 | Disk N |
|------------|--------|--------|--------|
| Streifen M |        |        |        |
| •••        |        |        |        |
|            |        |        |        |
|            |        |        |        |
|            |        |        |        |
| Streifen 1 |        |        |        |
| Streifen 0 |        |        |        |



### RAID-0-System:


- Stripes werden über mehrere Platten eines Arrays verteilt
- Größe der Stripes beeinflusst die Leistung erheblich
  - Stripes-Größe: 32 KB, 64 KB, 128 KB (Striping-Granularität)
- Verteilung übernimmt entweder das Betriebssystem oder ein eigener RAID-Controller
- Hoher I/O-Durchsatz, schnelle Variante, aber nicht ausfallsicher





### RAID-1-System:


- Spiegelung der Daten, volle Redundanz der Daten
- Spiegelung durch Betriebssystem oder eigenen RAID-Controller möglich
- Ausfallsicher aber langsam





### RAID-2-System (heute nicht mehr eingesetzt):


- Bitweises Striping und Ergänzung von Prüfdaten (Paritätsbits) zur Fehlerkorrektur
- Jedes Byte wird um ein Paritätsbit ergänzt
- Bei Ausfall einer Platte kann diese rekonstruiert werden
  - → Ausfallsicherheit für eine Platte des Arrays





### RAID-10-System: häufig verwendet!

- Striping und Spiegelung, Kombination RAID-0 und RAID-1
- Schnell und ausfallsicher
- Zuerst Striping und danach Spiegelung



# **Zh** School of Engineering

### **RAID-Plattensysteme**

### RAID-3-System:

- Wie RAID-2, aber byteweises Striping
- Prüfdaten zusammenfassen und auf dedizierter Platte speichern
- Dient der Reduzierung der Kosten für die 1:1-Spiegelung (heute nicht mehr so relevant)
- Ausfall einer Platte führt nicht zu einer Ausfallzeit,
   Ausfall von zwei Platten schon




### RAID-4-System:

- Hier werden auch die Datenbits wie bei RAID-0 zu Streifen zusammengefasst
- Pro Streifen wird eine Prüfsumme gebildet und auf einer eigenen Platte gespeichert
- Ausfallsicherheit wie bei RAID-3, Speicheraufwand weniger als bei RAID-1, aber langsameres Schreiben



### RAID-5-System:

- In Gegensatz zu RAID-4 werden die Paritätsabschnitte auf die beteiligten Platten verteilt → gleichmäßige Plattenauslastung
- Gute Leistung beim Lesen, schlechtere beim Schreiben
- Verlust einer Platte hat keine Auswirkungen, Verlust von zwei Platten bedeutet Ausfall
- Nicht so geeignet bei hoher Transaktionslast



**Host-Adapter** 

D

G

Parity



### RAID-6-System:


- Wie RAID-5 mit redundanten Prüfdaten auf weiterer Platte, so dass sogar der Ausfall von zwei Platten ohne Auswirkung bleibt
- Gute Leistung beim Lesen, Schreibleistung schlechter als RAID-5
- Geeignet für sehr hohe Ausfallsicherheitsanforderungen

## Network Attached Storage



### NAS

- Massenspeichereinheiten, die an ein lokales Netzwerk (LAN) angeschlossen sind
- Nachteil: belasten das Netzwerk




# **Zh** School of Engineering

### Storage Area Networks

#### SAN

- Eigenes Netzwerk zwischen Servern und den Speicherressourcen
- Speicher kann virtuell wie eine einzige Festplatte behandelt werden





### Zusammenfassung

- Geräte- und Dateiverwaltung sind eigene Softwareschichten im Kernel
- Festplatten wichtigstes externes
   Speichermedium
- Dateien und Dateisysteme (FAT, NTFS, Unix-Dateisysteme) als Abstraktion
- RAID-Systeme dienen der gesicherten Datenspeicherung
  - RAID 1, RAID-10 und RAID 5 oft im Einsatz
- NAS- bzw. SAN sind Storage-Systeme, die sich weiter Verbreitung erfreuen

# **Zh** School of Engineering

#### Gesamtüberblick

- ✓ Einführung in Computersysteme
- ✓ Entwicklung von Betriebssystemen
- ✓ Architekturansätze
- ✓ Interruptverarbeitung in Betriebssystemen
- ✓ Prozesse und Threads
- ✓ CPU-Scheduling
- ✓ Synchronisation und Kommunikation
- ✓ Speicherverwaltung
- ✓ Geräte- und Dateiverwaltung
- 10.Betriebssystemvirtualisierung