Calcolatori Elettronici Esercitazione 0

M. Sonza Reorda – M. Monetti

M. Rebaudengo – R. Ferrero

L. Sterpone – E. Vacca

Politecnico di Torino
Dipartimento di Automatica e Informatica

Obiettivi

- Acquisire familiarità con il simulatore QtSpim
- Esempi mirati a :
 - Costruire un programma a partire dal template
 - Dichiarare Variabili
 - Manipolare dati da Memoria a Registro
 - Manipolare dati da Registro a Memoria
 - I/O basico da Console

 Scrittura di un valore in un registro e sua verifica su QtSpim.

- Vengono memorizzati
 - \$t0 valore 10 decimale
 - \$s0 valore DC esadecimale

.data

- .text
- .globl main
- .ent main

main:

- li \$t0, 10
- li \$s0, 0xdc
- li \$v0, 10
- syscall
- .end main

• Scrittura di un valore in una cella di memoria

 Dichiarazione della variabile inizializzata con il valore 3 decimale

• wVar: .word 3

```
.data
wVar:
        .word
                 3
        .text
        .globl main
        .ent main
main:
        li $t0, 10
        sw $t0, wVar
        li $v0, 10
        syscall
        .end main
```

- Somma di 2 valori contenuti in due variabili e memorizzazione risultato in una variabile Risultato
- I due operandi

```
• wOpd1: .word 10
```

- wOpd2: .word 24
- La variabile Risultato
 - wResult: .space 4

```
.data
wOpd1:
         .word
                10
wOpd2:
         .word
                24
wResult: .space 4
        .text
        .globl main
        .ent main
main:
        lw $t0, wOpd1
        lw $t1, wOpd2
        add $t2, $t1, $t0
        sw $t2, wResult
        li $v0, 10
        syscall
        .end main
```

Somma degli elementi di un Vettore (I)

```
- wVett: .word 5, 7, 3, 4,
```

Risultato in una variabile Risultato

```
-wResult: .space 4
```

 Tecnica molto semplice fatta di somme successive con utilizzo di un Registro come accumulatore.

```
- $t1 ACCUMULATORE- $t0 INDIRIZZO Vettore- $t2 Secondo OPERANDO
```

```
.data
wVett: .word 5, 7, 3, 4, 3
         .space 4
wResult:
          .text
          .globl main
          .ent main
main:
          li $t1,0
          la $t0, wVett
          lw $t2, ($t0) # 0
          add $t1, $t1, $t2
          add $t0, $t0, 4 # 1
```

Soluzione-4 [cont.]

```
lw $t2, ($t0)
add $t1, $t1, $t2
add $t0, $t0, 4 # 2
lw $t2, ($t0)
add $t1, $t1, $t2
add $t0, $t0, 4 # 3
lw $t2, ($t0)
add $t1, $t1, $t2
add $t0, $t0, 4 # 4
lw $t2, ($t0)
add $t1, $t1, $t2
sw $t1, wResult
li $v0, 10
syscall
.end main
```

Somma degli elementi di un Vettore (II) con un loop

Registri

- \$t0. Indirizzo Vettore
- \$t1. Accumulatore
- \$t2. Temporaneo
- \$t3. Contatore

```
.data
            DIM=15
            .word 2, 5, 16, 12, 34, 7, 20, 11, 31, 44, 70, 69, 2, 4, 23
wVett:
wResult:
            .space 4
            .text
            .globl main
            .ent main
main:
                 $t1, 0
            li
                $t3, DIM
            li
                $t0, wVett
            la
```

Soluzione-5 [cont.]

 Lettura da tastiera e visualizzazione a video di un vettore di 5 caratteri

Registri

```
- $t0. Indirizzo Vettore
- $t1. Contatore
- Syscall ($v0=1).Print integer($a0 = integer)
- Syscall ($v0=4).Print string ($a0 = string)
- Syscall ($v0=5).Get integer ($v0 = integer)
```

- Tipo asciiz NULL terminated ASCII string
 - .asciiz "Inserire numeri\n"
- Il NULL è un carattere ASCII non stampabile e viene utilizzato per contrassegnare la fine della stringa. La terminazione NULL è standard ed è richiesta dal servizio di sistema della stringa di stampa (per funzionare correttamente).

Get Integer, si chiude con un ENTER

 Non viene eseguito nessun controllo su tipo di carattere inserito (ovvero se corrisponde ad una cifra numerica)

```
- li $v0, 5
- syscall #(result in $v0)
- sw $v0, ($t0)
```

```
.data
              DIM=4
wRes:
             .space
                      20
message_in : .asciiz "Inserire numeri\n"
message_out : .asciiz "Numeri inseriti\n"
space:
             .ascii
             .text
             .globl main
             .ent main
main:
             la $a0, message_in
             li $v0, 4
                                # call code, Print string
             syscall
             la $t0, wRes
             li $t1, 0
```

Soluzione-6 [cont.]

```
li $v0, 5 # call code, Read integer
uno:
            syscall # system call (result in $v0)
            sw $v0, ($t0)
            beq $t1, DIM, print num
            add $t1, $t1, 1
            add $t0, $t0, 4
            j uno
print num: la $a0, message_out
            li $v0, 4 # call code, Print string
            syscall
            la $t0, wRes
            li $t1, 0 # contatore
ciclo_print: li $v0, 1  # call code, Print int
            lw $a0, ($t0)  # value for int to print
            syscall # system call
```

Soluzione-6 [cont.]

```
beq $t1, DIM, fine
              la $a0, space
              li $v0, 4
                                         # call code, Print string
              syscall
              add $t1, $t1, 1
              add $t0, $t0, 4
              j ciclo_print
fine:
              nop
              li $v0, 10
              syscall
.end main
```

 Ricerca del carattere minimo, vengono inseriti da tastiera DIM valori, si calcola il minimo e si visualizza

• Registri

- \$t0. Indirizzo Vettore
- \$t1. Contatore
- \$t2. Valore Minimo
- \$t3. Temporaneo

```
.data
               DIM=4
wVet:
                        20
              .space
wRes:
                        4
              .space
              .asciiz
                        "Inserire numeri\n"
message_in :
message_out:
                        "Valore Minimo : "
              .ascii
              .text
              .globl main
              .ent main
main:
              la $t0, wVet
              li $t1, 0
                                        # contatore
              la $a0, message_in
              li $v0, 4
              syscall
```

Soluzione-7 [cont.]

```
li $v0, 5
                                       # call code, Read integer
uno:
              syscall
                                       # system call (result in $v0)
              sw $v0, ($t0)
              beq $t1, DIM, calc
              add $t1, $t1, 1
              add $t0, $t0, 4
              j
                 uno
calc:
             la $t0, wVet
              li $t1, 0
                                       # contatore
              lw $t2, ($t0)
                                       # $t2 memorizzo MIN
              add $t0, $t0, 4
loop_min:
             beq $t1, DIM, print_num
              lw $t3, ($t0)
              blt $t3, $t2, change_min
              add $t1, $t1, 1
cont:
              add $t0, $t0, 4
              j
                 loop min
```

Soluzione-7 [cont.]

```
change_min:
           move $t2, $t3
               cont
           la $a0, message_out # addr of NULL
print_num:
            li $v0, 4  # call code, print
            syscall
                    # system call
            li $v0, 1 # call code, print int
            move $a0, $t2  # value for int to print
            syscall
                           # system call
fine:
            nop
            li $v0, 10
            syscall
            .end main
```