

# 调度系列分享之调度器简史



01 演进

04 硬件发展

02 调度器发展的推力 05 用户场景

03 算法和重构

06 后续分享



## 目标

### 回答两个问题:

推动调度器发展的动力是什么?

Linux调度器都包含哪些关键子模块?



## 演进

"


调度是为了解决资源和需求之间的不匹配问题,现实往往是资源少&需求多,计算机 领域也是如此。
















### 回答更复杂的问题



Before 1955: Human operators

**1955:** 1<sup>st</sup> OS with batch scheduler (GM-NAA)

**1967:** Multiprogramming (IBM OS/360 MFT/MVT)

1968: Multiprocessors (IBM OS/360 M65MP)

**1971:** Time sharing (IBM OS/360)

e.g. linux

**1991**: RR

**2001:** O(n)

**2003**: O(1)

**2007:** CFS

e.g. CFS+

e.g. CFS+ 嵌入式 NUMA

云&计算 **SMT** 终端


**CPUFREQ** 

big.LITTLE




## 调度器发展的动力

### 用户场景需求



硬件发展



调度器组件



### 早期调度器



Before 1955: Human operators

**1955:** 1<sup>st</sup> OS with batch scheduler (GM-NAA)

1967: Multiprogramming (IBM OS/360 MFT/MVT)

1968: Multiprocessors (IBM OS/360 M65MP)

**1971:** Time sharing (IBM OS/360) **1969:** Real Time (RTOS/360)

公平优先 **BVT** 多核 两级调度 负载分担 实时 RM EDF 公平 彩票调度 步幅调度 优先级 MLQ MLFQ 经典 **FCFS** SJF **PSJF** RR


批处理任务

交互式任务

实时任务



## Linux O(n)调度器



实时任务: weight = 1000 + p->rt\_priority;

普通任务: p->counter = NICE\_TO\_TICKS(prev->nice)

weight = p->counter + (20 - p->nice)

• 以weight作为动态优先级来选任务,每次选择遍历整个 runqueue链表计算weight

• Tick周期性减掉普通和RR任务运行时间片,所有任务weight为0后统一充值

• 全局队列大锁

#### 问题:


- O(n)的算法复杂度
- 大锁导致SMP扩展性差
- 重新计算时间片和active task数量<CPU核数时CPU空转
- 任务多核迁移频繁
- 只通过奖励睡眠任务来奖励交互式任务,IO-bound的任 务会对其造成干扰
- Epoch时间片粒度跟系统负载相关,会导致响应延迟的 尾时延过大



## Linux O(1)调度器



确定优先级



- 以per-cpu runqueue
- runqueue多链表,支持140个优先级
- Bitmap标识链表是否为空
- active和expired两个队列
- 动态优先级与静态优先级一致
- 判断交互式进程的因子更多,更准但复杂

#### 问题:

对交互式进程复杂的启发式判断不完全准确, 导致桌面用户卡顿




## Linux CFS调度器






#### SD/RSDL引入公平调度的思想

- 猜不准就定义一个人人平等的规则,核心是规则要足够好
- 每个优先级有一个tg时间片,每个任务在各优先级有固定的tp时间片



#### CFS改进:

- 红黑树代替优先级队列
- 使用Virtual runtime = (physical runtime) X (nice value 0的权重) /进程的权重





## 硬件发展带来的需求



Multi-processors

Multi-core

**NUMA** 

big.LITTLE

Dynamic frequency

- Load Balance(sched\_domain/cputopo)
- Load Tracking(per-runqueue/PELT/WALT)
- CPUfreq(schedutil)
- CPUidle(TEO/menu/ladder)
- System suspend/runtime PM
- HMP/EAS



## 用户场景带来的需求



real time

Multi-user

RT scheduler/DL scheduler

• CFS scheduler

• group scheduler

 调度器底噪高
 资源隔离
 调度底噪高/能效

 CT
 计算&云
 终端



## 后续分享

### 调度分享议题

进程创建与切换

Linux调度器框架

RT&DL调度器

CFS调度器

组调度

负载追踪

负载均衡

CPU调频

**CPU IDLE** 

System suspend/runtime PM

EAS

性能分析工具

调度器性能评估测试

业界技术分享

openEuler开源特性系列



### ✓ openEuler kernel gitee 仓库

源代码仓库

https://gitee.com/openeuler/kernel 欢迎大家多多 Star, 多多参与社区开发, 多多贡献补丁。

### ✓ maillist、issue、bugzilla

可以通过邮件列表、issue、bugzilla 参与社区讨论 欢迎大家多多讨论问题,发现问题多提 issue、bugzilla https://gitee.com/openeuler/kernel/issues https://bugzilla.openeuler.org kernel@openeuler.org

### ✓ openEuler kernel SIG 微信技术交流群

请扫描右方二维码添加小助手微信 或者直接添加小助手微信(微信号: openeuler-kernel) 备注"交流群"或"技术交流" 加入 openEuler kernel SIG 技术交流群 Watching ▼ 236 ★ Starred 897 ♥ Forked 457

#### 技术交流





# Thank you

