

KDUMP基本原理、使用及案例介绍

陈洲

目录

1 kdump介绍

02 kdump原理

05 arm64 kdump支持

03 kdump使用

06 邮件列表




kdump介绍

- ▶ 生产内核 production kernel, first kernel, primary kernel, 正常工作的内核
- ➤ 捕获内核
 capture kernel, second kernel, crash kernel, 用于收集崩溃转储信息的内核
- ➢ kexec 快速重启机制,跳过bios
- ▶ kdump一种基于kexec的内核崩溃转储机制
- > 架构支持x86, x86_64, arm, arm64, ppc, s390, sh




kexec原理



From Vivek Goyal



kdump原理



From Vivek Goyal



用户态: kexec-tools

- > kexec-tools
 - ➤ 系统调用: kexec_load, reboot
 - > kexec
 - a. 加载第二个内核, kexec_load
 - b. 启动到加载的内核, kexec –e, reboot
 - > Kdump
 - a. 加载捕获内核, kexec_p, kexec_load
 - b. 系统crash, 启动到捕获内核



内核态: kexec_load/reboot

> kexec load

SYSCALL_DEFINE4(kexec_load, unsigned long, entry, unsigned long, nr_segments, struct kexec_segment __user *, segments, unsigned long, flags)

- kexec_segment
 kernel, initramfs, dtb, ...
- Flags
 KEXEC_ON_CRASH
- > arm64_relocate_new_kernel 将第二个内核放到指定位置并启动
- > flush reloc_code

> reboot reboot(LINUX_REBOOT_CMD_KEXEC)



内核态: config

> kexec

```
CONFIG_KEXEC CORE
```

> kdump

```
CONFIG_CRASH_DUMP

CONFIG_CRASH_CORE

CONFIG_PROC_VMCORE


/proc/vmcore

CONFIG_DEBUG_INFO

Debug info
```



kdump执行流程





预留内存

- > crashkernel=size[KMG][@offset[KMG]]
 - ▶ 最常使用, offset通常不指定
- > crashkernel=range1:size1[,range2:size2,...][@offset]
 - > 大小取决于系统可用内存
 - > crashkernel=512M-2G:64M,2G-:128M
- > crashkernel=size[KMG],high
 - > X86_64
 - ➤ 在4G以上预留内存
- > crashkernel=size[KMG],low
 - > X86_64
 - > 在4G以下预留内存



预留内存

> 分配的内存区域

- > /proc/iomem, dmesg
 - 物理内存布局
 - Crash kernel 条目 # cat /proc/iomem | grep -i crash 24000000-33ffffff : Crash kernel

> 分配内存大小查看

cat /sys/kernel/kexec_crash_size
536870912



预留内存

- > 预留内存大小评估
 - > Kernel, initrd, devices
 - ➤ 捕获内核启动cpu个数
 - ➤ 通常256M, server 512M/1G
- ▶ 最大可预留内存 (4G以下) 评估

cat /proc/iomem | grep "System RAM "
00100000-361c3017 : System RAM -- 800M (预留内存大小 + 额外内存)



加载捕获内核

> 使用

```
    kexec -d -p -l Image --append= "... irqpoll nr_cpus=1 reset_devices" --initrd=./initrd
    -d
        debug
    --initrd, --reuseinitrd
        指定initramfs
    --dtb
        指定dtb
```

▶ 捕获内核是否加载成功

```
# cat /sys/kernel/kexec_crash_loaded
```



crash/oops

- > _show_regs, dump_backtrace
- > crash_kexec
 - a. crash_setup_regs 准备panic kernel regs
 - b. crash_save_vmcoreinfo 更新vmcoreinfo
 - c. machine_crash_shutdown
 crash_smp_send_stop
 crash_save_cpu, 保存panic cpu信息
 清理中断
 - d. machine_kexec
 flush segments
 "Bye!"
 cpu_soft_restart



/proc/vmcore

- **➢ ELF格式**
- > VMCOERINFO
 - > 包含内核的各种信息
 - structure size
 - page size
 - symbol values
 - field offsets
 - etc
 - > 用户态工具用来分析内存布局
 - makedumpfile, crash
- > ELFCOREHDR

描述panic内核的布局



makedumpfile

- > 减小转储的内存镜像的体积
 - > 页面过滤
 - 0页
 - 缓存
 - 用户数据
 - 空闲页
 - > 页面压缩
- > 使用
 - > makedumpfile -c -d 31 --message-level 31 /proc/vmcore vmcore
 - -D, 打印调试信息
 - -d, 过滤级别



kdump: 以openEuler为例

≻ Kdump服务

- ▶ 提供一些脚本
- > systemctl start/stop/status kdump

> 配置文件

/etc/kdump.conf

path /var/crash
keep_old_dumps -1

/etc/sysconfig/kdump

KDUMP_COMMANDLINE_APPEND



kdump使用案例

```
➤ 触发系统oops
# echo c > /proc/sysrq-trigger
```

➤ 解析 # crash vmlinux vmcore crash> help crash> ?

```
crash> bt
PID: 19888
           TASK: ffff967f9e43bd80 CPU: 39 COMMAND: "bas
   [ffffb7f11ba77b78] machine kexec at ffffffff8745a49e
   [ffffb7f11ba77bd0] crash kexec at ffffffff875592f1
   [ffffb7f11ba77c90] panic at ffffffff874b2e4b
   [ffffb7f11ba77d18] oops end at ffffffff87421d0c
 #4 [ffffb7f11ba77d48] console unlock at ffffffff87519490
#5 [ffffb7f11ba77dc0] page fault at ffffffff87e0122e
    [exception RIP: sysrg handle crash+18]
   RIP: ffffffff8791f9e2 RSP: ffffb7f11ba77e70
                                                 RFLAGS:
   RAX: ffffffff8791f9d0 RBX: 0000000000000063
                                                 RCX: 000
   RDX: 000000000000000 RSI: ffff967fc0b56a08
                                                 RDI: 000
   RBP: ffffffff8873a120
                           R8: 0000000000000a79
                                                  R9: 000
   R10: 0000000000000001 R11: ffffffff88e41b2e
                                                 R12: 000
   R13: 000000000000000 R14: 00005601baa4b1f0
                                                 R15: 000
   ORIG RAX: ffffffffffffffff CS: 0010 SS: 0018
#6 [ffffb7f11ba77e70] handle sysrq at ffffffff879200e4
   [ffffb7f11ba77e98] write_sysrq_trigger at ffffffff8792
   [ffffb7f11ba77eb0] proc_reg_write at ffffffff8773f7bc
   [ffffb7f11ba77ec8] vfs write at ffffffff876c3dad
   [ffffb7f11ba77ef8] ksys write at ffffffff876c4032
   [ffffb7f11ba77f38] do syscall 64 at ffffffff8740419b
```

openEuler

kdump使用案例

> 定位分析

> crash> dis fffffff8791f9e2

0xfffffff8791f9e2 <sysrq_handle_crash+18>: movb \$0x1,0x0

> crash> sym fffffff8791f9e2

fffffff8791f9e2 (t) sysrq_handle_crash+18 /home/chenzhou/linux/drivers/tty/sysrq.c: 147



kdump使用问题

➢ 没有生成vmcore

➤ 按照kdump执行流程,确定问题来自哪个阶段

> 预留内存失败

- ➤ Bios上报的物理内存零散
- ▶ 预留内存过大

> 加载内核失败

- ➤ 是否预留内存, crashkernel
- ▶ 预留内存失败
- ➤ 预留内存成功, kexec -d -p, 查看失败具体原因



kdump使用问题

> 第二个内核启动失败

> Bye!

配置串口, earlycon/console

> oom

预留内存太小

> 驱动初始化失败



kdump使用问题

> makedumpfile

-D, debug信息

> crash

vmlinux vmcore需要对应

> 用户态工具问题

kernel、kexec、makedumpfile、crash匹配问题 更新到最新的用户态工具



arm64 kdump支持

- > crashkernel=X
 - < 4G连续可用内存不足, 预留失败
- > crashkernel=X,high

没有<4G内存可用, dma32 devices初始化失败, 内核启动失败

 \rightarrow


▶ 支持4G以上预留内存



arm64 kdump支持



- > 1a8e1cef7603 ("arm64: use both ZONE_DMA and ZONE_DMA32")
 - ZONE_DMA 低1G内存
 - ZONE_DMA32
- ➤ 预留内存位于ZONE_DMA32, 启动失败





支持4G以上预留内存

➤ 预留多段crash kernel

> crashkernel=X,high

Crash kernel (low), 兼容现有的kexec-tools

Crash kernel

- > crashkernel=X
- > crashkernel=X,high crashkernel=Y,low

> kexec-tools

- ➤ 扫描Crash kernel , Crash kernel (low)
- ▶ 修改dtb字段

linux,usable-memory-range = <BASE1 SIZE1 [BASE2 SIZE2]>

• 兼容老版本内核,现存用户态工具

> 捕获内核解析可用内存

[PATCH v14 00/11] support reserving crashkernel above 4G on arm64 kdump https://lkml.org/lkml/2021/1/30/53



ZONE DMA ZONE DMA32共存

➢ Linux 主线

- > patchset "arm64: Default to 32-bit wide ZONE DMA", v5.11-rc1
 - ・ 动态ZONE DMA
 - 默认4G
 - 对于Raspberry Pi 4, 覆盖1G
- > d78050ee3544 arm64: Remove arm64_dma32_phys_limit and its uses v5.11-rc4
 - · KDUMP正常工作

➤ openEuler 5.10

> CONFIG_ZONE_DMA=y

在 ZONE_DMA区域预留

> CONFIG_ZONE_DMA=n

在ZONE_DMA32区域预留



邮件列表/文档/reference

> 邮件列表

kexec@lists.infradead.org

➢ git仓库

- https://github.com/horms/kexec-tools.git
- https://github.com/bhupesh-sharma/makedumpfile/
- https://github.com/crash-utility/crash.git

> ref

http://people.redhat.com/vgoyal/papers-presentations/redhat-summit-2008/vivek-redhat-summit-2008-kdump-presentation.pdf



openEuler

openEuler 是一个开放的社区,鼓励、支持和期待使用者、爱好者、开发者及技术专家的参与。openEuler 不是做商用发行版,目标更不是替换各个公司的 OS 系统,而是让各行各业信任 openEuler,基于 openEuler 及其衍生版本构建、发布自己的 OS 系统。

openEuler 的愿景是:走进千行百业,千家万户,做信息产业的基石。

理念:

共建、共享

开源、开放

创新、引领

内核是操作系统的基础,终有一天,openEuler Kernel 将支撑着各行各业运行的 openEuler 系统及openEuler 的衍生系统。期待您的参与能让 openEuler 运行的更好,让各行各业受益。





Thank you

