



Práctica 6: Instalación de un servicio de almacenamiento iSCSI

El objetivo de esta práctica es crear un área de almacenamiento basada en la tecnología iSCSI. Para ello, se instalará un servicio de almacenamiento iSCSI que permitirá compartir unidades de disco entre los distintos nodos que intervienen en la configuración. Además, en una de las unidades compartidas de disco se creará un volumen de almacenamiento gestionado por el servicio LVM.

1 Introducción

En esta actividad se creará un área de almacenamiento compartido basado en la tecnología iSCSI. Para ello, primero se deberá instalar y configurar un servicio de almacenamiento iSCSI y, en segundo lugar, haciendo uso del servicio LVM, manejar volúmenes lógicos albergados en el espacio de almacenamiento gestionado por el servicio iSCSI. Información más detallada se encuentra en la siguiente fuente bibliográfica:

• Storage Administration Guide. RED HAT ENTERPRISE LINUX 7. Deploying and configuring single-node storage in RHEL [1]. En este manual se describe la administración del almacenamiento en los sistemas Red Hat 7 en función del tipo de almacenamiento utilizado. De cara a los fines de esta actividad, es de especial interés la administración del almacenamiento cuando este recurso se proporciona haciendo uso de infraestructura de red y de la tecnología iSCSI. Esto se describe en el capítulo 25 de esta guía.

2 Requisitos previos

Para abordar esta práctica es necesario haber completado todas las tareas propuestas en las prácticas 1 ("Instalación de la plataforma de virtualización KVM. Creación y configuración de una máquina virtual ") y 5 ("Infraestructura de Red Virtual"). Para realizar esta práctica es necesario disponer de tres nuevas máquinas virtuales. Estas tres nuevas máquinas virtuales deben ser el resultado de la clonación de la máquina virtual mvp1, creada en la práctica 1. Una de ellas proporcionará el servicio iSCSI (nodo target) y las otras dos harán uso de este servicio (nodos initiator). Además, estas tres nuevas máquinas virtuales deberán poseer dos interfaces de red que estarán conectadas, la primer de ellas, a la red aislada llamada "Almacenamiento" y, la segunda de ellas, a la red NAT "Cluster".

Importante: siga las instrucciones que se especifican a continuación. Tenga presente que los resultados de esta práctica (las redes y las máquinas virtuales) serán utilizados en la siguiente actividad, en la que se asumirá que están configuradas tal y como se especifican en esta actividad.



3 Plan de actividades y orientaciones

Tarea 1: creación de la infraestructura básica iSCSI

Deberá implementar un servicio de almacenamiento *iSCSI*. Este servicio lo proporcionará una máquina virtual que se llamará *Almacenamiento*. El tráfico de control y de datos de este servicio deberá utilizar la red virtual aislada denominada *Almacenamiento* que fue creada en la práctica 5. A modo de recordatorio, las características de esta red son:

- Red de tipo aislada.
- Direcciones de la red: 10.22.122.0/24
- No posee el servicio DHCP activo. Por tanto, las interfaces de red que se conecten a esta red deben configurase de manera estática.

Además, las máquinas utilizadas en esta actividad deben tener acceso a los repositorios de software externos por una infraestructura independiente de las anteriores. Para ello, se debe utilizar la red de tipo NAT creada en la práctica 5. A modo de recordatorio, las características de esta red son:

- Nombre de la red: Cluster.
- Tipo de red: NAT.
- Direcciones de la red: 192.168.140.0/24.
- Debe tener activo el servicio DHCP, asignando direcciones ip comprendidas en el rango 192.168.140.2 192.168.140.149.

Tal y como se ha indicado, en esta actividad se emplearán tres máquinas virtuales: *Almacenamiento*, que proporcionará el servicio *iSCSI* y *Nodo1* y *Nodo2* que harán uso de este servicio de almacenamiento.

El rol de cada máquina virtual es el siguiente:

- La máquina virtual *Almacenamiento* dará el servicio de almacenamiento compartido iSCSI. Su nombre de dominio completamente cualificado será almacenamiento.vpd.com. Este nombre debe configurarse como nombre del sistema (orden hostnamectl)
- La máquina virtual *Nodo1*, cuyo nombre de dominio completamente cualificado será nodo1.vpd.com, y la máquina virtual *Nodo2*, cuyo nombre de dominio será nodo2.vpd.com, harán uso del servicio iSCSI como nodos *initiator* para obtener espacio de almacenamiento compartido. Cada máquina debe tener correctamente configurado sus nombres, esto es: nodo1.vpd.com en *Nodo1* y nodo2.vpd.com en *Nodo2*.

La máquina virtual Almacenamiento se creará como resultado de la clonación de la máquina virtual mvp1, creada en la práctica 1. Una vez creada esta máquina, deberá modificar su configuración para que cumpla con los siguientes requisitos:

• Deberá eliminar de su configuración el dispositivo lector de CD-ROM que tiene conectado al bus ATA de la máquina virtual.





- Tendrá dos interfaces de red paravirtualizadas.
- La primera interfaz deberá estar conectada a la red aislada *Almacenamiento* con la dirección 10.22.122.10. Tenga presente que esta red no tiene el servicio DHCP activo. Por tanto, la configuración de esta interfaz se deberá realizar de manera manual, por lo que será necesario especificar sus atributos básicos de configuración en el fichero de configuración de la interfaz. Para ello deberá utilizar la orden nmcli, debiendo coincidir el nombre de las conexiones de red con el nombre de los dispositivos de red que tienen asociadas.
- La segunda interfaz deberá estar conectada a la red NAT Cluster, debiendo ser la interfaz que permite la conexión con el exterior. La configuración básica IP de esta interfaz se deberá establecer automáticamente mediante el servicio DHCP que tiene activo esta red.
- Un segundo volumen de almacenamiento virtual de tipo SCSI de 1 GB (deberá estar mapeado en el sistema como /dev/sda) que se exportará a través del servicio iSCSI. El archivo que emula a este volumen deberá llamarse vol1_p6.qcow2, estar en el contenedor de almacenamiento default y ser de tipo *qcow2*.
- Un tercer volumen de almacenamiento virtual de tipo SCSI de 1 GB (deberá estar mapeado en el sistema como /dev/sdb) que se exportará a través del servicio iSCSI. El archivo que emula a este volumen deberá llamarse vol2_p6.img, estar en el contenedor de almacenamiento default y ser de tipo *raw*.

Las máquinas virtuales Nodo1 y Nodo2 se crearán como resultado de la clonación de la máquina virtual mvp1, creada en la práctica 1. Las características de las máquinas virtuales *Nodo1* y *Nodo2* se resumen a continuación:

- Deberá eliminar de sus configuraciones el dispositivo lector de CD-ROM que tienen conectadas al bus SATA de ambas máquinas virtuales.
- Tendrán dos interfaces de red paravirtualizadas.
- La primera interfaz estará conectada a la red aislada *Almacenamiento* con la dirección 10.22.122.11 para el *Nodo1* y con la dirección 10.22.122.12 para el Nodo2. La configuración de estas interfaces se deberá realizar de manera manual, por lo que será necesario especificar sus atributos básicos de configuración en el fichero de configuración de la interfaz. En ambas máquinas virtuales, la segunda interfaz deberá estar conectada a la red Cluster, siendo la interfaz que permitirá la conexión con el exterior. Para configurar ambas interfaces de red utilice la orden nmcli, debiendo coincidir el nombre de las conexiones de red con el nombre de los dispositivos de red que tienen asociadas.
- La configuración del resto de dispositivos de almacenamiento debe permitir que cuando se importen los dos discos exportados por el nodo Almacenamiento, vía iSCSI, estos dos discos se mapeen como /dev/sda y /dev/sdb.





Tarea 2: Instalación y configuración de servicio iSCSI en el nodo target

Paso 1: Asegurarse que las configuraciones de las redes y de las máquinas virtuales sean las correctas. Tenga presente que la configuración de la primera interfaz de red de las máquinas virtuales debe realizarse manualmente, esto es, no debe configurarse haciendo uso del servicio DHCP. Para ello, se debe utilizar la orden nmcli.

Paso 2: instalar el software que proporciona el servicio iSCSI en el nodo *Almacenamiento* (nodo *target*): paquete *targetcli*.

dnf install targetcli

Paso 3: iniciar el servicio target.

systemctl start target

Paso 4: configurar el sistema para que el servicio target se inicie en el arranque.

systemctl enable target

Paso 5: Configurar el cortafuego para permitir el tráfico generado por el servicio iSCSI, usando el puerto 3260.

```
# firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
# firewall-cmd --reload
```

Paso 6: Mediante la utilidad targetcli declarar el recurso de almacenamiento que se exportará vía iSCSI en el nodo *target*. En este paso, el recurso a exportar es el disco /dev/sda del nodo *target*.

La utilidad targetcli permite establecer las configuraciones conducentes a exportar unidades de almacenamiento (LUN) haciendo uso del protocolo iSCSI. Para ello, se iniciará una sesión y en ella se invocarán las distintas órdenes soportadas por targetcli que darán como resultado un archivo "json" que contiene las especificaciones de configuración que posibilitan la exportación de las unidades de almacenamiento. Este archivo de configuración se encuentra en el directorio /etc/target y por defecto se llama saveconfig.json.

Paso 6.1: iniciar sesión targetcli

targetcli





Como resultado de esta orden se mostrará el "prompt" (/>) del intérprete de órdenes de targetcli, indicando que se está a la espera de introducir una orden. Introduzca la orden ls

/> 1s

Se mostrará por pantalla algo parecido a lo siguiente:

0- /[.]
o- backstores[.]
o- block[Storage Objects: 6	∂]
o- fileio[Storage Objects: 0	ð]
o- pscsi[Storage Objects: 0	ð]
o- ramdisk[Storage Ojbects: 6	∂]
o- iscsi[Targets: 6	∂]
o- loopback[Targets: 6	[(

Paso 6.2: Crear las entidades asociadas a los dispositivos de almacenamiento (backstore devices) a exportar.

Los dispositivos que se pueden exportar son de distinto tipo: fileio (Linux filebacked storage: ficheros que soportan operaciones de write_back y write_thru y que están asociadas a imágenes de volúmenes virtuales), block (Linux BLOCK devices: dispositivos de bloque Linux), pscsi (Linux pass-through SCSI devices: unidades de almacenamiento que soportan ordenes SCSI) y ramdisk (Linux RAMDISK_MCP: discos en memoria RAM). En esta práctica se exportará un dispositivo de tipo block, concretamente el disco /dev/sda del nodo target. Para ello, se ha de proceder de la siguiente manera:

Ubicarse en la sección /backstores/blocks:

```
/> cd /backstores/block
```

Crear la entidad de almacenamiento asociada al dispositivo de bloque a exportar. Esta entidad de almacenamiento se denominará d*iscosda*

/backstores/block> create name=discosda dev=/dev/sda

Ubicarse en la sección /iscsi:
/ backstores/block> cd /iscsi

Crear el objeto (*target*) iSCSI asociado a la entidad de almacenamiento a exportar. Este objeto target deberá tener un nombre siguiendo la nomenclatura iSCSI. Este nombre será ign.2025-04.com.vpd:discosda





/iscsi> create wwn=iqn.2025-04.com.vpd:discosda

Verificar que el objeto iSCSI se ha creado:

/iscsi > ls

Debiendo aparecer en pantalla algo similar a:

0-	iscsi[1 Target]
	o- iqn.2023-04.com.vpd:discsda[1 TPG]
	o- tpg1[enabled, auth]
	o- acls[0 ACL]
	o- luns[0 LUN]
	o- portals[0 Portal]

El siguiente paso consistirá en la especificación de la dirección IP y puerto (portal) que se utilizarán para acceder al objeto iSCSI creado. Para ello, se deberá ubicar en la sección /iscsi/ign.2025-04.com.vpd:discosda/tpg1/portals.

/iscsi > cd iqn.2025-04.com.vpd:discosda/tpg1/portals

Antes de crear el portal, se deberá eliminar el portal existente, que es el 0.0.0:3260. Para ello, ejecute la orden:

/iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> delete 0.0.0.0 3260

Debiendo aparecer el mensaje:

Deleted network portal 0.0.0.0:3260

Seguidamente se procede a crear el portal de acceso. En la orden de creación se especifica la dirección IP y opcionalmente el puerto IP. En el caso de no especificar el puerto, entonces se asume el puerto por defecto que es el 3260. En este caso, se debe especificar la dirección IP de la interfaz de red conectada a la red *Almacenamiento*.

/iscsi/ign.2025-04.com.vpd:discosda/tpg1 > create 10.22.122.10

Si la orden se ejecuta con éxito, observará que aparece un mensaje análogo a:

Using default IP port 3260

Created network portal 10.22.122.10:3260



Una vez creado el portal, se deberá crear la LUN asociada al objeto iSCSI. Para ello, se deberá ubicar en la sección LUN asociada al objeto iSCSI que se ha creado y, a continuación, crear la LUN:

/iscsi/iqn.2025-04.com.vpd:discosda/tpg1 > cd ../luns
/iscsi/iqn.20...discosda/luns > create /backstores/block/discosda
Debiendo aparecer el mensaje:

Created LUN 0.

El último paso de la configuración consistirá en establecer la lista de control de acceso (ACL) del objeto iSCSI. Mediante esta lista se define quién tiene acceso al objeto (nodos *initiator*) y de qué manera (lectura/escritura). En este caso se deberá permitir que las máquinas virtuales *Nodo1* y *Nodo2* puedan acceder al objeto.

```
/iscsi/iqn.2025-04.com.vpd:discosda/luns > cd ../acls
/iscsi/iqn.20.../acls >create wwn=iqn.2025-04.com.vpd:nodo1
/iscsi/iqn.20.../acls >create wwn=iqn.2025-04.com.vpd:nodo2
```

Por ultimo se deberá salvar la configuración establecida y finalizar la sesión. Para ello, ejecutar las órdenes:

```
/iscsi/iqn.20.../acls >saveconfig
/iscsi/iqn.20.../acls >exit
```

Tarea 3: instalación del soporte iSCSI en los nodos initiator

Lo que se ha hecho hasta ahora es instalar y configurar el software para proporcionar el servicio iSCSI en el nodo *target*. Una máquina que quiera acceder (importar) al espacio de almacenamiento suministrado por un nodo *target*, se debe configurar como nodo *initiator*. Como ya se ha mencionado, en esta práctica *Nodo1* y *Nodo2* deberán tener acceso al espacio de almacenamiento exportado por *Almacenamiento*. Por tanto, en ambas máquinas se deben realizar los siguientes pasos:

Paso 1: Instalar el software del cliente iSCSI

dnf install iscsi-initiator-utils

Paso 2: ejecutar el servicio iscsid

systemctl restart iscsid

Como resultado de la ejecución del servicio se creará el archivo de configuración /etc/iscsi/initiatorname.iscsi.

Paso 2: Configurar el nombre del nodo de cara al servicio iSCSI

Editar el fichero de configuración /etc/iscsi/initiatorname.iscsi y establecer en la variable InitiatorName el nombre utilizado en la configuración con la utilidad targetcli cuando se definieron las ACLs asociadas a las unidades que se quieren exportar. En el caso del nodo *initiator* Nodo1, este valor debe ser iqn.2025-04.com.vpd:nodo1, en el caso del nodo *initiator* Nodo2 el valor debe ser iqn.2025-04.com.vpd:nodo2. Por ejemplo, si se está configurando Nodo1, entonces el contenido del archivo /etc/iscsi/initiatorname.iscsi debería ser:

InitiatorName= iqn.2025-04.com.vpd:nodo1

Paso 3: reiniciar el servicio iscsid

Para que el cambio anterior tenga efecto, se debe reiniciar el servicio iscsid # systemctl restart iscsid

Paso 4: descubrir los LUNs exportados por el nodo target

Ejecutar la siguiente orden:

```
# iscsiadm --mode discovery --type sendtargets --portal \
10.22.122.10 --discover
```

Nota:

--portal : especifica la dirección ip utilizada por el nodo *target* para servir el objeto iSCSI. Se corresponde con la dirección ip utilizada en la configuración del nodo *target*, mediante la utilidad targetcli, en la sección portals del objeto exportado.

Si la orden se ejecuta con éxito, entonces deberá producir una salida análoga a lo que se muestra a continuación:

```
10.22.122.10:3260,1 iqn.2025-04.com.vpd:discosda
```

El descubrimiento de objetos iSCSI genera un fichero de configuración para cada disco en el directorio /var/lib/iscsi/nodes. En este caso, si en algún momento necesita eliminar el fichero de configuración generado, se deberá ejecutar la orden:

```
# iscsiadm --mode node --targetname \
iqn.2025-04.com.vpd:discosda --portal 10.22.122.10 --op delete
```



Paso 5: conectar las unidades LUNs exportadas por el nodo target iSCSI.

iscsiadm --mode node --targetnameiqn.2025-04.com.vpd:discosda
--portal 10.22.122.10 --login

Nota:

--portal: especifica la dirección ip utilizada por el nodo *target* para servir el objeto iSCSI. Se corresponde con la dirección ip utilizada en la configuración del nodo *target*, mediante la utilidad targetcli, en la sección portals.

--targetname: especifica el IQN de la LUN que se quiere conectar. Se corresponde con el nombre utilizado en la configuración del nodo *target*, mediante la utilidad targetcli, en la sección iscsi.

Si la orden se ejecuta de manera correcta, entonces se producirá una salida análoga a la siguiente:

Logging in to [iface: default, target: iqn.2025-04.com.vpd:discosda, portal: 10.22.122.10,3260] (multiple)
Login to [iface: default, target: iqn.2025-04.com.vpd:discosda,

Una vez ejecutada la orden anterior, la unidad especificada en la orden (iqn.2025-04.com.vpd:discosda) estará conectada desde la dirección ip 10.22.122.10. Importante, si el objeto exportado es un disco o un volumen, entonces el nombre con el que se mapea en el nodo *initiator* no tiene porqué coincidir con el nombre que tiene en el nodo *target* que lo exporta. Por ejemplo, si el nodo *target* exporta el objeto de tipo bloque /dev/sda y en el nodo *initiator* ya existe un disco local asociado a /dev/sda, entonces en este nodo se mapearía con otro nombre, por ejemplo /dev/sdb. En caso de que no exista un disco local identificado con este nombre, los nodos *initiators* no tendrían una unidad de disco /dev/sda, en cuyo caso se integraría en estos nodos con este nombre.

Paso 6: Comprobar la conexión.

Este paso se puede realizar de tres maneras:

portal: 10.22.122.10,3260] successful.

La primera de ellas consiste en buscar en los archivos de "log" del sistema mensajes que reporten que la conexión se ha establecido correctamente. En el caso que la conexión se hubiera establecido correctamente, estos mensajes son del tipo:

Oct 29 10:50:50 localhost iscsid: Connecton1:0 to [target:iqn.2025-04.com.vpd:discosda, portal: 10.22.122.10,3260] through [iface: default] is operational now



Debe acometer esta verificación, realizando la búsqueda en los archivos del sistema que corresponda.

La segunda forma alternativa consiste en ejecutar:

iscsiadm -m session

O también, por último, comprobando que ha aparecido un nuevo fichero de dispositivo asociado al disco importado, usando la orden 1sblk. Por lo dicho anteriormente, recuerde que no tienen que coincidir los archivos de dispositivos utilizados en el nodo *target* con los correspondientes en los nodos *initiator*.

Importante: en este paso debe verificar que la unidad *iSCSI* importada está conectada correctamente y se mapea en el nodo initiator como /dev/sda. Si no ocurre esto, o sea, no aparece ninguna unidad iSCSI conectada o la que aparece no está mapeada como /dev/sda, entonces no continúe con los siguientes pasos. Revise sus configuraciones y corríjala para que la unidad importada se conecte correctamente.

Tarea 4: en uno de los nodos *initiator*, crear un sistema de archivos tipo ext4 en la unidad iSCSI importada

En este punto ya se puede acceder desde cualquiera de los nodos *initiator* al espacio de almacenamiento exportado y crear un sistema de archivos para poder utilizarlo. Para ello, en uno de los nodos *initiator* (Nodo1 o Nodo2) deberá crear un sistema de archivos de tipo ext4, mediante la siguiente orden:

mkfs.ext4 /dev/sda

Y para probar que todo ha ido bien, puede montar el sistema de archivos creado en el directorio /mnt

mount /dev/sda /mnt

Si se quisiera montar automáticamente en el arranque del nodo *initiator* el sistema de archivos creado en el directorio /almacen_compartido, entonces se debería crear dicho directorio:

mkdir /almacen compartido

Y añadir al final del archivo /etc/fstab del nodo initiator la siguiente línea:

/dev/sda /almacen compartido ext4 netdev 0 0

Nota: "_netdev" es un atributo que especifica que el sistema de archivo no se monte hasta que los servicios de red estén activos.

Una forma alternativa de realizar este paso consiste en identificar la unidad iSCSI importada en el nodo *initiator* usando su identificador único universal (UUID). Para obtener el UUID, ejecutar la orden:

blkid /dev/sda

Y utilizar el UUID obtenido como identificador de la unidad en vez de /dev/sda. Si se procediera de esta forma y la salida de la orden anterior fuera, por ejemplo:

/dev/sdd1:UUID="9674832d-c995-4ac8-b6da-0d25efa088d0" TYPE="ext4"

Entonces la línea a añadir en el archivo /etc/fstab sería:

UUID=9674832d-c995-4ac8-b6da-0d25efa088d0 /almacen compartido ext4 netdev 0 0

Considerando lo que ya se ha expuesto acerca de que en un nodo *initiator* la unidad sobre la que se mapea una unidad *iSCSI* importada puede variar, se recomienda, en los nodos *initiator*, utilizar este método para referirse a las unidades importadas.

Importante: el sistema de archivos de tipo ext4, creado en el espacio de almacenamiento *iSCSI*, no debe estar montado simultáneamente en los dos nodos *initiator*. Esto se debe a que con los pasos seguidos se importa el espacio de almacenamiento *iSCSI*, pero el sistema de archivos creado no se puede montar a la vez en los dos nodos *initiator*. Si lo hiciera, entonces se produciría un error grave que dañaría el sistema de archivos. Esto se debe a que los sistemas de archivos de tipo *ext4* no soportan el acceso concurrente de varios sistemas, es decir, no es un sistema de archivos distribuido. En general, para garantizar la integridad de un sistema de archivos cuando sea accedido por los nodos *initiator* existen dos alternativas. La primera es garantizar, mediante algún software de control, que, en cualquier instante de tiempo, sólo un nodo *initiator* tiene montado el sistema de archivos. Esta alternativa se debe utilizar cuando no se utilice un sistema de archivos distribuido. La segunda opción es crear un sistema de archivos distribuido, como, por ejemplo, un sistema de archivos de tipo *GSF2*. En nuestro caso y de cara a la siguiente práctica, se utilizará el primer método.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y como el nodo *target* y los nodos *initiator* resultantes de esta actividad práctica serán utilizados en la siguiente práctica, los nodos *initiator* no deben estar configurados para que monten automáticamente la unidad de disco exportada por el nodo *target*.

Consideraciones finales:


Si por cualquier motivo un nodo *initiator* arrancara antes que el nodo *target*, la unidad de disco no aparecería conectada. El nodo *initiator* tardará en arrancar debido a que el servicio *iSCSI* esperará un tiempo prudencial por la conexión. Una vez haya arrancado el nodo *target*, se deberá reiniciar el servicio en los nodos *initiator* que importen unidades iSCSI del nodo *target*:

service iscsi restart

Si se desea desconectar el nodo *initiator* de la unidad iSCSI exportada, deberá ejecutar la siguiente orden:







Si se quiere que la desconexión sea permanente:

```
# iscsiadm -m node -T iqn.2025-04.com.vpd.discosda \
-p 10.22.122.10 -o update -n node.startup -v manual
```

Tarea 5: actividad para realizar de manera autónoma: exportación del segundo disco iSCSI (/dev/sdb) del nodo Almacenamiento y creación de un volumen lógico con un sistema de archivo XFS.

Una vez realizadas todas las actividades anteriores se deberá acometer esta actividad de manera autónoma. Ésta consiste en exportar el disco /dev/sdb del nodo target, vía iSCSI con el identificador iscsi iqn.2025-04.com.vpd:servidorapache a los nodos Initiator y, en uno de estos nodos Initiator crear un volumen lógico de tamaño 900 Mbytes. Este volumen lógico podrá ser accedido por el otro nodo target. Para realizar esta actividad siga el siguiente plan de trabajo.

- 1. En el nodo *target* (máquina Almacenamiento). Exporte, vía *iSCSI*, el nuevo disco /dev/sdb a los nodos *initiator* (máquinas virtuales Nodo1 y Nodo2). El identificador *iSCSI* del disco exportado debe ser iqn.2025-04.com.vpd:sevidorApache.
- 2. Una vez exportado, compruebe que en el disco /dev/sdb aparece en las configuraciones de los dos nodos *initiator*.
- 3. En uno de los nodos *initiator* (*Nodo1* o *Nodo2*) cree un volumen lógico de tamaño de 900 Mbytes. Para ello, en la máquina elegida para realizar este paso, proceda de la siguiente manera:
 - I. Cree un volumen físico en el disco/dev/sdb.
 - II. Cree un grupo de volúmenes en el volumen físico creado en el paso anterior (orden vgcreate), con las siguientes características (argumentos de la orden vgcreate):
 - Nombre del grupo de volúmenes: ApacheVG.
 - No permitir la activación automática del grupo de volúmenes con el arranque automático de los sistemas que tienen acceso al grupo de volúmenes. Esta propiedad de configuración obligará a activar manualmente el grupo de volúmenes antes de poder utilizarlo.
 - Deshabilitar el bloqueo del grupo de volúmenes para permitir que cualquier sistema que tenga acceso al grupo de volúmenes pueda activarlo manualmente. Esta opción posibilitará que pueda estar activado simultáneamente en varios sistemas. Por tanto, el uso de este grupo de volúmenes habrá que hacerlo con precaución, garantizando que no será accedido de manera simultánea por varios sistemas.





Para la creación de este grupo de volúmenes con estas propiedades consulte en el manual en línea la orden vgcreate.

- III. En el grupo de volúmenes recién creado (ApacheVG), cree un volumen lógico llamado ApacheLV de tamaño 900Mbytes.
- IV. Con la orden lvs compruebe que se ha creado el nuevo volumen lógico con las especificaciones dadas.
- V. En el nuevo volumen lógico (ApacheLV), cree un sistema de archivos de tipo XFS.
- 4. En el nodo *initiator* en el que no se ha realizado el paso anterior, añadir el nuevo disco a la lista de dispositivos que contienen volúmenes lógicos. Esto se realiza ejecutando la orden:
 - # lvmdevices -adddev /dev/sdb
- 5. En los dos nodos *initiator* comprobar que puede manualmente activar el grupo de volúmenes creado (ApacheVG) y montar manualmente, en el ditrectorio /mnt, el sistema de archivos XFS creado anteriormente. Para activar manualmente un grupo de volúmenes debe ejecutar la orden vgchange.

4 Checklist

Cuando finalice las tareas, los profesores de la asignatura realizarán las siguientes comprobaciones:

comprobaciones:
Paso 1. Con los tres nodos apagados, arrancar el nodo target y:
 □ Verificación que las dos interfaces de red están correctamente configuradas. □ Verificación de que la configuración de unidades de disco del nodo target es la correcta. Esto se realiza ejecutando la orden lsblk, debiendo mostrar que posee dos unidades de disco /dev/vda,/dev/sda y /dev/sdb. □ Verificación de que el nodo target está configurado correctamente para exportar las unidades de disco /dev/sda y /dev/sdb. Esto se realiza mediante la utilidad.
Paso 2. Con el nodo <i>target</i> funcionando correctamente, arrancar el nodo <i>initiator</i> Nodo1 y realizar las siguientes comprobaciones:
 Verificación que las dos interfaces de red están correctamente configuradas. Verificación de que está importada correctamente la unidad de disco exportada por el nodo target. Esto se comprueba ejecutando la orden lsblk y comprobar que aparecen los discos /dev/sda y /dev/sdb. Además de los discos anteriores, debe aparecer también el /dev/vda. Una vez realizada la comprobación anterior, montar manualmente el sistema de archivos contenido en /dev/sda en el directorio /mnt y crear el
archivo de prueba /mnt/test1 conteniendo el siguiente texto "VPD1". Desmontar el sistema de archivos contenido en /dev/sda.



Escuela de Ingeniería Informática



☐ Montar manualmente el sistema de archivos contenido en el volumen lógico apacheLV en el directorio /mnt y crear el archivo de prueba /mnt/test2 conteniendo el siguiente texto "VPD2".
Desmontar el sistema de archivos contenido en el volumen lógico <i>apacheLV</i> .
Paso 3. Con el nodo <i>target</i> funcionando correctamente y con nodo <i>initiator Nodo1</i> funcionando correctamente y no teniendo montado ninguno de los sistemas de archivos creados en /dev/sda y ApacheLV, arrancar el nodo <i>initiator Nodo2</i> y realizar las siguientes comprobaciones:
 ☐ Verificación que las dos interfaces de red están correctamente configuradas. ☐ Verificación de que está importada correctamente la unidad de disco exportada por el nodo target. Esto se comprueba ejecutando la orden lsblk y comprobar que aparecen las unidades /dev/sda, /dev/sdb y /dev/vda.
Una vez realizada la comprobación anterior, montar manualmente el sistema de archivos contenido en /dev/sda en el directorio /mnt y visualizar el contenido del archivo de prueba /mnt/test1, debiendo aparecer el texto "VPD1".
Desmontar el sistema de archivos contenido en /dev/sda
☐ Montar manualmente el sistema de archivos contenido en el volumen lógico ApacheLV en el directorio /mnt y visualizar el contenido del archivo de prueba /mnt/test2, debiendo aparecer el texto "VPD2".
Desmontar el sistema de archivos contenido en el volumen lógico A <i>pacheLV</i> .

5 Entrega

Dado que esta actividad práctica es muy guiada, el informe de la práctica sólo debe contemplar los siguientes aspectos:

- Creación de la infraestructura básica iSCSI (Tarea1). En este punto no hay que describir la creación de las redes virtuales utilizadas, ya que esto ya se hizo en la práctica anterior. Solo se debe describir cómo se han creado y configurado las máquinas virtuales utilizadas. En este punto, la descripción debe contemplar:
 - o En el nodo *target* (Nodo *Almacenamiento*). La configuración (órdenes utilizadas del *virsh*) de los recursos virtuales (interfaces de red y volúmenes de almacenamiento).
 - En los nodos *initiator* (Nodos *Nodo1* y *Nodo2*). La configuración (órdenes utilizadas del *virsh*) de las interfaces de red.
 - En todos los nodos. No debe describir la instalación del sistema operativo, pero sí cómo se han configurado sus interfaces de red.
- Descripción de los pasos ejecutados para la realización de la Tarea 4 (actividad a realizar de manera autónoma: exportación de un segundo disco del nodo Almacenamiento y creación de un volumen lógico con un sistema de archivo XFS).





Bibliografía

[1] Storage Administration Guide. RED HAT ENTERPRISE LINUX 7. Deploying and configuring single-node storage in RHEL. Disponible en:

https://docs.redhat.com/en/documentation/red hat enterprise linux/7/html/sto rage administration guide/index [accedido el 02/04/2025]