Bedienungsanleitung

Dorfflohmarkt Dudenhofen

Die App für Gäste, Teilnehmende und das Organisationsteam des Ortsvereins Dudenhofen e.V.

Stand: 17.10.2026 · **App-Version:** dorfflohmarkt-v72

Die App ist als **TESTVERSION** gekennzeichnet: Ein großes, transparentes Wasserzeichen liegt diagonal über der Ansicht. Ein kleines gelbes Schild in der Kopfzeile kennzeichnet die Testversion zusätzlich.

Diese Anleitung beschreibt die Bedienung für Besucher, Verkäufer und das Organisationsteam. Für die Nutzung im Browser ist keine Installation erforderlich.

Schnell zum passenden Kapitel

Thema	Seite
Starten, installieren und navigieren	2
Karte, Suche, Filter und Standdetails	3
Auswertung, Favoriten und Routen	4-5
Einen Stand regulär anmelden	6
Nach der Anmeldefrist: Nachträglich anmelden	7
Admin: Zugang, Anmeldestatus und Termin	8
Admin: Anmeldungen prüfen und Stände anlegen	9
Admin: Veröffentlichte Stände bearbeiten und löschen	10
Admin: Geocodierungsbericht	11
Admin: Einmalige Nachzügler-Tokens	12
Hinweise, Datenschutz und Kontakt	13
Hilfe und App-Aktualisierung	14
Bestätigung, Abmeldung und vertraulicher Export	15
Admin: Saisonende, App pausieren und Daten löschen	16

Gäste benötigen keinen Zugang. Teilnehmende melden ihren Stand über das Formular an. Nur freigeschaltete Admins können Anmeldungen prüfen, Einstellungen ändern und Tokens erzeugen.

1. Starten und navigieren

Im Browser oder als installierte App

Öffne die veröffentlichte Webadresse des Dorfflohmarkts. Du kannst die App direkt verwenden oder als PWA auf dem Gerät installieren. Die installierte App startet über ein eigenes Symbol und verwendet dieselben Standdaten.

Gerät	Installation
Android mit Chrome	Nutze den Knopf **App installieren**, sobald er erscheint, oder die Installationsoption im Browsermenü.
iPhone oder iPad	Öffne die Seite in Safari. Wähle im Teilen-Menü **Zum Home-Bildschirm** und bestätige **Hinzufügen**.
Computer mit Chrome oder Edge	Nutze die Installationsoption beziehungsweise das Installationssymbol des Browsers.

Die Installationsoption hängt vom Browser ab. Eine lokal als Datei geöffnete HTML-Seite kann nicht auf diesem Weg installiert werden. Verwende dafür die veröffentlichte HTTPS-Webadresse.

Das Menü

Öffne das Menü mit den drei waagerechten Linien links oben. Schließe es über das Kreuz oder durch Antippen der abgedunkelten Fläche. Die Navigation liegt vor der Karte. **Besucher** enthält Lageplan und Favoriten; **Verkäufer** enthält An-/Abmeldung und Wichtige Hinweise.

Menüpunkt	Funktion
Lageplan	Karte, Suche, Filter, Auswertung und öffentliche Standliste.
An-/Abmeldung	Anmeldung, persönlicher Anmeldecode und Anfrage zur Abmeldung.
Favoriten	Persönlich gespeicherte Stände und Routenplanung.
Wichtige Hinweise	Aufklappbare Regeln und Informationen zur Teilnahme.
Admin	Anmeldung für das freigeschaltete Organisationsteam.

Aktuelle Daten laden

Der kreisförmige Pfeil rechts oben lädt die aktuellen Standdaten und Einstellungen. Während der Aktualisierung ist der Knopf kurz gesperrt. Standpositionen werden bei Bedarf erneut ermittelt. Die App erhält zusätzlich laufende Datenänderungen aus Supabase.

> Für aktuelle Stände, Kartenbilder, Anmeldung und Adminaktionen ist eine Internetverbindung erforderlich. Ein zwischengespeicherter App-Rahmen ist keine vollständige Offline-Karte.

2. Karte, Filter und Standdetails

Stände auf der Karte entdecken

Bei jedem App-Neustart beginnt die Karte als **Straßenkarte**, auf **67373 Dudenhofen** zentriert. Mobil nutzt sie etwa 60 Prozent der Bildschirmhöhe; beim Drehen passt sie sich an.

Unter der Karte wechselst du zwischen **Straßenkarte** und **Satellit / Luftbild**. Luftbilder sind keine Live-Aufnahmen. Pins und Filter bleiben erhalten. Bei Ladefehlern kannst du zur Straßenkarte wechseln.

Ziehe die Karte zum Verschieben. Plus/Minus und Fingergesten zoomen; ein angetippter Pin zeigt Adresse und Zusatzmerkmale.

Merkmal am Pin	Bedeutung
Grundsymbol	Veröffentlichter Stand mit zugeordneter Kartenposition.
Gelber Stern	Du hast diesen Stand als Favoriten gespeichert.
Grünes Verpflegungssymbol	An diesem Stand wird Verpflegung angeboten.

Ein Pin kann beide Zusatzmerkmale gleichzeitig tragen. Die Legende unter der Karte erklärt die Zeichen ebenfalls.

Suchen und eingrenzen

1. Gib eine Straße oder ein Angebot in das Suchfeld ein. Die Suche berücksichtigt Adressen und Warengruppen.
2. Öffne **Filter** und wähle eine der Hauptkategorien: **Kleidung**, **Spiele, Musik, Elektronik**, **Fahrräder, etc.** oder **Sonstiges**.
3. Ergänze bei Bedarf **Nur Favoriten** und/oder **Mit Verpflegung**. Die Bedingungen gelten gleichzeitig.
4. **Alle Stände** setzt Kategorie und Zusatzfilter zurück. Einen Suchtext löschst du separat mit dem Kreuz im Suchfeld.

Mobil umbrechen die Filter oberhalb der Karte; **Filter** klappt sie wieder zu. Karte, Liste und Auswertung zeigen dieselbe Auswahl. Für alle Stände entferne auch den Suchtext.

Vollständige öffentliche Standdetails

Standkarten sind stets alphabetisch nach Straße und numerisch nach Hausnummer sortiert, auch bei Favoriten, Suche und Filtern. Die Überschrift zeigt Straße und Hausnummer; der Stern speichert oder entfernt Favoriten.

Standdetails öffnet alle Angebote und Angaben zur Verpflegung. Straße und Hausnummer stehen bereits im Kartentitel. Fehlende Angaben werden benannt. Erneutes Antippen klappt die Details zu; dies gilt auch bei Favoriten.

> Ohne genaue Hausposition bleibt ein Stand in der Liste; ein ungenauer Ersatz-Pin wird nicht gesetzt. Namen und E-Mail-Adressen sind in öffentlichen Details nicht sichtbar.

3. Überblick und Favoriten

Die Auswahl auswerten

Dein Flohmarkt im Überblick bezieht sich auf die aktuelle Suche und die aktiven Filter. Die Kennzahlen haben unterschiedliche Bedeutungen:

Kennzahl	Was gezählt wird
Stände in der Auswahl	Alle veröffentlichten Stände, die zu Suche und Filtern passen.
Mit Verpflegung	Passende Stände, bei denen Verpflegung mit Ja angegeben wurde.
Deine Favoriten	Deine gespeicherten Stände innerhalb der aktuellen Auswahl.

Unter **Das wird angeboten** stehen die bis zu sechs häufigsten Warengruppen mit Anzahl der zugehörigen Stände. Ein Stand zählt je Warengruppe höchstens einmal. Er kann mehrere Warengruppen haben; deshalb dürfen sich die Angebotszahlen insgesamt auf mehr als die Standzahl summieren. Bei weiteren Warengruppen erscheint ein Hinweis.

Favoriten speichern

1. Tippe auf den leeren Stern einer Standkarte.
2. Der Stern wird ausgefüllt; der Kartenpin erhält das Favoritenmerkmal.
3. Öffne im Menü **Favoriten**, um deine Auswahl anzusehen.
4. Tippe erneut auf einen ausgefüllten Stern, um den Stand zu entfernen.

Die gelbe Zahl im Menü zeigt die Zahl deiner gespeicherten Favoriten. Die Speicherung erfolgt im verwendeten Browser auf diesem Gerät. Ein anderer Browser oder ein anderes Gerät übernimmt sie nicht automatisch. Das Löschen von Browserdaten kann die Auswahl entfernen. Aus der Veröffentlichung entfernte Stände verschwinden auch aus der gespeicherten Auswahl.

3. Deine Favoritenroute

Ab dem aktuellen Standort planen

Informationen zur Standortverarbeitung findest du unter **Wichtige Hinweise → Datenschutz**.

1. Öffne **Favoriten**, tippe auf **Route planen** und erlaube den Standortzugriff. Jeder neue Klick fragt den aktuellen Gerätestandort ab. Internet und eine sichere HTTPS-Verbindung sind erforderlich.
2. Die App berechnet Fußwege über FOSSGIS / OpenStreetMap und optimiert die Reihenfolge aller Favoriten ab diesem Standort. Das Ende liegt am letzten Stand; ein Rückweg ist nicht enthalten. Deine gespeicherte Favoritenreihenfolge bleibt erhalten.
3. Unter **Deine Fußroute** stehen die Besuchsreihenfolge, die geschätzte gesamte Gehzeit und Entfernung sowie die einzelnen Wegabschnitte. Die Gehzeit enthält keine Aufenthalte an Ständen. **Neu planen** berechnet vom dann aktuellen Standort neu.
4. Öffne die Route separat in Google Maps. Bei mehr als vier Stopps gibt es mehrere Etappen mit höchstens vier Ständen. Falls Google Maps Zwischenstopps nicht übernimmt, nutze **Navigieren** am jeweiligen Stand und folge der Liste.

Bis **16 Favoriten** wird die Reihenfolge mit der geringsten berechneten Gehzeit exakt bestimmt. Darüber wird eine optimierte Näherung verwendet und als solche gekennzeichnet. Pro Planung sind höchstens **99 Favoriten** vorgesehen. Google Maps kann andere Wege und Gehzeiten berechnen.

Bei verweigertem Standort, fehlenden Standpositionen oder einem Fehler des Fußwege-Dienstes erscheint eine Meldung. Es werden keine Favoriten stillschweigend ausgelassen. Erlaube den Standort in den Geräte-/Browsereinstellungen, aktualisiere fehlende Standpositionen und plane erneut. Änderungen der Favoriten oder ihrer Adressen verwerfen die alte Route.

4. Einen Stand regulär anmelden

Voraussetzungen

Die reguläre Anmeldung muss geöffnet sein. Lies vorher alle Abschnitte unter **Wichtige Hinweise**. Auf der Seite **An- / Abmeldung** öffnest du **Meinen Stand anmelden**; bei geschlossener Anmeldung ist stattdessen der Zugang mit Token vorgesehen.

Das Formular ausfüllen

Eingabe	Was du einträgst
Vorname, Nachname	Die verantwortliche teilnehmende Person. Beide Angaben sind Pflicht.
E-Mail-Adresse	Eine erreichbare Kontaktadresse für die Organisation. Pflichtfeld.
Straße und Hausnummer	Den Standort des Standes. Alle Eingaben werden 67373 Dudenhofen zugeordnet.
Postleitzahl und Ort	Fest auf 67373 Dudenhofen eingestellt.
Was gibt es bei dir?	Mindestens eine passende Warengruppe. Mehrfachauswahl ist möglich.
Verpflegung anbieten?	Wähle ausdrücklich Ja oder Nein. Die Auswahl ist Pflicht.
Welche Verpflegung bietest du an?	Bei Ja erscheint dieses Pflichtfeld, z.B. Kaffee und Kuchen.

Öffne die Kategoriegruppen, um die einzelnen Angebote auszuwählen. Die vier Gruppen sind Kleidung; Spiele, Musik, Elektronik; Fahrräder, etc.; Sonstiges. Unter Sonstiges kannst du bei **Weitere Angebote** einen eigenen kurzen Text ergänzen.

Bestätige die beiden Kästchen: dass du die wichtigen Hinweise gelesen hast und einhalten wirst sowie die Einwilligung zur Datenverarbeitung. Ohne die erforderlichen Angaben und Bestätigungen kann das Formular nicht abgesendet werden.

Absenden und Freigabe

1. Prüfe Adresse, Angebote und Verpflegung.
2. Tippe einmal auf **Anmeldung absenden** und warte auf die Rückmeldung.
3. Sichere die Anmeldebestätigung mit deiner Abmeldephrase als PDF (Seite 15).
4. Ein Admin prüft die Anmeldung. Erst nach Freigabe wird der Stand öffentlich.

Eine erfolgreiche Anmeldung ist zunächst unverbindlich und noch keine Veröffentlichung. Die App versendet keine eigene automatische Bestätigungs-E-Mail. Über **Zur Karte** kehrst du zur Übersicht zurück.

> Bei einem Verbindungsfehler bleibt das Formular erhalten. Warte auf die Rückmeldung und sende nicht vorschnell mehrfach ab. Nach einem unklaren Ergebnis frage den Ortsverein, bevor du eine zweite Anmeldung anlegst.

5. Nachzügler: Nachträglich anmelden

Wann ein Token gebraucht wird

Ist die reguläre Anmeldung geschlossen, können neue Teilnehmende nur mit einem vom Admin bereitgestellten Nachzügler-Token über das öffentliche Formular zugelassen werden. Ein Token ist für **genau eine erfolgreich gespeicherte Anmeldung** bestimmt. Er öffnet die Anmeldung nicht für andere Personen.

Schritt für Schritt

1. Frage den Ortsverein nach einem Nachzügler-Token. Die App erzeugt ihn nicht für Gäste.
2. Öffne **An- / Abmeldung**, dann **Meinen Stand anmelden**. Unter dem Hinweis zur geschlossenen Anmeldung findest du **Nachträglich anmelden**.
3. Füge den vollständigen Token in **Dein Anmeldecode** ein. Er beginnt mit OVD-. Verwende keine Beispiel- oder abgekürzte Zeichenfolge.
4. Tippe auf **Anmeldecode verwenden**. Bei einem gültigen, noch nicht verwendeten Token erscheint das normale Anmeldeformular.
5. Fülle alle Pflichtfelder aus und bestätige Hinweise sowie Einwilligung wie bei einer regulären Anmeldung.
6. Tippe auf **Anmeldung absenden**. Erst das erfolgreiche Speichern löst den Token ein. Anschließend prüft ein Admin den Stand wie gewohnt.

Einmalig bedeutet einmalig

Situation	Ergebnis
Token wird nur geprüft	Er bleibt unverbraucht.
Formular ist unvollständig oder wird nicht gespeichert	Der Token wird nicht verbraucht.
Eine Anmeldung wird erfolgreich gespeichert	Der Token ist danach verbraucht.
Derselbe Token wird gleichzeitig mehrfach eingelöst	Nur eine Anmeldung kann ihn erfolgreich verwenden.
Der Token ist falsch oder bereits verwendet	Keine Freischaltung; bitte den Ortsverein um Hilfe beziehungsweise einen neuen Token bitten.
Die reguläre Anmeldung ist wieder geöffnet	Das normale Formular ist verfügbar; ein Token wird nicht benötigt und kann nicht als Ausnahme eingelöst werden.

Beim Speichern wird nochmals geprüft, ob die reguläre Anmeldung geschlossen ist. Bewahre den Token vertraulich auf und gib ihn nicht an mehrere Personen weiter. Die Freischaltung bleibt nur in der laufenden App-Sitzung erhalten. Nach einem Neuladen kannst du einen noch unbenutzten Token erneut eingeben.

6. Admin: Zugang und Steuerung

Anmelden und abmelden

Öffne **Admin** im Menü und melde dich mit dem eingerichteten Adminzugang an. Dafür sind E-Mail-Adresse, Passwort und eine Freischaltung durch die Projektverwaltung erforderlich. Eine beliebige Anmeldung bei Supabase verleiht keine Adminrechte.

Im Bereich **Prüfung & Freigabe** findest du Einstellungen, Nachzügler-Tokens, manuelle Anlage, veröffentlichte Stände und offene Anmeldungen. Die gelbe Zahl am Menüpunkt Admin zeigt für angemeldete Nutzer mit Zugriff die Anzahl offener Anmeldungen. Öffnen des Menüs, Aktualisieren und Adminaktionen erneuern die Zahl; zusätzlich wird sie regelmäßig abgefragt.

Melde dich an gemeinsam genutzten Geräten über **Abmelden** wieder ab. Adminzugänge und Passwörter dürfen nicht öffentlich weitergegeben werden.

Neue Anmeldungen öffnen oder schließen

1. Suche oben im Adminbereich **Neue Anmeldungen annehmen**.
2. Der Schalter und sein Statussatz zeigen, ob die Annahme geöffnet oder ausgeschaltet ist.
3. Betätige den Schalter. Warte auf die Rückmeldung; während des Speicherns ist er gesperrt.
4. Die Einstellung gilt gemeinsam für alle Geräte. Sie wird nicht nur lokal in deinem Browser gespeichert.

Beim Schließen verschwindet das öffentliche reguläre Formular. Eine Nachzügler-Anmeldung ist dann mit gültigem Token möglich. Bestehende Anmeldungen bleiben zur Prüfung erhalten; veröffentlichte Stände bleiben sichtbar. Die manuelle Standanlage im Adminbereich bleibt verfügbar.

Synchronisierung: Verbundene Apps erhalten Änderungen sofort über Supabase Realtime. Nach Verbindungsaufbau, beim Zurückkehren zur App und bei Netzrückkehr wird der Status neu geladen. Sichtbare Apps fragen zusätzlich alle fünf Sekunden nach. Andere Tabs desselben Browsers erhalten ebenfalls einen Änderungshinweis. Ein Offline-Gerät kann erst nach der Wiederverbindung aktualisiert werden. Beim Speichern entscheidet immer der aktuelle Serverstatus.

Veranstaltungstermin ändern

Öffne **Termin des Dorfflohmarkts ändern**, wähle den neuen Termin und tippe auf **Termin speichern**. Datum und Countdown werden gemeinsam aktualisiert. Der Countdown bezieht sich auf den Veranstaltungstag; die Uhrzeiten stehen unter Wichtige Hinweise. Ändern des Datums öffnet oder schließt die Anmeldung nicht automatisch.

7. Admin: Prüfen und manuell anlegen

Offene Anmeldungen bearbeiten

Öffne **Offene Anmeldungen**. Der gelbe Kreis mit blauer Zahl zeigt die Anzahl. Die Einträge zeigen Namen, E-Mail, Adresse, Angebote und Verpflegung. Bei leerer Liste erscheint kein zusätzlicher Leertext.

1. Prüfe den Standort und die Angaben auf Vollständigkeit und Plausibilität.
2. Wähle **Freigeben**, um den Stand zu veröffentlichen.
3. Oder wähle **Ablehnen**, um die Anmeldung abzulehnen.
4. Warte auf die Rückmeldung. Die Anmeldung verschwindet aus der Liste offener Anmeldungen; der Zähler wird aktualisiert.

Eine Freigabe veröffentlicht nur Adresse und Angebotsdaten. Die genaue Kartenposition wird automatisch gesucht. Eine fehlende Hausposition verhindert nicht die Anzeige in der öffentlichen Standliste. Abgelehnte Anmeldungen bleiben interne Datensätze; die App bietet keine eigene Liste zum Wiederöffnen dieser Anmeldungen.

Die App verschickt bei Freigabe oder Ablehnung keine eigene automatische E-Mail. Eine erforderliche Rückmeldung an die teilnehmende Person erfolgt separat durch die Organisation.

Einen Stand manuell hinzufügen

Öffne **Stand manuell hinzufügen**. Diese Funktion ist für Anmeldungen vorgesehen, die das Organisationsteam selbst erfasst, etwa nach direkter Absprache.

1. Trage die vollständige Straße und Hausnummer ein (Pflichtfeld). Der Ort ist immer 67373 Dudenhofen.
2. Wähle passende Angebote und ergänze bei Verpflegung eine verständliche Kurzangabe. Das Verpflegungsfeld in der Adminmaske erlaubt normalen Freitext ohne besondere Formatvorgabe; es darf auch leer bleiben.
3. Kontaktfelder dürfen in dieser Adminmaske leer bleiben. Für die Organisation sind vollständige Kontaktdaten sinnvoll, sofern sie vorliegen.
4. Bestätige zwingend, dass die Einwilligung der teilnehmenden Person vorliegt.
5. Tippe auf **Stand direkt veröffentlichen** und warte auf die Bestätigung.

Ein manuell angelegter Stand wird sofort in Supabase gespeichert und anschließend veröffentlicht. Danach beginnt direkt die Geocodierung dieser Adresse; sie wird vor anderen ausstehenden Adressen verarbeitet. Die Suche läuft auch bei nicht geladener Kartenansicht. Nach erfolgreicher Zuordnung erscheint der Pin automatisch. Die Positionsdaten werden im gemeinsamen Supabase-Geocodierungscache gespeichert. Ist keine genaue Hausposition verfügbar, bleibt der Stand in der öffentlichen Liste und eine Meldung nennt den fehlenden Karteneintrag. Verwende später **Aktualisieren**, statt den Stand erneut anzulegen.

Der Stand ist kein zusätzlicher lokaler App-Eintrag. Du findest ihn zusammen mit allen anderen Ständen unter **Veröffentlichte Stände bearbeiten oder löschen**.

> Wenn das Speichern gelingt, die Veröffentlichung aber fehlschlägt, nennt die App dies ausdrücklich. Der Eintrag steht dann bei den offenen Anmeldungen. Prüfe diese Liste, statt denselben Stand erneut anzulegen.

8. Admin: Öffentliche Stände pflegen

Den richtigen Stand finden

Öffne **Veröffentlichte Stände bearbeiten oder löschen**. Hier stehen alle veröffentlichten Stände einschließlich manuell erfasster Einträge. Die Liste ist alphabetisch nach Straßenname sortiert; Hausnummern werden sinnvoll numerisch eingeordnet. Die Überschriften enthalten Straße und Hausnummer ohne die wiederholte Ortsangabe.

Angaben ändern

1. Klappe den gewünschten Stand auf.
2. Bearbeite die benötigten Felder.
3. Tippe auf **Änderungen speichern**.
4. Warte auf die Bestätigung und kontrolliere anschließend die öffentlichen Angaben in der Standliste.

Feld	Wirkung
Straße und Hausnummer	Ändert den öffentlichen Standort. 67373 Dudenhofen wird ergänzt. Bei einer Adressänderung wird die Kartenposition neu ermittelt.
Warengruppen, durch Komma getrennt	Ändert die öffentlichen Angebote. Mindestens eine Warengruppe muss angegeben werden.
Verpflegung	Legt fest, ob Verpflegung angeboten wird.
Angaben zur Verpflegung	Öffentlicher Freitext zum Angebot, z.B. Kaffee und Kuchen.
Beschreibung	Zusätzliche Beschreibung des veröffentlichten Datensatzes; wird in den Standdetails nicht angezeigt.

Diese Maske bearbeitet die Veröffentlichung. Sie ändert keine privaten Kontaktdaten der ursprünglichen Anmeldung. Vermeide deshalb Namen, E-Mail-Adressen und andere private Angaben in öffentlichen Textfeldern.

Einen Stand entfernen

Wähle **Stand löschen** und bestätige die Rückfrage. Dadurch wird der Stand aus der öffentlichen Veröffentlichung entfernt. Die App bietet dafür keinen Papierkorb und keine Rückgängig-Funktion. Die ursprüngliche Anmeldung ist ein separater interner Datensatz; das Löschen der Veröffentlichung ist keine vollständige Löschung aller personenbezogenen Daten.

Bestehende Favoriten dieses Standes werden beim nächsten Laden bereinigt. Zum gewünschten Entfernen personenbezogener Daten oder bei versehentlichem Löschen wende dich an die Projektverwaltung beziehungsweise den Ortsverein. Nachladende Geräte übernehmen Änderungen über die gemeinsame Datenquelle.

8. Admin: Geocodierungsbericht

Fehlende Kartenpositionen finden

Öffne im Adminbereich **Geocodierung: Fehlerbericht**. Der gelbe Kreis mit blauer Zahl nennt alle veröffentlichten Stände ohne gültige genaue Kartenposition, einschließlich manuell angelegter Stände. Die Liste ist alphabetisch nach Straße sortiert. Jeder Eintrag zeigt Adresse, letzte Rückmeldung und gegebenenfalls den frühesten nächsten Versuch.

Der Bericht unterscheidet laufende Suchen, noch nicht geprüfte Positionen und fehlgeschlagene Zuordnungen. Mögliche Ursachen sind eine nicht gefundene Adresse, ein zu ungenaues Ergebnis, eine Position außerhalb von 67373 Dudenhofen, ein Anfragelimit oder ein nicht erreichbarer Dienst. Eine fehlende Kartenposition bedeutet nicht, dass der Stand nicht gespeichert wurde: Er bleibt in Supabase und in der öffentlichen Standliste.

Fehler bearbeiten

1. Nutze **Adresse bearbeiten**, um direkt das Bearbeitungsformular des betroffenen Standes zu öffnen. Korrigiere Straße und Hausnummer und speichere. Eine geänderte Adresse wird erneut geocodiert.
2. Nutze **Erneut versuchen** für einen einzelnen Stand oder **Alle erneut versuchen** für die Liste. Serverseitige Wartezeiten und Anfragelimits bleiben bestehen; ein Klick hebt sie nicht auf.
3. Erfolgreich zugeordnete Stände verschwinden automatisch aus dem Bericht und erscheinen als Kartenpins. Bei weiteren Problemen zeigt die Liste die neue Rückmeldung.

Der Bericht bezieht sich auf die aktuell aus Supabase geladene Standliste. Die Rückmeldungen entstehen bei der laufenden Positionssuche; nach einem Neustart werden die Ergebnisse erneut vom Geocodierungsdienst beziehungsweise dessen Supabase-Cache abgefragt. Dies ist kein dauerhaftes Fehlerarchiv und keine Anzeige privater Kontaktdaten. Bei einer fehlgeschlagenen Datenabfrage aktualisiere die Standdaten über den Knopf in der Kopfzeile.

9. Admin: Nachzügler-Tokens

Einen einmaligen Zugang bereitstellen

Tokens sind für gezielt zugelassene Nachzügler bestimmt. Sie können nur erzeugt und eingelöst werden, wenn **Neue Anmeldungen annehmen** ausgeschaltet ist. Das Umschalten selbst erzeugt keine Tokens.

1. Schließe die reguläre Anmeldung und warte auf die Speicherbestätigung.
2. Öffne **Nachzügler-Tokens**.
3. Tippe auf **Einmaligen Token erzeugen**.
4. Der neue Token erscheint unter **Token zum Weitergeben**.
5. Kopiere ihn über **Token kopieren**. Falls der Browser den Zugriff auf die Zwischenablage verweigert, markiert die App den Text zum manuellen Kopieren.
6. Gib den vollständigen Token an genau eine Person weiter und verweise auf **An-/Abmeldung → Nachträglich anmelden**.

Die App versendet den Token nicht selbst. Die Weitergabe erfolgt durch den Admin über einen vereinbarten Kontaktweg. Der Token wird nur im aktuellen Ausgabefeld angezeigt. Nach Neuladen oder Abmelden kannst du ihn nicht erneut im Klartext abrufen. Das Erzeugen eines weiteren Tokens ersetzt die aktuelle Anzeige, ohne ältere unbenutzte Tokens zu widerrufen.

Gültigkeit und Grenzen

- Ein Token berechtigt zu einer erfolgreich gespeicherten Anmeldung. Das bloße Prüfen verbraucht ihn nicht.
- Bei ungültigen Formulardaten oder einem fehlgeschlagenen Speichervorgang bleibt er unbenutzt.
- Gleichzeitige Einlöseversuche können nicht mehrere Anmeldungen mit demselben Token speichern.
- Ein verwendeter Token kann nicht erneut eingesetzt werden. Auch eine spätere Ablehnung der Anmeldung macht ihn nicht wieder gültig.
- Es gibt derzeit kein Ablaufdatum, keine Token-Liste und keinen Widerruf in der Oberfläche. Unbenutzte Tokens bleiben erhalten und sind bei geschlossener Anmeldung einlösbar.
- Bei geöffneter regulärer Anmeldung ist kein Token nötig. Er wird dort nicht als Ausnahme eingelöst.

> Behandle Tokens wie persönliche Einladungen. Veröffentliche sie nicht in offenen Gruppen. Bei Verlust kann ein Admin einen neuen Token erzeugen; bereits weitergegebene ältere Tokens werden dadurch nicht automatisch ungültig.

10. Hinweise, Datenschutz und Kontakt

Vor der Teilnahme lesen

Unter **Wichtige Hinweise** findest du sechs standardmäßig zugeklappte Abschnitte. Öffne und lies jeden davon vor der Anmeldung. Die folgenden Stichworte helfen bei der Orientierung; maßgeblich ist der vollständige Text in der App.

Abschnitt	Inhalt
Verkauf und Standorte	Verkauf auf privatem Grund, Genehmigung der Eigentümer, private gebrauchte Waren und Verantwortung am Standort.
Verpflegung und Musik	Angaben zu Alkohol, Hygiene, Kennzeichnung und Musik.
Zeiten, Verkehr und Wetter	Beginn und Ende, freie Verkehrswege, Markierung der Höfe und Durchführung bei jedem Wetter.
Anmeldung und Organisation	Veröffentlichung, Flyer, Bewerbung, kostenfreie Teilnahme, Stornierungen und Spenden.
Haftung und Sicherheit	Eigenverantwortung sowie Schutz des eigenen Hauses und Grundstücks.
Datenschutz	Verarbeitung der Anmeldung, öffentliche und private Angaben sowie Adresszuordnung.

Welche Daten sind sichtbar?

Öffentlich sind nach Freigabe die Standadresse, Warenangebote, Verpflegung, vorhandene Beschreibung und zugeordnete Kartenposition. Die Standkarten zeigen Straße und Hausnummer, Angebote und Verpflegung; ihre aufklappbaren Standdetails enthalten Angebote und Verpflegung. Die Beschreibung ist dort nicht sichtbar.

Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse bleiben privat. Sie werden zur Organisation gespeichert und sind nur im geschützten Verwaltungsbereich zugänglich. Trage solche Daten nicht zusätzlich in öffentliche Angebots- oder Beschreibungstexte ein.

Adressen werden durch geocode.maps.co positioniert; Kontaktdaten werden nicht übertragen. Straßenkarten: OpenStreetMap; Luftbilder: LVermGeo Rheinland-Pfalz. Kartendienste erhalten Verbindungsdaten und Kartenausschnitte. Favoriten bleiben im Browser, Tokens als Prüfsumme in Supabase.

Erst **Route planen** fragt mit deiner Erlaubnis den Gerätestandort ab. Standort und Favoritenpositionen gehen an den Fußwege-Dienst von FOSSGIS, der Routenanfragen protokolliert. Die App hält deinen Standort nur vorübergehend im Arbeitsspeicher und speichert ihn nicht in Supabase. Google Maps erhält Routenpunkte erst beim Öffnen eines Navigationslinks.

Ortsverein erreichen

E-Mail: flohmarkt@dudenhofen.org

Homepage: www.dudenhofen.org

Kontakt für nachträgliche Anmeldung, Löschung und Datenkorrekturen: per E-Mail. Eine Standabmeldung mit persönlicher Phrase kannst du in der App anfragen (Seite 15).

11. Hilfe und App-Aktualisierung

Häufige Situationen

Beobachtung	Was du tun kannst
Standliste und Karte unterscheiden sich	Es fehlen möglicherweise genaue Hauspositionen. Nutze die Adressen in der Liste und den Aktualisieren-Knopf.
Keine passenden Stände	Lösche den Suchtext, wähle Alle Stände und prüfe die Zusatzfilter.
Kartenhintergrund fehlt oder zeigt Access blocked / 403	Der Kartendienst liefert die Bilder nicht. Die Standliste kann weiter verfügbar sein. Melde das Problem dem Ortsverein; es wird nicht durch eine neue Anmeldung behoben.
Anmeldung ist geschlossen	Nutze einen vom Admin erhaltenen Token oder kontaktiere den Ortsverein.
Ein Token wird abgelehnt	Vollständige Eingabe prüfen. Ein verwendeter Token ist nicht wiederverwendbar; frage nach einem neuen.
Status oder Daten wirken veraltet	Verbindung prüfen und aktualisieren. Kurzzeitige Ladefehler werden bis zu dreimal versucht, danach bei sichtbarer App nach 30 Sekunden erneut. Bereits geladene Stände bleiben erhalten; offline erst bei Netzrückkehr aktualisiert.
Adminaktion schlägt fehl	Verbindung, Anmeldung und Adminfreischaltung prüfen. Bei einer unklaren manuellen Anlage zuerst offene und veröffentlichte Stände ansehen.
Favoriten fehlen oder Route scheitert	Browser/Gerät prüfen. Für Routen: Standort erlauben, Internet und Standpositionen prüfen, erneut planen (Kapitel 3).

Neue App-Version übernehmen

Erscheint **Neue App-Version verfügbar**, wähle **Jetzt aktualisieren**, um die neue Version zu laden. Sichere vorher offene Formulareingaben. **Später** lässt dich zunächst weiterarbeiten.

Nach **Später** findest du im Menü **App aktualisieren** mit einem gelben Punkt. Damit öffnest du den Hinweis erneut und kannst das Update übernehmen. Für die Prüfung auf neue Versionen ist Internet erforderlich.

Standdaten und Veranstaltungseinstellungen werden unabhängig davon beim Start, beim Zurückkehren und nach einer erneuten Internetverbindung aktualisiert. Der kreisförmige Pfeil rechts oben lädt sie zusätzlich manuell.

Hilfe erhalten

Bei Problemen mit Anmeldung, Abmeldung oder gespeicherten Daten schreibe an **flohmarkt@dudenhofen.org**. Nenne die betroffene Funktion und die angezeigte Meldung. Gib deine persönliche Abmeldephrase nicht öffentlich weiter.

12. Bestätigung, Abmeldung und Export

Deine Anmeldebestätigung sichern

Nach erfolgreicher öffentlicher Anmeldung zeigt die App eine Anmeldenummer und eine persönliche Abmeldephrase aus zwei zusammengesetzten Wörtern. Beide werden nur in dieser Bestätigung angezeigt. Die Phrase wird automatisch erzeugt. Bewahre sie zusammen mit der Anmeldenummer sicher auf.

Wähle **Anmeldebestätigung als PDF herunterladen**. Die Datei enthält deine Anmeldedaten, Anmeldenummer und Phrase. Anmeldenummer und Abmeldephrase stehen groß und fett auf Seite 1; die vollständigen Standdetails folgen ab Seite 2. Bewahre sie privat auf. Das PDF bestätigt den Eingang der Anmeldung, nicht die Freigabe des Standes. Es wird auf deinem Gerät erzeugt; es wird nicht automatisch per E-Mail versandt.

Einen Stand abmelden

Öffne **An- / Abmeldung**, dann **Meinen Stand abmelden**. Anmeldung und Abmeldung sind zunächst zugeklappt. Trage Anmeldenummer und die zwei Wörter aus deiner Bestätigung ein. Du kannst einen optionalen Kommentar mit bis zu 1.000 Zeichen ergänzen. Er ist nur für das Organisationsteam sichtbar. Mit **Abmeldung abschicken** wird deine Phrase geprüft. Nach Fehlversuchen gilt eine 15-Minuten-Sperre. Technische Fehler und fehlende Datenbankfunktionen werden gesondert gemeldet.

Der Stand bleibt zunächst sichtbar. Erst wenn ein Admin die Anfrage bestätigt, wird er aus der öffentlichen Ansicht entfernt. Die interne Anmeldung bleibt für die Organisation erhalten; eine Abmeldung ist keine Löschung sämtlicher personenbezogener Daten.

Für alte oder manuell erfasste Einträge ohne Phrase, verlorene Bestätigungen und Löschwünsche kontaktiere **flohmarkt@dudenhofen.org**. Für nachträgliche Anmeldungen erhältst du dort einen persönlichen **Anmeldecode**. Er erlaubt bei geschlossener Anmeldung genau eine Anmeldung.

Abmeldungen im Adminbereich bearbeiten

Der gelbe Zähler bei **Abmeldungen prüfen** zeigt die offenen Anfragen. Über der Exportfunktion stehen die offenen Anfragen mit Adresse, Name und gegebenenfalls Kommentar. **Abmeldung bestätigen** entfernt den veröffentlichten Stand nach einer Sicherheitsabfrage. **Ablehnen** belässt ihn unverändert. Die Anfrage verschwindet anschließend aus der offenen Liste. Der Aktualisieren-Knopf lädt auch neue Abmeldeanfragen.

Vertraulicher Excel-Export

Öffne **Standdaten exportieren** unter **Abmeldungen prüfen** und wähle **Standdaten für Excel exportieren (vertraulich)**. Der Download ist eine Excel-kompatible XML-Datei (.xls), ohne Makros. Excel kann einen Formathinweis anzeigen.

Im Blatt **Anmeldungen** stehen zuerst **Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail**, danach die übrigen Daten. Das zweite Blatt enthält die veröffentlichten Stände. Nur freigeschaltete Admins können exportieren; persönliche Abmeldephrasen und Anmeldecodes sind nicht enthalten. Speichere den Export geschützt; gib ihn nicht öffentlich weiter.

Kontakt und Website

Die Fußzeile zeigt Briefumschlag (flohmarkt@dudenhofen.org) und Globus (Homepage), so groß wie die Kopfzeilensymbole. Die Kontaktadresse gilt auch für nachträgliche Anmeldungen und Löschwünsche. Die Kartenansicht heißt **Lageplan**.

13. Admin: Saisonende

App pausieren oder wieder aktivieren

Im Adminbereich schaltest du **App aktiv** aus, wenn der Dorfflohmarkt beendet ist. Nach Bestätigung sehen Besucher und Verkäufer statt der öffentlichen Funktionen einen Pausenhinweis mit Kontaktadresse. Die Stand- und Anmeldedaten bleiben gespeichert. Der Adminbereich bleibt zum Anmelden, Exportieren und Verwalten erreichbar.

Mit demselben Schalter aktivierst du die App später wieder. Der Annahmeschalter für neue Anmeldungen ist davon unabhängig: Prüfe beim Saisonstart zusätzlich **Neue Anmeldungen annehmen** und den Veranstaltungstermin.

Online geöffnete Apps übernehmen den Status nach der Synchronisierung. Ein offline befindliches Gerät kann Änderungen erst nach erneuter Verbindung erhalten.

Alle Stand- und Anmeldedaten endgültig löschen

Öffne **Alle Standdaten löschen**. Exportiere vorher benötigte Daten. Dieser Vorgang kann in der App nicht rückgängig gemacht werden.

1. Wähle **Löschung vorbereiten** und bestätige die erste Sicherheitsabfrage.
2. Prüfe die Vorschau mit den betroffenen Anzahlen. Es ist noch nichts gelöscht.
3. Gib exakt **ALLE STANDDATEN LÖSCHEN** ein.
4. Wähle **Jetzt endgültig alle Standdaten löschen**. Erst jetzt wird gelöscht.

Die zweite Bestätigung gilt höchstens fünf Minuten und nur für deinen Adminzugang. Haben sich die Anzahlen seit der Vorschau verändert, beginne erneut mit einer aktuellen Vorschau. **Abbrechen** verwirft die Vorbereitung.

Entfernt werden veröffentlichte Stände, interne Anmeldungen einschließlich Kontaktdaten, Abmeldungen, persönliche Abmeldephrasen, sämtliche Anmeldecodes und gespeicherte Standpositionen. Adminzugänge, Veranstaltungstermin und App-Einstellungen bleiben erhalten. Die Löschung pausiert die App nicht automatisch.

Browserdateien, bereits heruntergeladene Exporte und Bestätigungs-PDFs auf fremden Geräten werden nicht gelöscht. Für einen ruhigen Saisonabschluss zuerst die App pausieren, dann bei Bedarf Daten löschen.