# 考查知识点: 常用网络命令

请分别写出Windows系统下以下常用网络命令的作用


- 1)ping命令
- 2)ipconfig命令
- 3)netstat命令
- 4)arp命令
- 5)tracert命令
- 6) route命令

#### 参考解答:

- 1)ping命令的作用是测试网络连接量
- 2)ipconfig命令的作用是显示当前电脑的TCP/IP网络的配置信息
- 3)netstat命令的作用是显示网络连接、路由表、网络接口等信息
- 4)arp命令的作用是显示和修改地址解析协议(ARP)缓存中的条目
- 5) tracert命令的作用是确定IP数据包访问目标所采取的路径
- 6) route命令的作用是展示或操作IP路由表

#### 考察知识点:路由器IP地址的配置

请你对路由器R1的两个接口进行IP地址的配置,使得最终PC1能ping通PC2。



# # 对路由器R1的G0/0接口进行IP地址的配置

回车

enable

config terminal

interface G0/0

ip address 192.2.0.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

# 对路由器R1的G0/1接口进行IP地址的配置

```
回车
enable
config terminal
interface GO/1
ip address 192.2.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

# 考察知识点:静态路由、默认路由的配置

请写出配置递归的静态路由、直连的静态路由以及默认路由配置的一般流程。 参考解答:

#### 回车

enable

config terminal

- # 以下配置均需在全局模式下进行
- # 配置一条递归的静态路由
- # 命令格式: ip route 目的网络的网络地址 目的网络的子网掩码 下一跳的IP地址
- ip route network-address subnet-mask ip-address
- # 配置一条直连的静态路由
- # 命令格式: ip route 目的网络的网络地址 目的网络的子网掩码 指定送出的接口
- ip route network-address subnet-mask exit-intf
- # 配置默认路由
- # 命令格式: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 指定送入的接口/指定送入的接口的IP地址
- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip-address or exit-intf}

### 注意点:

递归的静态路由的最后一个参数是下一跳的IP地址


直连的静态路由的最后一个参数是指定送出的接口

默认路由的最后一个参数是指定送入的接口/指定送入的接口的IP地址

考察知识点:路由器配置RIP

请你对路由器进行RIP配置,使得最终PC1能ping通PC2。【假设各路由器均已配置好IP地址】

看不清楚图片, 请戳我! 令



# 参考解答:

# 回车 enable config terminal router rip version 2 no auto-summary network 192.2.0.0 network 10.2.1.0 # 路由器R2的RIP配置 回车 enable config terminal

# 路由器R1的RIP配置

router rip version2 no auto-summary network 10.2.1.0 network 10.2.0.0

# # 路由器R3的RIP配置


回车

enable config terminal router rip version 2 no auto-summary network 10.2.0.0 network 192.2.1.0

# 考察知识点: VLAN的划分

请你在下图中的交换机S1、S2上分别创建VLAN10和VLAN20,并将PC11、PC12划分到同一个VLAN10, PC21、PC22划分到同一个VLAN20,同时再配置一下交换机之间的接口。使得PC11能ping通PC12。

# 看不清楚图片, 请戳我! 令



#### 参考解答:

# # 交换机S1新建VLAN10、VLAN20

回车

enable

config terminal

vlan 10

name VLAN10

vlan 20

name VLAN20

#### # 交换机S2新建VLAN10、VLAN20

回车

enable

config terminal

vlan 10

name VLAN10

vlan 20

name VLAN20

#### # 将PC11、PC12划分到同一个VLAN10、将PC21、PC22划分到同一个VLAN20

# # S1接口的配置

config terminal

interface F0/10

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface F0/20

switchport mode access

switchport access vlan 20

#### # S2接口的配置

config terminal

interface F0/10

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface F0/20

switchport mode access

switchport access vlan 20

#### # 交换机之间接口的配置

#### # S1接口的配置

config terminal
interface G0/1
switchport mode trunk

#### # S2接口的配置


config terminal
interface G0/1
switchport mode trunk

#### 考察知识点: 配置单臂路由

请你在交换机上分别创建VLAN10和VLAN20,接着将相应的PC划分到对应的VLAN,与此同时还需设置交换机与交换机之间、

交换机和路由器之间的接口模式,最后配置路由器子接口。保证经前面的配置后PC11能ping通PC12。

# 看不清楚图片,请戳我!



#### 参考解答:

# # 交换机上创建VLAN

#### # S1创建VLAN

回车

enable

config terminal

vlan 10

name VLAN10

vlan 20

name VLAN20

# # S2创建VLAN

回车

enable

config terminal

vlan 10

```
name VLAN10
vlan 20
name VLAN20
# SO创建VLAN
回车
enable
config terminal
vlan 10
name VLAN10
vlan 20
name VLAN20
```


# # 将相应的PC划分到对应的VLAN # S1的接口配置 interface F0/10 switchport mode access switchport access vlan 10 interface F0/20 switchport mode access switchport access vlan 10 # S2的接口配置 interface F0/10 switchport mode access switchport access vlan 20 interface F0/20 switchport mode access switchport mode access switchport mode access switchport mode access switchport mode access

```
# 设置接口模式
# S1的接口设置
interface F0/22
switchport mode trunk
interface F0/24
switchport mode trunk
# S2的接口设置
interface range F0/22-23
switchport mode trunk
# S0的接口设置
interface range F0/23-24
switchport mode trunk
interface G0/1
switchport mode trunk
```

```
# 路由器子接口配置
interface GO/0.10
encapsulation dot1q 10
ip address 192.2.0.126 255.255.255.128
interface GO/0.20
encapsulation dot1q 20
ip address 192.2.0.254 255.255.255.128
interface GO/0
no shutdown
```

## 考察知识点:配置三层交换

请你在交换机上分别创建VLAN10、VLAN20、VLAN30,接着将对应的主机划分到相应的VLAN,与此同时还得设置交换机与交换机之间的接口模式,最后对三层交换机进行配置,使得PC11能ping通PC21。



# # 交换机创建VLAN

#### # S1创建VLAN

回车

enable

config terminal

vlan 10

name VLAN10

vlan 20

name VLAN20

vlan 30

name VLAN30

#### # S2创建VLAN

回车

enable

config terminal

vlan 10

name VLAN10

vlan 20

name VLAN20

vlan 30

name VLAN30

# S3创建VLAN

回车

```
enable
config terminal
vlan 10
name VLAN10
vlan 20
name VLAN20
vlan 30
name VLAN30
# M1创建VLAN
回车
enable
config terminal
vlan 10
name VLAN10
vlan 20
name VLAN20
vlan 30
name VLAN30
```

```
# 将相应的主机划分到对应的VLAN
# S1接口的配置
interface F0/1-2
switchport mode access
switchport access vlan 10
# S2接口的配置
interface F0/1-2
switchport mode access
switchport access vlan 20
# S3接口的配置
interface F0/1-2
switchport mode access
switchport access vlan 30
```

```
# 设置接口模式
# S1接口的设置
interface range F0/3-4
switchport mode trunk
# S2接口的设置
interface range F0/3-5
switchport mode trunk
# S3接口的设置
interface F0/4
switchport mode trunk
interface F0/6
switchport mode trunk
# M1接口的配置
interface G1/0/2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
interface G1/0/3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
interface G1/0/4
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
```

```
# 三层交换机M1的配置
interface vlan 10
ip address 192.168.2.126 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 20
ip address 192.168.2.190 255.255.255.0
```

no shutdown

interface vlan 30

ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

no shutdown

ip routing