Sottoprogrammi

• <u>Premessa</u>: ∃ due fondamentali meccanismi di *astrazione* nei LP ⟨ processo (prima) dati (dopo)

• Sottoprogramma: promuove < astrazione riuso

 $\hbox{ \ } \hbox{ \ \ } \hbox{ \ \ } \hbox{ \ \ } \hbox{ \ \ } \hbox{ \ \ \ } \hbox{ \ \ } \hbox{ \ \ } \hbox{ \ } \hbox{$

Sottoprogrammi (ii)

- **Definizione** del subprog: descrive { interfaccia azioni dell'astrazione
- Chiamata del subprog: richiesta di exec del subprog

• **Header**: intestazione del subprog

Profilo:
 ordine tipo
 dei parametri formali

Protocollo: profilo + tipo valore di ritorno (se ∃)

Sottoprogrammi (iii)

ullet A volte, necessario trasferire computazione (invece che dati) o nome del subprog

```
integrale(f(x: real): real, x1: real, x2: real): real
```

- Differenza parametri $\langle \begin{array}{c} \text{formali} \rightarrow \text{binding}(\textit{formale}, \textit{indirizzo}) : alla chiamata \\ \text{attuali} \rightarrow \text{in generale, expr} \end{array}$
- Corrispondenza formali attuali formali attuali mordine qualsiasi) | SOMMA(LUNG => 10, LISTA => L, RIS => R) |

 mista | SOMMA(10, RIS => R, LISTA => L) |

 dopo: persa la corrispondenza posizionale

Sottoprogrammi (iv)

• Valori di default: quando non specificato il parametro attuale (Ada, FORTRAN 90, C++)

- LP <u>senza</u> parametri di default → corrispondenza isomorfa
 Però: utilità dello scollamento (<u>es</u>: <u>printf</u> in C)
- Funzioni: non "pure" → pb effetti collaterali


Sottoprogrammi (v)

Scelte progettuali:

- 1. Quali metodi di passaggio dei parametri?
- 2. ∃ type checking dei parametri (attuali rispetto a formali) ?
- 3. Variabili locali allocate staticamente dinamicamente
- 4. Se ∃ passaggio di subprog S<quale ambiente di referenziazione di S∃ type check. dei parametri nella chiamata di S
- 5. Possibile innestare definizioni di sottoprogrammi?
- 6. Possibile overloading dei sottoprogrammi?
- 7. Permessi effetti collaterali nelle funzioni?
- 8. Quali tipi possono essere restituiti dalle funzioni?

Passaggio dei Parametri

SUB(
$$p_1$$
, p_2 , ..., p_n)




Modelli Linguistici di Passaggio dei Parametri

- 1. Passaggio per valore (in mode)
- 2. Passaggio per risultato (out mode) parametro formale assegnato all'attuale al return attuale: deve essere una variabile (non expr!)

Problemi:

• Collisione parametri attuali:



• Binding(attuale, indirizzo) < call return ?

list[ind] \Longrightarrow se cambia ind \rightarrow cambia l'indirizzo!


3. Passaggio per valore-risultato (inout mode)

Modelli Linguistici di Passaggio dei Parametri (ii)

4. Passaggio per reference (inout mode) \Longrightarrow trasmesso al subprog un path di accesso (puntatore) al parametro

Svantaggi:


- Rallentamento accesso (indiretto) al parametro formale
- Possibilità di alterazione del parametro formale anche quando non richiesto
- Creazione di alias



Modelli Linguistici di Passaggio dei Parametri (iii)

5. Passaggio per nome (inout mode che non corrisponde ad una singola implementazione: modalità linguistica polimorfa)

<u>Semantica</u>: par attuale sostituisce *testualmente* il corrispondente par formale



```
procedure P
               integer x, v[1..2];
               procedure Q(integer y);
                 begin
y := 3;
v[x] := 3;
                 x := x + 1; binding 2 \longrightarrow x := x + 1; v[x] := 5;
apparentemente: y := 5
                 end;
               begin
                 v[1] := 2;
                 v[2] := 2;
                 x := 1;
                 Q(v[x])
```

riassegnato!

end;

Modelli Linguistici di Passaggio dei Parametri (iv)

Osservazioni (passaggio per nome):

- a) Ragion d'essere: flessibilità (consistente con LP con binding ritardato OOPL
- b) Forma del parametro attuale: stabilisce la modalità di passaggio

Forma par attuale	Modalità di passaggio	
var scalare	reference	
expr costante	valore	
elem di array	?	→ quando cambia l'indice
expr con var	?	expr valutata ∀ accesso al formale se var cambia → cambia anche expressoration

Modelli Linguistici di Passaggio dei Parametri (v)


c) \exists casi di semplici operazioni non implementabili con passaggio per nome:

```
void swap(int a, int b)
                                     int i = 2,
  int temp;
                                       V[5] = \{1,3,5,7,9\};
 temp = a;
                                   swap(i, v[i]);
  a = b;
  b = temp;
                         temp = i;
                   5 \longrightarrow i = v[i];
                         v[i] = temp;
                      out of range!
```

Type Checking dei Parametri (Formali ↔ Attuali)

Favorisce l'affidabilità del sw, altrimenti: piccoli errori tipografici → non intercettati!

```
R := SUB(1); \Longrightarrow se parametro formale di tipo reale \rightarrow errore!
```



• C++: solo forma prototipale, però f(int x, float y, ...) (numero variabile di parametri)

Passaggio di Sottoprogrammi

- Esempio: subprog che computa l'integrale di una funzione → unico per ogni f!
- $\bullet \ \underline{Oss} \hbox{: se necessario} \Big\langle \ \hbox{solo il corpo del subprog} \to \hbox{basta passare il puntatore} \\ \hbox{anche parametri} \to \hbox{pb del type checking}$

```
procedure integra(function f(x: real): real; da, a: real; var ris: real);
...
var val: real; type checking statico!
begin
... val := f(da); ...
end;
```

• C/C++: passato il <u>puntatore</u> alla $f \to tipo = \underline{protocollo}$ della $f \to possibilità di type checking!$

```
float media(int *v, int n){...}
...
float (*pf)(int *, int), ris;
int valori[MAX];
...
pf = &media;
...
ris = (*pf)(valori, 100);
```

anche: pf passabile come parametro attuale

→ include <u>tutti</u> i tipi dei parametri

Passaggio di Sottoprogrammi (ii)

- Problema: quale ambiente di referenziazione per le istruzioni nel corpo del sub passato?
- Oss: sub entra in gioco in 3 contesti: definizione, passaggio, chiamata.

procedure P1; var x: integer; procedure P2; begin end; procedure P3; var x: integer; begin x := 3;P4(P2) end; procedure P4(P); var x: integer; begin x := 4; Pend; begin x := 1; P3end;

```
deep binding: ambiente in cui è definito sub
• Scelte progettuali: 


ad-hoc binding: ambiente della call che passa sub come parametro attuale shallow binding: ambiente della call a sub
```

reduce P2;
egin
write('x=', x)
ad;
ceduce P3:

$$1 \leftarrow \text{deep binding} \qquad (P1)$$

$$3 \leftarrow \text{ad-hoc binding} \qquad (P3)$$

$$4 \leftarrow \text{shallow binding} \qquad (P4)$$



Oss:

- LP a blocchi con scope statico → deep binding = soluzione naturale
- Ad-hoc binding: mai adottato (scorrelazione tra < sub passato ambiente di passaggio
- Shallow binding: da alcuni LP con scope dinamico (SNOBOL)

Overloading dei Sottoprogrammi

- Similitudine con overloading degli operatori
- <u>Def</u>: Sottoprogramma overloaded = sub omonimo di una altro nello stesso AR
- <u>Oss</u>:
 - 1. ∀ versione del sub overloaded → profilo <u>distinto</u> (numero/ordine/tipo dei parametri formali)
 - 2. Binding(nome, sub): determinato dai parametri attuali (chiamata)
 - 3. ∃ LP con sub overloaded <u>predefiniti</u>: (Ada) PUT (string, int, float)
 - 4. Quando LP non ammette expr miste (Ada) → tipo di ritorno della f: discriminante se stesso profilo

```
intero-----
i * f(a,b)

int f(int x, int y)

reale-----
r * f(a,b)

float f(int x, int y)
```

5. ∃ LP (C++, Java, Ada) con possibilità di overloading da parte dell'utente (scorrelazione semantica)

6. Overloading di sub con <u>parametri di default</u> → possibile ambiguità

```
void f(float b = 0.0);
void f();
...
f();
```

chiamata ambigua → errore di compilazione