Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais Campus Barbacena

Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet

Disciplina: Estruturas de Dados I

Prof. Wender Magno Cota

Assunto: Alocação Dinâmica de Memória

Alocação Estática x Dinâmica

- C: dois tipos de alocação de memória: Estática e
 Dinâmica
- Na alocação estática, o espaço para as variáveis é reservado no início da execução, não podendo ser alterado depois
 - int a; int b[20];


 Na alocação dinâmica, o espaço para as variáveis pode ser alocado dinamicamente durante a execução do programa

Alocação Dinâmica

As variáveis alocadas dinamicamente são chamadas de **Apontadores** (*ponteiros*) pois na verdade elas armazenam o endereço de memória de uma variável. Seu domínio são endereços de memória.

- A memória alocada dinamicamente faz parte de uma área de memória chamada *heap*
- Basicamente, o programa aloca e desaloca porções de memória do heap durante a execução

Esquema de Memória



Esquema da memória do sistema

Acesso a partir de Apontadores

- Acessar o valor da variável: endereço de memória armazenado
- Acessar o conteúdo que associado ao endereço de memória armazenado

Liberação de Memória


- A memória deve ser liberada após o término de seu uso
- A liberação deve ser feita por quem fez a alocação:
 - Estática: compilador
 - Dinâmica: programador

Apontadores – Notação

- definição de p como um apontador para uma variável do tipo Tipo
 - □ Tipo *p;
- Alocação de memória para uma variável apontada por p
 - p = (Tipo*) malloc(sizeof(Tipo));
- Liberação de memória
 - □ free(p);
- Conteudo da variável apontada por p
 - □ *p;
- Valor nulo para um apontador
 - NULL;
- Endereço de uma variável a
 - □ &a;

Alocação Dinâmica

```
int *a, b;
...
b = 10;
a = (int *) malloc(sizeof(int));
*a = 20;
a = &b;
```



Erros Comuns

- Esquecer de alocar memória e tentar acessar o conteúdo da variável
- Copiar o valor do apontador ao invés do valor da variável apontada
- Esquecer de desalocar memória
 - Ela é desalocada ao fim do programa ou procedimento função onde a variável está declarada, mas pode ser um problema em loops
- Tentar acessar o conteúdo da variável depois de desalocá-la

Alocando um bloco de memória

int *a é um ponteiro para int

- Em C, todo apontador pode se comportar como vetor:
- Desta forma pode-se fazer coisas como:

```
int a[10], *b;
b = a;
b = (int *) malloc(10*sizeof(int));
b[5] = 100;
printf("%d\n", a[5]);
printf("%d\n", b[5]);
printf("%d\n", b[5]);
Accepted Accepted Server and the server
```

100 100 42657 Obs. Não se pode fazer a = b100 no exemplo acima

Apontadores para Tipos Estruturados

Apontadores para estruturas

```
typedef struct {
    int idade;
    double salario;
} TRegistro;

TRegistro *a;
...
a = (TRegistro *) malloc(sizeof(TRegistro))
a->idade = 30;  /* (*a).idade = 30 */
a->salario = 80;
```

Passagem de Parâmetros

- Em pascal, parâmetros para função podem ser passados por valor ou por referência
 - Por valor: o parâmetro formal (recebido no procedimento)
 é uma cópia do parâmetro real (passado na chamada)
 - Por referência: o parâmetro formal (recebido no procedimento) é uma referência para o parâmetro real (passado na chamada)
 - Usa-se o termo var precedendo o parâmetro formal
- Em C só existe passagem por valor, logo deve-se implementar a passagem por referência utilizandose apontadores

Passagem de Parâmetros (C)

```
void SomaUm(int x, int *y)
  x = x + 1;
   *y = (*y) + 1;
  printf("Funcao SomaUm: %d %d\n", x, *y);
int main()
   int a=0, b=0;
   SomaUm(a, &b);
  printf("Programa principal: %d %d\n", a, b);
```

Passagem de Parâmetros

- Alocando memória dentro de uma rotina
 - Em pascal, basta passar a variável (apontador) como referência.
 - Em C também, mas como não há passagem por referência as coisas são um pouco diferente

```
void aloca(int *x, int n)
{
    x=(int *)malloc(n*sizeof(int));
    x[0] = 20;
}
int main()
    Error!
{
        Access Violation!
        int *a;
        aloca(a, 10);
        a[1] = 40;
}
```

```
void aloca(int **x, int n)
{
  (*x)=(int*)malloc(n*sizeof(int));
  (*x)[0] = 20;
}
int main()
{
          OK
          int *a;
          aloca(&a, 10);
          a[1] = 40;
}
```