openGL 좌표계 변환

GLM 라이브러리 사용하기 좌표계 변환

- GLM (GL Mathematics)
 - GLM (GL Mathematics)는 OpenGL Shading Language를 기반으로 하는 그래픽스 소프트웨어에서 사용할 수 있는 C++ 수학 라이브러리
 - 모던 openGL은 변환 관련 함수들과 카메라 함수 등이 더 이상 지원되지 않는다. 따라서 이런 작업들을 하기 위 하여 glm 이 제공하는 함수들을 사용한다.
 - 함수들을 사용할 때 네임스페이스를 사용하지말고 "glm::" 문법을 사용하여 함수들을 호출하도록 한다.
 - 참조 사이트: https://glm.g-truc.net/0.9.9/index.html
 - GLM 라이브러리 사용하기
 - 헤더파일 포함하기

```
#include <glm/glm.hpp>
#include <glm/ext.hpp>
#include <glm/gtc/matrix_transform.hpp>
```

- 기본 데이터 타입
 - Vector type: vec{2|3|4}, bvec{2|3|4}, ivec{2|3|4}, uvec{2|3|4}
 - Matrix type: dmat{2|3|4}, dmat2x{2|3|4}, dmat3x{2|3|4}, dmat4x{2|3|4}, mat{2|3|4}, mat2x{2|3|4}, mat2x{2|3|4}, mat4x{2|3|4}

- 생성자
 - glm::mat4()
 - glm::vec4()
 - glm::vec3()
- 초기화

```
• glm ::mat4 (1.0); // GLM 0.9.9 버전부터는 초기화된 기본 행렬이 단위 행렬이 아니라 0으로 초기화 // 사용하기 위해서는 glm::mat4 M = glm::mat4 (1.0f);와 같이 행렬을 초기화해야한다.
```

- 행렬 곱셈
 - glm::mat4() * glm::mat4();
 - glm::mat4() * glm::vec4;
 - glm::mat4() * glm::vec4 (glm::vec3, 1);
- 변환 함수
 - glm ::mat4 glm::rotate (glm::mat4 const&m, float angle, glm::vec3 const& axis);
 - glm ::mat4 glm::scale (glm::mat4 const&m, glm::vec3 const& factors);
 - glm ::mat4 glm::translate (glm::mat4 const&m, glm::vec3 const & translation);


- 뷰잉 볼륨
 - glm::mat4 glm::ortho (float left, float right, float bottom, float top, float near, float far);
 - glm::mat4 glm::frustum (float left, float right, float bottom, float top, float near, float far);
 - glm::mat4 glm::perspective (float fovy, float aspect, float near, float far);
- 카메라 조정
 - glm::mat4 glm::lookAt (glm::vec3 const &eye, glm::vec3 const&look, glm::vec3 const &up);
- 수학 함수 (genType: float, integer, scalar 또는 vector types)
 - genType abs (genType x);
 - vec4f glm::ceil (vec4f x);
 - genType glm::clamp (genType x, genType minVal, genType maxVal);
 - int glm::floatBitsToInt (float const &v);
 - vec4f glm::floor (vec4f const &x);
 - vec3f glm::cross (vec3f const &x, vec3f const &y);
 - float glm::distance (vec4f const &p0, vec4f const &p1);
 - float glm::dot (vec4f const &x, vec4f const &y);
 - float glm::length (vec4f const &x);
 - vec4f glm::normalize (vec4f const&x);

- 삼각 함수
 - vec4f glm::sin(vec4f const &angle);
 vec4f glm::cos(vec4f const &angle);
 vec4f glm::tan(vec4f const &angle);
 vec4f glm::degrees (vec4f const &radians);
 vec4f glm::radians (vec4f const °rees);
- Input 인자의 데이터 주소 가져오기
 - genType glm::value_ptr (genType const &vec);
 - #include <glm/gtc/type_ptr.hpp>

```
    사용예)
        void f () {
                  glm::vec3 aVector(3);
                  glm::mat4 someMatrix(1.0f);
                  glUniform3fv (uniformLoc, 1, glm::value_ptr(aVector));
                  glUniformMatrix4fv (uniformMatrixLoc, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(someMatrix));
                  }
```


3차원 좌표계

- 좌표계 변환
 - 물체는 좌표계에 따라 새로운 좌표값으로 바뀌어 최종적으로 화면에 그려진다.



<u>좌표계 변환</u>

- 좌표계 변환
 - Modeling Transformation (모델링 변환):
 - 3차원 공간에서 그래픽스 객체를 이동, 신축, 회전시켜주는 변환
 - 모델링 변환을 적용하는 순서에 따라 결과 값은 달라진다.
 - 물체를 뒤로 옮기는 것 = 좌표축을 앞으로 옮기는 것
 - Viewing Transformation (관측 변환, 뷰잉 변환):
 - 관측자의 시점(viewpoint)을 설정하는 변환 (장면을 보는 위치를 결정)
 - 카메라의 위치를 잡는 것과 같은 효과를 내는 변환
 - 원하는 곳에 원하는 방향으로 관측점을 놓을 수 있다.
 - · 기본적으로 관측점은 (0, 0, 0)이다. (z축의 음의 방향은 모니터의 안쪽)
 - Projection Transformation (투영 변환):
 - 3차원 그래픽스 객체를 2차원 평면으로 투영시키는 투영 변환
 - Viewport Transformation (뷰포트 변환):
 - 투영된 그림이 출력될 위치와 크기를 정의하는 변환
 - 윈도우에 나타날 최종 화면의 크기 조절



- 변환 행렬
 - 동차 좌표계를 이용한 4x4 행렬 사용
 - 행렬 곱셈 순서: 행렬 x 좌표값 = 변형된 좌표값

$$\begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by + cz + dw \\ ex + fy + gz + hw \\ ix + jy + kz + lw \\ m + ny + oz + pw \end{bmatrix}$$

• 응용 프로그램에서 GLM 라이브러리 사용하면

```
glm::mat4 myMatrix;
glm::vec4 myVector;
glm::vec4 transformedVector = myMatrix * myVector;
```

• GLSL에서

```
mat4 myMatrix;
vec4 myVector;
vec4 transformedVector = myMatrix * myVector;
```

• 이동 (Translation) 행렬: (dx, dy, dz) – 이동 벡터 값

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & dx \\ 0 & 1 & 0 & dy \\ 0 & 0 & 1 & dz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dx + x \\ dy + y \\ dz + z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- GLM 함수
 - glm::mat4 glm::translate (glm::mat4 const &M, glm::vec3 const & Translation);
 - M: 이동 행렬
 - Translation: 이동 변환 인자
 - 사용 예) (2.0, 1.0, 3.0)의 좌표를 x축으로 0.1, y축으로 0.2, z축으로 0.4 이동 glm::vec4 myVec(2.0, 1.0, 3.0, 1.0); glm::mat4 transMatrix = glm::mat4 (1.0f); // 단위 행렬로 초기화 transMatrix = glm::translate (transMatrix, glm::vec3 (0.1, 0.2, 0.4)); myVec = transMatrix * myVec;
- GLSL
 - vec4 transMatrix = myMatrix * myVector

• 신축 (Scaling) 행렬: (sx, sy, sz) – 신축률

$$\begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sx * x \\ sy * y \\ sz * z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- GLM 함수
 - glm::mat4 glm::scale (glm::mat4 const &M, glm::vec3 const& Factors);
 - M: 신축 행렬
 - Factors: 신축률
 - 사용 예) (2.0, 1.0, 3.0)의 좌표를 x축으로 0.5, y축으로 1.5배 신축 glm::vec4 myVec(2.0, 1.0, 3.0, 1.0); glm::mat4 scaleMatrix = glm::mat4 (1.0f); // 단위 행렬로 초기화 scaleMatrix = glm::scale (scaleMatrix, glm::vec3 (0.5, 1.5, 1.0)); myVec = scaleMatrix * myVec;
- GLSL
 - vec4 scaleMatrix = myMatrix * myVector

• 회전 (Rotation) 행렬: Θ – 회전각

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x\cos \theta - y\sin \theta \\ x\sin \theta + y\cos \theta \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- GLM 함수
 - glm::mat4 glm::rotate (glm::mat4 const &M, float Angle, glm::vec3 const& Axis);
 - M: 회전 행렬
 - Angle: 회전 각도 (라디안 값)
 - Axis: 회전 축 (normalize된 값으로 적용)
 - 사용 예) (2.0, 1.0, 3.0)의 좌표를 y축에 대해 각도 30도만큼 회전 glm::vec4 myVec(2.0, 1.0, 3.0, 1.0); glm::mat4 rotMatrix = glm::mat4 (1.0f); // 단위 행렬로 초기화 rotMatrix = glm::rotate (rotMatrix, glm::radians(angle), glm::vec3 (0.0f, 1.0f, 0.0f)); myVec = rotMatrix * myVec;
- GLSL
 - vec4 rotateMatrix = myMatrix * myVector

- 누적 변환
 - TransformationVector = TranslateMatrix * RotationMatrix * ScaleMatrix * OriginalVector;
 - 변환 순서에 따라 다른 결과값이 나온다.
 - GLM

```
glm::mat4 myModelMatrix = myTranslationMatrix * myRotationMatrix * myScaleMatrix;
glm::vec4 myTransformeVector = myModelMatrix * myOriginalVector;
```

• GLSL

```
mat4 transform = mat2 * mat1;
vec4 myTransformVector = transform * myVector
```

좌표계 변환

- 각 단계에 필요한 변환 행렬들을 생성하여 합성 변환 행렬을 만든다.
 - V_{clip} = M_{projection} * M_{view} * M_{model} * V_{local}
 - V_{local} : 객체의 좌표값
 - M_{model}: 모델링 변환
 - M_{view} : 뷰잉 변환
 - M_{projection}: 투영 변환
 - V_{clip}: 합성 변환 행렬
 - 뷰포트 변환은 glViewport 함수를 사용하여 화면 좌표에 매핑한다.
- 변환 적용
 - 변화 행렬 사용
 - 응용 프로그램에서 모든 변환을 하나의 행렬에 결합한다
 - GLM 함수 사용: translate, rotate, scale 함수
 - 또는 직접 행렬 연산을 통하여 하나의 행렬로 결합한다.
 - 결합된 변환 행렬을 버텍스 세이더에 적용
 - 버텍스 세이더의 좌표값에 변환 행렬을 적용
 - 변환 행렬값을 uniform 변수로 선언하여 응용 프로그램에서 값 저장

좌표계 변환

- 변환 적용 예)
 - (1, 1, 0) 만큼 이동 후 ½ 크기로 축소하기
 - 응용 프로그램

```
//--- 변환 행렬 만들기
glm::vec4 v (1.0, 0.0, 0.0, 1.0f);
glm:: mat4 transformMatrix (1.0f);
transformMatrix = glm::translate (transformMatrix, glm::vec3 (1.0f, 1.0f, 0.0f)); //--- 이동
transformMatrix = glm::scale (transformMatrix, glm::vec3 (0.5, 0.5, 0.5)); //--- 신축

//--- 변환 행렬 값을 버텍스 세이더로 보내기
unsigned int transformLocation = glGetUniformLocation (vertexShader, "transform");
glUniformMatrix4fv (transformLocation, 1, GL FALSE, glm::value ptr (transformMatrix));
```

uniform: CPU위의 응용프로그램 에서 GPU 위의 세이더로 데이 터를 전달하는 한 방법

- 모든 단계의 모든 세이더에서 접근 가능한 전역 변수
- 필요한 세이더에서 전역 변수 형태로 선언한 후 사용
- 세이더가 아니라 응용 프로그 램에서 값을 설정할 수 있고, 세 이더에서는 디폴트 값으로 초 기화할 수 있다

• 버텍스 세이더


```
• 변환 행렬 적용하기
```

```
#version 330 core layout (location = 0) in vec3 vPos; //--- 객체의 좌표값

uniform mat4 transform; // --- 변환 행렬: uniform으로 선언하여 응용 프로그램에서 값을 저장한다.

void main()
{
gl_Position = transform *vec4 (vPos, 1.0f); //--- 객체의 좌표에 변환 행렬을 적용한다.
}
```

- 객체들을 월드 좌표계의 기준으로 배치하기
 - M_{model} 행렬을 사용하여 모델링 변환을 적용
 - M_{model} 행렬: 객체의 위치와 방향을 월드에 배치하기 위해 이동, 스케일, 회전하는 변환 행렬



- 필요한 변환 행렬을 적용하여 합성 변환 행렬을 만든 후 그 행렬을 객체의 버텍스에 적용한다.
- openGL 에서 모델링 변환 행렬들은 객체에 설정된 반대 순서로 적용된다.
 - 마지막 변환이 정점 데이터에 먼저 적용된다.

gl Position = modelTransform * vec4(vPos, 1.0);

• 모델링 변환 적용 예) • 사각형을 x축으로 0.1, y축으로 0.5만큼 이동 //--- 응용 프로그램 void drawScene () glUseProgram (shaderProgram); glm::mat4 **model** = glm::mat4(1.0f); //--- model 행렬에 이동 변환 적용 **model** = glm::translate (model, glm::vec3(0.1f, 0.5f, 0.0f)); unsigned int modelLocation = glGetUniformLocation (vertexShader, "modelTransform"); //--- 버텍스 세이더에서 modelTransform 변수 위치 가져오기 glUniformMatrix4fv (modelLocation, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr (model)); //--- modelTransform 변수에 변환 값 적용하기 glBindVertexArray (VAO); //--- 도형 그리기 glDrawArrays (GL TRIANGLES, 0, 3); glutSwapBuffers (); //--- 버텍스 세이더 #version 330 core layout (location = 0) in vec3 vPos: //--- 응용 프로그램에서 받아온 도형 좌표값 //--- 모델링 변환 행렬: uniform 변수로 선언 uniform mat4 modelTransform; void main()

//--- 좌표값에 modelTransform 변환을 적용한다.


• 1개 이상의 변환을 적용하는 경우

```
• 예) x축으로 0.5 이동하고 z축에 대하여 45도 회전한다.
//--- 응용 프로그램
void drawScene ()
     glm::mat4 Tx = glm::mat4 (1.0f);
                                                                       //--- translation matrix
                                                                       //--- rotation matrix
     glm::mat4 Rz = glm::mat4 (1.0f);
                                                                       //--- translation matrix
     glm::mat4 TR = glm::mat4 (1.0f);
                                                                       //--- x축으로 translation
     Tx = glm::translate(Tx, glm::vec3(0.5, 0.0, 0.0));
                                                                      //--- z축에대하여 회전
     Rz = glm::rotate(Rz, glm::radians(45.0), glm::vec3(0.0, 0.0, 1.0));
                                                                       //--- 합성 변환 행렬: rotate -> translate
     TR = Tx * Rz;
     unsigned int modelLocation = glGetUniformLocation (vertexShader, "modelTransform"); //--- 버텍스 세이더에서모델 변환 위치 가져오기
     glUniformMatrix4fv (modelLocation, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr (TR)); //--- modelTransform 변수에 변환 값 적용하기
     glBindVertexArray (VAO);
     glDrawArrays ();
```

TR = Tx * RZ

• 변환 적용 시 순서에 따라 다른 결과가 나온다.

```
void drawScene ()
     glm::mat4 TR = glm::mat4 (1.0f);
                                                                           //--- transformation matrix
                                                                           //--- rotation matrix
     glm::mat4 Rz = glm::mat4 (1.0f);
                                                                           //--- translation matrix
     glm::mat4 Tx = glm::mat4 (1.0f);
                                                                           //--- x축으로 translation
     Tx = glm::translate(Tx, glm::vec3(0.5, 0.0, 0.0));
                                                                           //--- z축에대하여 회전
     Rz = glm::rotate(Rz, glm::radians(45.0), glm::vec3(0.0, 0.0, 1.0));
                                                                           //--- 합성 변환 행렬: translate -> rotate
     TR = Rz * Tx;
     unsigned int modelLocation = glGetUniformLocation (vertexShader, "modelTransform"); //--- 버텍스 세이더에서모델 변환 위치 가져오기
     glUniformMatrix4fv (modelLocation, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr (TR)); //--- modelTransform 변수에 변환 값 적용하기
     glBindVertexArray (VAO);
     glDrawArrays ();
```




18

<u>함수 프로토타입</u>


- 유니폼 변수 다루기
 - GLint glGetUniformLocation (GLuint program, const GLchar *name);
 - 프로그램에서 uniform 변수의 위치를 가져온다.
 - program: 프로그램 이름
 - name: uniform 변수 이름
 - 리턴값: uniform 변수 위치 (-1: 위치를 찾지 못함)
 - void glUniform{1|2|3|4}(f|i|ui) (GLuint location, {GLfloat v0, GLfloat v1, GLfloat v2, GLfloat v3});
 - glUniform1f, glUniform2f, glUniform3f, glUniform4f...
 - 현재 프로그램에서 uniform 변수의 값을 명시
 - location: 수정할 uniform 변수의 위치
 - vo, v1, v2, v3: 사용될 uniform 변수 값

계층적 변환

- 계층적 변환 (Hierarchical Transformation)
 - 한 객체의 변환을 다른 객체들의 변환에 소속시키는 것
 - 예) 자동차의 이동
 - 자동차 몸체가 이동한다.
 - 자동차 바퀴는 몸체가 이동한 곳에서 회전한다.



- 계층적 구조를 만들기 위해서
 - 몸체 변환
 - 몸체 그리기
 - 변환 상태 저장
 - 앞바퀴 변환 적용
 - 앞바퀴 그리기
 - 몸체 변환으로 전환
 - 뒷바퀴 변환 적용
 - 뒷바퀴 그리기




openGL 상태 관리

- OpenGL에서의 상태 및 상태 관리
 - 대부분의 상태들은 (라이팅, 텍스처링, 은면 제거, 안개 효과 등) 디폴트로 비활성화(disable)되어 있다.
 - ・ 상태를 활성화(켜거나)하거나 비활성화(끄는)하는 명령어
 - void glEnable (GLenum cap);
 - 지정한 기능을 활성화한다.
 - void glDisable (GLenum cap);
 - 지정한 기능을 비활성화 한다.
 - 활성화 여부를 체크하는 명령어
 - GLboolean glisEnabled (GLenum cap);
 - Cap:
 - GL BLEND: 픽셀 블렌딩 연산을 수행 (glBlendFunc)
 - GL_CULL_FACE: 앞면 혹은 뒷면을 향하는 폴리곤을 선별 (glCullFace)
 - GL DEPTH TEST: 깊이를 비교
 - GL_DITHER: 컬러의 디더링 수행
 - GL_LINE_SMOOTH: 선의 안티알리아싱 효과
 - GL STENCIL TEST: 스텐실 테스트
 - GL_LINE_SMOOTH, GL_POLYGON_SMOOTH: 선, 면 안티앨리어싱
 - ...


<u>은면 제거</u>

- 은면 제거
 - 3차원 장면을 2차원 평면에 투영시키면 물체들이 중첩될 수 있는데, 관측자의 시점에서 가까운 면은 보이고 깊이가 큰 면은 가려져 보이도록 은면 제거를 한다.
 - 깊이 검사 (depth test)를 사용한다.
 - 윈도우 초기화 시 깊이 검사 모드 설정
 - glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH)
 - 깊이 버퍼를 클리어한다
 - glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 - 깊이 검사를 설정:
 - glEnable (GL_DEPTH_TEST);
 - 깊이 검사를 해제:
 - glDisable (GL_DEPTH_TEST);
 - 메인 프로그램에서 깊이 검사를 설정한다.

은면 제거



Depth test를 안 했을 때




Depth test를 했을 때


은면 제거

- 컬링 (culling)
 - 후면을 선별(backface culling)하여 <u>뒷면을 모두 제거</u>할 수 있다.
 - Winding을 이용하여 폴리곤의 앞면과 뒷면을 구분한다.
 - <u>시계 반대방향으로 winding되는 폴리곤이 앞면이다.</u>
 - 컬링 설정: glEnable (GL_CULL_FACE);
 - 컬링 해제: glDisable (GL_CULL_FACE);
 - void glFrontFace (Glenum mode);
 - 폴리곤의 어느 면이 앞면 또는 뒷면인지 정의한다.
 - 장면이 닫힌 객체로 구성되어 있을 때 그 객체의 내부 연산은 불필요한데, 폴리곤의 어느 면이 앞면인지를 결정할 수 있다.
 - GLenum mode: GL CW 시계방향, GL CCW 반시계 방향
 - glFrontFace (GL_CW): 시계 방향을 앞면으로
 - glFrontFace (GL_CCW): 반시계 방향을 앞면으로
 - void glCullFace (GLenum mode);
 - 앞면 또는 뒷면을 컬링
 - Mode: GL_FRONT, GL_BACK, GL_FRONT_AND_BACK

은면 제거



Culling을 안했을때



Culling을 했을 때

- GLU 라이브러리를 이용하여 모델링 하기
 - 2차 곡선 (Quadrics)을 이용한다.
 - GLUquadricObj * gluNewQuadric ();
 - Quadric Object 를 생성
 - void gluQuadricDrawStyle (GLUqadric *quadObject, GLenum drawStyle);
 - 도형의 스타일 지정하기
 - drawStyle: GLU_FILL / GLU_LINE / GLU_SILHOUETTE / GLU_POINT
 - void gluQuadricNormals (GLUqadric *quadObject, GLenum normals);
 - 법선 벡터 제어, 빛에 대한 영향 결정
 - Normals: GLU NONE / GLU FLAT / GLU SMOOTH
 - void gluquadricOrientation (GLUqadric *quadObject, GLenum orientation);
 - 법선 벡터의 내부 및 외부 등과 같은 방향 지정
 - Orientation: GLU_OUTSIDE / GLU_INSIDE
 - void gluDeleteQuadric (GLUqadric *quadObject);
 - 객체 삭제하기

- GLU 라이브러리를 이용하여 모델링 하기
 - 구 생성하기
 - void gluSphere (GLUqudirc *qobj, GLdouble radius, GLint slices, GLint stacks);

```
void gluSphere (GLUquadric *qobj, GLdouble radius, GLint slices, GLint stacks );


Qobj // gluNewQuadric으로 생성된 Quadric Object

Parameters radius // Sphere의 반지름(Radius)

Help slices // Z축을 중심으로 하는 Subdivisions의 개수(경도(Longitude)와 유사)

stacks // Z축을 따르는 Subdivisions의 개수(위도(Latitude)와 유사)
```







(B) gluSphere (obj, 1.0, 10, 10);



(C) gluSphere (obj, 1.0, 20, 20);

- 실린더 생성하기
 - void gluCylinder (GLUquadirc *qobj, GLdouble baseRadium, GLdouble topRadius, GLdouble height, GLint slices, GLint stack);




- 디스크 생성하기
 - void gluDisk (GLUquadirc *qobj, GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius, GLint slices, GLint loops);

```
void gluDisk (GLUquadric *qobj, GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius, GLint slices, GLint loops);


Parameters
Help

Parameters
Hops

// gluNewQuadric으로 생성된 Quadric Object
innerRadius // Disk의 안쪽 반지름(Radius)
outerRadius // Disk의 바깥쪽 반지름(Radius)
slices // Z축을 중심으로 하는 Subdivisions의 개수
loops // Disk가 세분화되는 동심원의 개수
```



• 모델 생성 예) GLUquadricObj *qobj; void drawScene () { glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); glMatrixMode(GL MODELVIEW); glLoadIdentity(); // 객체 생성하기 qobj = gluNewQuadric (); // 도형 스타일 gluQuadricDrawStyle(qobj, GLU_LINE); gluQuadricNormals(qobj, GLU_SMOOTH); //→ 생략 가능 gluQuadricOrientation(qobj, GLU_OUTSIDE); //→ 생략 가능 // 객체 만들기 gluSphere(qobj, 1.5, 50, 50); glutSwapBuffers();



<u>.obj 파일 다루기</u>

- · Obj 파일
 - 3차원 그래픽 이미지가 저장된 파일의 형태 중 하나로 "Wavefront Technologies"의 고유 파일 포맷
 - 가장 오래되고 기본적으로 사용되는 3차원 모델 표현 파일
 - 오브젝트의 좌표를 기록하고 각 버텍스의 정보를 포함
 - 코드 내에서 직접 입력했던 좌표 및 정보를 가지고 있는 하나의 파일
 - 확장자가 .obj
 - 파일 종류
 - Obi 파일: 폴리곤을 구성하는 정보 저장
 - 각 버텍스의 좌표값
 - 텍스처 좌표값의 UV 값
 - 각 버텍스의 노말값
 - 폴리곤의 면을 구성하는 꼭지점과 텍스처 좌표값의 리스트
 - Mtl (Material Template Library)파일: 재질과 텍스처에 관한 정보
 - 파일 만들기
 - 맥스나 3차원 모델링 제작 프로그램을 통해 만든다.
 - 파일 읽기
 - 전체 버텍스 개수 및 삼각형 개수 세기
 - 해당 개수만큼 메모리 할당
 - 할당된 메모리에 각 버텍스 및 면 정보 입력

<u>.obj 파일 다루기</u>


• 파일 포맷 (#으로 시작하는 줄은 주석)

```
# t
# v: List of geometric vertices, with (x, y, z [,w]) coordinates, w is optional and defaults to 1.0.
v 0.123 0.234 0.345 1.0
٧ ... ...
# vt: List of texture coordinates, in (u, [v,w]) coordinates, these will vary between 0 and 1, v and w are optional and default to 0.
vt 0.500 1 [0]
vt ... ...
# vn: List of vertex normals in (x,y,z) form; normals might not be unit vectors.
vn 0.707 0.000 0.707
vn ... ...
#f: Polygonal face element (vertex/texture coordinate/vertex normal) (texture coord.가 생략되면 두 개의 슬라이스 사용 (//))
f 1 2 3
f 3/1 4/2 5/3
f 6/4/1 3/5/3 7/6/5
f 7//1 8//2 9//3
f ... ...
g: group name
g cube
```

• 육면체 # cube.obj

g cube

v 0.0 0.0 0.0 v 0.0 0.0 1.0 v 0.0 1.0 0.0 v 0.0 1.0 1.0 v 1.0 0.0 0.0 v 1.0 0.0 1.0 v 1.0 1.0 0.0 v 1.0 1.0 1.0



vn 0.0 0.0 -1.0 vn 0.0 1.0 0.0 vn 0.0 -1.0 0.0 vn 1.0 0.0 0.0

vn -1.0 0.0 0.0


f 1//2 7//2 5//2 f 1//2 3//2 7//2 f 1//6 4//6 3//6 f 1//6 2//6 4//6 f 3//3 8//3 7//3 f 3//3 4//3 8//3 f 5//5 7//5 8//5 f 5//5 8//5 6//5 f 1//4 5//4 6//4 f 1//4 6//4 2//4 f 2//1 6//1 8//1 f 2//1 8//1 4//1 • 다이아몬드

diamond.obj

g Object001

v 0.000000E+00 0.000000E+00 78.0000 v 45.0000 45.0000 0.000000E+00 v 45.0000 -45.0000 0.000000E+00 v -45.0000 -45.0000 0.000000E+00 v -45.0000 45.0000 0.000000E+00 v 0.000000E+00 0.000000E+00 -78.0000

f 123 f 134 f 145 f 152 f 654 f 643 f 632 f 621 f 615



• 주전자 # OBJ file created by ply to obj.c g Object001

v 40.6266 28.3457 -1.10804 v 40.0714 30.4443 -1.10804 v 40.7155 31.1438 -1.10804 v 42.0257 30.4443 -1.10804 v 43.4692 28.3457 -1.10804 v 37.5425 28.3457 14.5117 v 37.0303 30.4443 14.2938

vn -0.966742 -0.255752 9.97231e-09 vn -0.966824 0.255443 3.11149e-08 vn -0.092052 0.995754 4.45989e-08

vn 0.68205 0.731305 0 vn 0.870301 0.492521 -4.87195e-09

vn -0.893014 -0.256345 -0.369882 vn -0.893437 0.255997 -0.369102

f 3 4 9 f 10 9 4

f 4 5 10 f 12 11 6

f 6 7 12

f 13 12 7




.obj 파일 읽기 샘플 (버전에 따라 수정 필요)


```
#include <stdio.h>
void ReadObj (FILE *objFile)
  //--- 1. 전체 버텍스 개수 및 삼각형 개수 세기
  char count[100];
  int vertexNum = 0;
  int faceNum = 0;
  while (!feof (obiFile)) {
    fscanf (objFile, "%s", count);
     if (count[0] == 'v' \&\& count[1] == '\H0')
          vertexNum += 1;
     else if (count[0] == 'f' && count[1] == '\H0')
          faceNum += 1;
                                                   // 배열 초기화
     memset (count, '\dots0', sizeof (count));
  //--- 2. 메모리 할당
  vec4 *vertex;
  vec4 *face;
  int vertIndex = 0;
  int faceIndex = 0;
  vertex = (vec4 *)malloc (sizeof (vec4) * vertexNum);
  face = (vec4 *)malloc (sizeof (vec4) * faceNum);
```


```
//--- 3. 할당된 메모리에 각 버텍스, 페이스 정보 입력
while (!feof (objFile)) {
   fscanf (objFile, "%s", bind);
   if (bind[0] == 'v' \&\& bind[1] == '\forall 0') {
         fscanf (objFile, "%f %f %f",
                    &vertex[vertIndex].x, &vertex[vertIndex].y, &vertex[vertIndex].z);
        vertIndex ++;
   else if (bind[0] == 'f' && bind[1] == '\overline{0}') {
         fscanf (objFile, "%f %f %f",
                    &face[faceIndex].x, &face[faceIndex].y, &face[faceIndex].z);
         faceIndex ++;
```

<u>실습 9</u>

- 꼭지점을 이용하여 3차원 객체 그리기
 - 화면 중앙에 좌표계 (x축, y축, z축)을 그린다.
 - 키보드 명령에 따라 육면체 혹은 사각뿔을 그린다.
 - ・ 객체는 X축으로 30도, y축으로 -30도 회전해 있다.
 - 키보드 명령
 - · C: 육면체
 - P: 사각 뿔 (피라미드 모양으로 바닥은 사각형, 옆면은 삼각형)
 - H: 은면제거 적용/해제
 - ・ y/Y: y축을 기준으로 양/음 방향으로 회전
 - w/w: 와이어 객체/솔리드 객체
 - 각 꼭지점에 다른 색상을 설정한다.








<u>실습 10</u>

- 모델링 변환하기
 - 화면 중앙에 좌표계를 그린다.
 - 키보드 명령에 따라 화면 중앙에 다른 3차원 객체를 그린다. 크기는 [0.0, 1.0]사이에서 그린다.
 - · 1: 구
 - 2: 원뿔 (뾰족한 부분이 z축을 따라)
 - 3: 원뿔 (뾰족한 부분이 y축을 따라)
 - 4: 디스크
 - 5: 실린더
 - 키보드 명령으로 객체를 이동한다.
 - w/W: 솔리드/와이어 모델
 - ←/→/↑/↓: 좌/우/상/하로 객체를 이동한다.
 - y/Y: y축으로 양/음 방향으로 자전한다.
 - r/R: 좌표계의 y축으로 양/음 방향으로 공전한다.
 - C: 모든 변환 리셋
 - 위의 명령어를 입력했을 때, 좌표계는 이동하지 않는다.



<u>실습 11</u>

<u>실습 12</u>

뷰잉 변환

- 월드 좌표계를 유저의 시점인 view space로 변환
 - View space: 월드 좌표를 유저의 시점 앞에 있는 좌표로 변환한 결과
 - 즉, 카메라의 관점에서 바라보는 공간
 - 카메라 초기값: 좌표계의 원점에 위치
 - 모델링 변환 함수들을 사용하여 카메라의 위치를 바꿀 수 있다.
 - 즉, 카메라의 위치 변환은 객체들의 위치 변환과 반대로 변환하는 것과 같다.
 - 카메라를 오른쪽으로 이동 == 객체를 왼쪽으로 이동
 - 카메라 위치 지정방법
 - 카메라를 원점으로부터 뒤로 이동시키는 방법
 - 또는 물체를 카메라의 앞으로 이동시키는 방법
 - 연속된 회전과 이동으로 카메라 위치를 지정할 수 있다.

뷰잉 변환


- 뷰잉 변환 적용하기
 - 뷰잉 변환 행렬 M_{view} 값을 설정하여 버텍스 세이더에 적용한다.
 - 물체를 이동하여 카메라의 위치를 지정한다.

```
//--- 응용 프로그램
void drawScene ()
    glUseProgram (shaderProgram);
    glm::mat4 view = glm::mat4(1.0f);
                                                                                   //--- z축으로 -3만큼 이동
    view = glm::translate (view, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -3.0f));
    unsigned int viewLocation = glGetUniformLocation (vertexShader, "viewTransform"); //--- 버텍스 세이더에서 viewTransform 변수위치
                                                                                   //--- viewTransform 변수에 변환값 적용하기
    glUniformMatrix4fv (viewLocation, 1, GL FALSE, &view[0][0]);
    glBindVertexArray (VAO);
    glDrawArrays (GL TRIANGLES, 0, 3);
    glutSwapBuffers ();
//--- 버텍스 세이더
#version 330 core
layout (location = 0) in vec3 vPos;
uniform mat4 modelTransform;
uniform mat4 viewTransform;
void main()
           gl Position = viewTransform * modelTransform * vec4(vPos, 1.0);
```

- 카메라 공간
 - 다음의 세 가지 파라미터를 가진다.
 - Eye: 월드 공간에서의 카메라의 위치
 - At: 월드 공간에서 카메라가 바라보는 기준점
 - Up: 카메라의 상단이 가리키는 방향,
 - · 대부분의 경우 Up은 월드 공간의 y축
 - 카메라 공간 설정을 위한 3차원 뷰잉 변환 행렬은


• T =
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -tx \\ 0 & 1 & 0 & -ty \\ 0 & 0 & 1 & -tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 R =
$$\begin{bmatrix} ux & uy & uz & 0 \\ vx & vy & vz & 0 \\ nx & ny & nz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bullet \quad \mathbf{M}_{\text{view}} = \begin{bmatrix} ux & uy & uz & -txu \\ vx & vy & vz & -tyv \\ nx & ny & nz & -tzn \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



<u> 뷰잉 변환</u>

- 카메라 공간
 - 다음의 세 가지 파라미터를 가진다.
 - Eye: 월드 공간에서의 카메라의 위치
 - At: 월드 공간에서 카메라가 바라보는 기준점
 - Up: 카메라의 상단이 가리키는 방향,
 - 대부분의 경우 Up은 월드 공간의 y축
 - 단위 벡터, 외적 등을 이용하여 카메라의 파라미터를 설정한다.
 - 카메라 객체 좌표계 설정
 - 카메라 위치:
 - glm::vec3 cameraPos = glm::vec3 (0.0f, 0.0f, 5.0f);
 - 카메라 방향: 카메라가 바라보는 방향 (n)
 - glm::vec3 cameraTarget = glm::vec3 (0.0f, 0.0f, 0.0f);
 - glm::vec3 cameraDirection = glm::normalize (cameraPos-cameraTarget);
 - 카메라의 오른쪽 축 (u)
 - 위쪽 벡터와 카메라 방향 벡터와의 외적
 - glm::vec3 up = glm::vec3 (0.0f, 1.0f, 0.0f);
 - glm::vec3 cameraRight = glm::normalize (glm::cross (up, cameraDirection));
 - 카메라의 위쪽 축 (v)
 - glm::vec3 cameraUp = glm::cross (cameraDirection, cameraRight);



//--- (0.0, 0.0, 5.0)위치에 카메라를 놓음

//--- 카메라가 바라보는 곳 //--- 카메라 방향 벡터: z축 양의 방향

//--- 카메라의 위쪽 방향

함수 프로토타입

- 카메라 설정 함수
 - glm::mat4 glm::lookAt (vec3 const &cameraPos, vec3 const &cameraDirection, vec3 const &cameraUp);
 - cameraPos: 카메라의 위치
 - cameraDirection: 카메라가 바라보는 기준점
 - cameraUp: 카메라의 상단이 가리키는 방향
 - 카메라 변환 위해서는
 - 위의 세 인자값 변경
 - 변환 한수를 적용하여 카메라 위치 및 방향 변경 가능
 - 사용예)
 - 카메라를 (0, 0, 3)위치에 두고 z축의 음의 방향으로 카메라를 놓는다.
 - glm::lookat (glm::vec3 (0.0f, 0.0f, 3.0f), glm::vec3 (0.0f, 0.0f), glm::vec3 (0.0f, 1.0f, 0.0f));


뷰잉 변환

• 카메라의 위치 설정 예) //--- 응용 프로그램 void drawScene () glm::vec3 cameraPos = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 5.0f); glm::vec3 cameraDirection = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f); glm::vec3 cameraUp = glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f); glm::mat4 **view** = glm::mat4 (1.0f); view = glm::lookAt (cameraPos, cameraDirection, cameraUp); unsigned int viewLocation = glGetUniformLocation (vertexShader, "viewTransform"); glUniformMatrix4fv (viewLocation, 1, GL_FALSE, &view[0][0]); glBindVertexArray (VAO); //--- 도형 그리기 glDrawArrays (GL TRIANGLES, 0, 3); glutSwapBuffers (); //--- 버텍스 세이더 #version 330 core layout (location = 0) in vec3 vPos; uniform mat4 modelTransform; uniform mat4 viewTransform; void main()


gl Position = viewTransform * modelTransform * vec4(vPos, 1.0);

투영 변환

- 객체가 놓이는 공간 설정
 - M_{Projection} 행렬: 투영 공간을 설정하는 변환 행렬
 - 절두체 (frustum)의 투영 공간: 직육면체 또는 피라미드 형태의 절두체
 - 공간 설정은 대개 바뀌지 않으므로 초기화 함수에서 한 번 적용하는 것이 좋음
 - 직각 투영
 - 투영 공간이 직육면체: orthographic projection 행렬이 적용된다.
 - 공간 외에 있는 객체들은 clip된다.
 - 2D 평면에 똑바로 매핑되고 원근감이 없다.



- 원근 투영
 - 투영 공간이 피라미드 형태: perspective projection 행렬이 적용된다.
 - 원근감을 가진다.



함수 프로토타입

• 직각 투영 볼륨

glm::mat4 glm::ortho (float left, float right, float bottom, float top, float near, float far);


• left, right: 절두체의 왼쪽, 오른쪽 좌표


• bottom, top: 절두체의 맨 밑과 맨 위이 좌표

• near, far: 가까운 평면과 먼 평면



- glm:: mat4 glm::perspective (float fovy, float aspect, float near, float far);
 - fovy: 뷰잉 각도(라디언), 뷰잉 공간이 얼마나 큰지를 설정
 - aspect: 종횡비 (앞쪽의 클리핑 평면의 폭(w)을 높이(h)로 나눈 값)
 - 종횡비: 화면의 가로방향에 대한 단위 길이를 나타내는 픽셀수에 대한 세로방향의 단위길이를 나타내는 픽셀 수의 비율. 예) 종횡비가 0.5: 가로길이의 두 픽셀이 세로길이의 한 픽셀에 대응한다.
 - near: 관측자에서부터 가까운 클리핑 평면까지의 거리 (항상 양의 값)
 - far: 관측자에서 먼 클리핑 평면까지의 거리 (항상 양의 값)






<u>투영 변환</u>

• 투영 변환 예) • 원근 투영 //--- 응용 프로그램 void drawScene () glm::mat4 projection = glm::mat4(1.0f); projection = glm::perspective (glm::radians(45.0f), (float)SCR_WIDTH / (float)SCR_HEIGHT, 0.1f, 100.0f); unsigned int projectionLocation = glGetUniformLocation (vertexShader, "projectionTransform"); glUniformMatrix4fv (projectionLocation, 1, GL FALSE, &projection[0][0]); glBindVertexArray (VAO); //--- 도형 그리기 glDrawArrays (GL TRIANGLES, 0, 3); glutSwapBuffers (); //--- 버텍스 세이더 #version 330 core layout (location = 0) in vec3 vPos; uniform mat4 modelTransform; uniform mat4 viewTransform; uniform mat4 projectionTransform; void main() gl Position = projectionTransform * viewTransform * modelTransform * vec4(vPos, 1.0);

뷰포트 변환

- 화면의 최종적으로 출력될 영역 설정
- void glViewport (GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height);
 - 윈도우의 영역을 설정한다.
 - x, y: 뷰포트 사각형의 왼쪽 아래 좌표
 - width, height: 뷰포트의 너비와 높이



• Reshape 함수가 있을 때, 대개 그 함수에 포함시킨다.

모델링 좌표값에 변환 적용하기

- 버텍스 세이더에 변환 행렬을 적용
 - 메인 프로그램에서 변환 행렬 설정

```
    M<sub>model</sub> 행렬
        glm::mat4 model;
        model = glm::rotate(model, glm::radians(30.0f), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
        //--- x축에 대하여 30도 회전
        M<sub>view</sub> 행렬
        glm::mat4 view;
        view = glm::translate(view, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -3.0f));
        //--- 카메라를 z축으로 3만큼 이동, 카메라와 객체 변환은 반대
        M<sub>projection</sub> 행렬
        glm::mat4 projection;
        projection = glm::perspective(glm::radians(45.0f), screenWidth / screenHeight, 0.1f, 100.0f);
        //--- 원근 투영 적용
```

모델링 좌표값에 변환 적용하기

• 버텍스 세이더에 변환 행렬 적용


모델링 좌표값에 변환 적용하기

• 응용 프로그램의 그리기 함수에서 버텍스 세이더에 uniform으로 선언되어 있는 변환 행렬 값을 전달 void drawScene ()

```
//--- 버텍스 세이더에서 각 변환 행렬값을 받아온다.
int modelLoc = glGetUniformLocation (v shader, " model " );
int viewLoc = glGetUniformLocation (v shader, "view ");
int projLoc = glGetUniformLocation (v shader, "projection ");
//--- 모델링 변환, 뷰잉 변환, 투영 변환 행렬을 설정한 후, 버텍스 세이더에 저장한다.
glm::mat4 transform = glm::mat4 (1.0f);
transform = glm::rotate (transform, glm::radians(yAngle), glm::vec3(0.0f, 1.0, 0.0f));
glUniformMatrix4fv (modelLoc, 1, GL FALSE, glm::value ptr(transform));
glm::mat4 view = glm::mat4 (1.0f);
view = glm::lookAt (cameraPos, cameraDirection, cameraUp);
glUniformMatrix4fv (viewLoc, 1, GL FALSE, &view[0][0]);
glm::mat4 projection = glm::mat4 (1.0f);
projection = glm::perspective (glm::radians(60.0f), (float)g window w / (float)g window h, 0.1f, 200.0f);
glUniformMatrix4fv (projLoc, 1, GL FALSE, &projection[0][0]);
//--- 객체를 그린다.
glDrawArrays (GL TRIANGLES, 0, 12);
```


<u>실습 13</u>


- 중심의 구를 중심으로 3개의 구가 다른 방향의 경로를 따라 회전하는 애니메이션 제작, 각 구에는 그 구를 중심으로 달이 공전한다. 이때, 회전 경로는 원을 사용하여 그리도록 한다.
 - 은면제거, 원근 투영을 적용한다.
 - 경로 1: xz 평면
 - 경로 2: xz 평면이 반시계방향으로 45도 기울어져 있다.
 - 경로 3: xz 평면이 시계방향으로 45도 기울어져 있다.
 - 3개의 구는 다른 속도로 중심의 구를 공전한다.
 - 3개의 구에는 각각 공전하는 달을 가지고 있다.
 - 달의 궤도는 공전 궤도와 평행하다.
 - 메뉴 (또는 키보드)를 이용하여 구의 모델을 선택할 수 있게 한다.
 - 솔리드 모델 / 와이어 모델
 - 키보드 명령
 - w/a/s/d: 위의 도형들을 좌/우/상/하로 이동
 - ・ z/x: 위의 도형들을 앞/뒤로 이동
 - ・ y/Y: 전체 객체들을 y축으로 양/음 방향으로 회전



<u>실습 14</u>

- 육면체를 이용하여 시간 출력하기
 - 육면체를 사용하여 시계를 구현한다.
 - x축으로 30도, y축으로 30도 회전 시킨 방향으로 초기화 되어있다.
 - 다음의키보드 명령을 수행한다.
 - y/Y: 화면 전체 y축에 대하여 양/음 방향으로 회전한다.
 - z/Z: 화면 전체를 z축으로 양/음 방향으로 이동한다.






<u>실습 15</u>

<u>실습 16</u>

- 이동하는 크레인 만들기
 - 크레인을 올릴 바닥을 그린다.
 - 3개의 육면체를 이용하여 크레인을 만든다.
 - 크레인은 좌우로 이동하고 있다.
 - 키보드 명령
 - m/M: 크레인의 중앙 몸체가 y축에 대하여 양/음 방향으로 회전한다.
 - t/T: 크레인의 맨 위 팔이 z축에 대하여 양/음 방향으로 회전한다. (회전 각도는 최대 180도)
 - s/S: 움직임 멈추기/다시 시작하기



<u>실습 17</u>

- 카메라 넣기
 - 앞의 크레인 실습에 카메라를 적용한다.
 - 원점에 크레인을 렌더링하고 크레인은 좌우로 이동하고 있다.
 - 크레인을 바라보는 카메라 설정
 - 키보드 명령으로 카메라 이동
 - z/Z: 앞뒤로 이동
 - x/X: 좌우로 이동
 - c/C: 원점을 기준으로 y축에 대하여 회전
 - r/R: 카메라 기준 y축에 대하여 회전

<u>실습 18</u>