
01 시작하기

내 책상 그대로, 모니터를 연결하세요

앱의 화면 크기와 배치를 정한 뒤 Windows 위치에 적용하고 마우스 보정을 켜면 됩니다.



실제 연결된 모니터를 읽은 기본 화면입니다. 처음 실행할 때 마우스 보정은 OFF입니다.

1 모니터를 확인하고 배치

번호를 식별하고, 실제 책상처럼 화면을 드래그합니다.

2 실제 크기에 맞추기

같은 크기면 한 번에 통일하고, 다른 크기면 가로·세로 비율을 조절합니다.

3 적용한 뒤 ON

Windows 위치를 적용한 다음 보정을 켭니다. 실제 해상도는 유지됩니다.


설치 없이 실행

GitHub 릴리스에서 MonitorFlow.exe를 내려받아 실행하세요. .NET 런타임이 포함됩니다.

02 화면 둘러보기

한 화면에서 설정하는 다섯 가지

큰 배치 영역에서 위치를 정하고, 오른쪽 패널과 하단 적용 버튼으로 마무리합니다.



번호 표시는 설명을 위해 덧붙인 안내 표시입니다. 앱 자체의 버튼과 메뉴는 캡처 그대로입니다.

1 모니터 식별

각 화면에 번호를 잠시 표시해 실제 모니터와 연결합니다.

2 배치 편집 영역

드래그로 이동합니다. 가까운 가장자리는 자동으로 맞춥니다.

3 선택한 모니터

해상도를 확인하고 연결 기준 크기를 바꿉니다.

4 마우스 보정 ON/OFF

마지막으로 적용한 배치에 보정을 켜거나 끕니다.


5 배치 적용하기

Windows 위치와 보정 기준을 함께 반영합니다.

03 같은 크기로 맞춤

실제 크기가 같으면, 앱에서도 같은 크기로

화면에 표시되는 해상도 수치가 달라도 연결 기준 크기를 동일하게 맞출 수 있습니다.



같은 크기로 맞춘 예시입니다. 각 모니터의 해상도 표시는 그대로 유지됩니다.

1 기준 모니터 선택

원하는 크기의 모니터를 먼저 클릭합니다.

2 같은 크기로 맞춤

선택한 화면의 가로·세로 크기를 모든 화면에 적용합니다.

3 배치 적용하기

편집한 크기는 적용 후 보정 기준으로 사용됩니다.


크기와 해상도는 별개

이 기능은 앱의 연결 기준을 맞춥니다. Windows 해상도, 배율, 사각형 크기는 바뀌지 않습니다.


04 배치와 정렬

위치는 드래그로, 정렬은 한 번에

모든 화면의 가장자리가 이어져 있어야 합니다. 점 하나만 닿거나 떨어져 있으면 연결되지 않습니다.



가로 배치: 실제 모니터가 나란히 있다면 가로로 정렬합니다.



세로 배치: 위아래로 설치한 모니터는 세로로 정렬합니다.

드래그
화면을 잡아 실제 위치로 옮깁니다.


방향키
선택 후 1단위, Shift와 함께 10단위 이동.

화면에 맞춤
배치 전체가 보이도록 편집 화면을 맞춥니다.

05 개별 크기 조절

실제 크기가 다르면, 비율을 직접 입력하세요

오른쪽의 가로·세로는 상대값입니다. 픽셀 해상도를 입력하는 칸이 아닙니다.



가로·세로 값을 바꾸고 크기 반영을 누른 예시입니다.



크기 입력 패널 확대. 입력 가능 범위는 각각 40-4,000입니다.

예: 같은 비율로 20% 더 큰 화면

가로 320, 세로 180을 기준으로 하면 가로 384, 세로 216처럼 두 값을 모두 1.2배로 입력합니다.


마지막 단계도 잊지 마세요

크기 반영으로 편집 화면을 바꾼 뒤 배치 적용하기를 눌러야, 새 기준이 실제 마우스 보정에 사용됩니다.

06 Windows에 적용

적용하면 Windows 위치도 함께 바뀝니다

앱의 연결 기준 크기를 유지하면서, Windows에는 해상도별 픽셀 위치로 변환해 적용합니다.



실제 Windows 위치를 바꾼 뒤 나타나는 배치 확인 창 확대입니다.

1 배치 적용하기

하단 버튼 또는 앱에서 Ctrl+Enter를 누릅니다.

2 화면이 모두 보이는지 확인

위치가 맞으면 15초 안에 이 배치 유지를 선택합니다.

3 필요하면 되돌리기

되돌리기 또는 확인 시간 만료 시 이전 Windows 위치로 복원합니다.


유지되는 설정

해상도와 Windows 배율, 주 모니터는 변경하지 않습니다. Windows 설정의 모니터 사각형 크기도 유지됩니다.

07 앱과 Windows 설정

서로 다른 두 기준을 구분하세요

앱은 연결 기준의 크기를 사용하고, Windows 디스플레이 설정은 실제 픽셀 해상도로 화면을 표시합니다.



MonitorFlow: 실제 크기가 같은 화면은 같은 크기의 상자로 편집합니다.



Windows 디스플레이 설정의 표시 예시. 사각형 크기는 해상도 기준으로 유지됩니다.

같은 크기로 그려져도 실제 해상도는 그대로입니다

예를 들어 QHD와 FHD를 같은 크기로 설정해도 2,560 × 1,440과 1,920 × 1,080은 유지됩니다. 앱은 모니터 사이를 넘을 때의 위치를 계산해 연결합니다.


08 마우스 보정

위치는 유지하고, 마우스 보정만 ON/OFF

OFF로 바꿔도 이미 적용한 Windows 모니터 위치는 유지됩니다. 위치도 되돌리려면 이전 배치 복원을 사용하세요.



ON: 마지막 적용한 화면 크기를 기준으로 경계 이동을 보정합니다.



OFF: Windows 기본 마우스 이동을 사용합니다.

편집 중인 설정은 아직 반영 전

보정 ON 중에도 앱에서 크기·위치를 편집할 수 있습니다. 편집한 내용은 배치 적용하기를 누른 뒤 사용됩니다.

실제 마우스로 이동감을 확인

양쪽 화면의 위·가운데·아래 지점에서 경계를 넘어보세요. 같은 실제 높이로 자연스럽게 이어지는지 확인합니다.


시작할 때는 OFF

다시 실행하면 저장한 배치를 불러오지만 보정은 OFF로 시작합니다. Windows 위치도 실행 즉시 자동 변경하지 않습니다.

09 중지와 트레이

언제든 바로 끄고, 필요하면 계속 실행

화면 이동이 예상과 다르다면 보정을 먼저 끄고 배치를 다시 확인하세요.



Ctrl+Alt+Shift+M을 눌러 보정을 중지한 실제 앱 상태입니다.

1 즉시 중지

Ctrl + Alt + Shift + M
보정 ON 중에 사용할 수 있습니다.

2 앱에서 빠른 전환

Ctrl + M 또는 오른쪽 스위치로 ON/OFF를 전환합니다.

3 트레이에서 계속 사용

보정 ON 상태로 창을 닫으면 트레이에서 계속 실행됩니다. 아이콘을 두 번 클릭하면 다시 열립니다.


4 완전히 종료

트레이 메뉴에서 종료를 선택하면 보정도 종료됩니다. 보정 OFF 상태에서 창을 닫아도 앱이 종료됩니다.

10 여러 모니터와 오류 안내

3개, 4개 이상의 화면도 같은 방식으로

모니터 수를 자동으로 읽고, 각 화면의 크기와 연결된 가장자리로 이동 경로를 계산합니다.



3개 모니터 미리보기. 이 캡처는 앱의 예시 모드이며 실제 연결된 화면 수를 뜻하지 않습니다.



화면이 겹치거나 떨어져 있으면 적용 전에 안내합니다.

1 가장자리를 이어주세요

모니터가 서로 겹치거나 떨어져 있으면 적용할 수 없습니다. 모서리 한 점만 맞닿는 경우도 연결이 아닙니다.

2 혼합 해상도 격자 제한

일부 2×2 또는 복잡한 배치는 Windows 픽셀 좌표로 변환할 때 겹칠 수 있습니다. 가로·세로 정렬이나 높이 조절로 바꿔보세요.


3 연결 변경 시 다시 확인

모니터 연결·해상도·Windows 위치가 외부에서 바뀌면 보정을 멈추고 새 배치를 읽습니다.

11 마무리와 빠른 참조

복원과 재시작, 이것만 기억하세요

사용 중에는 앱 안의 사용 안내에서도 핵심 동작을 다시 확인할 수 있습니다.



이전 Windows 위치로 자동 복원된 뒤의 상태 표시입니다.



앱의 사용 안내 화면 일부입니다. 버튼 이름을 기준으로 핵심 동작을 다시 확인할 수 있습니다.

이전 배치 복원

직전 Windows 위치와 연결 기준 크기를 되돌리고 마우스 보정을 끕니다.

저장과 비정상 종료 복구

설정은 %LOCALAPPDATA%₩MonitorFlow에 저장합니다. 확인 중 비정상 종료가 발생하면 다음 실행에서 복구 안내를 확인하세요.

확인한 범위

계산 테스트 19개, 실제 QHD+FHD 환경의 Windows 위치 적용·자동 복원, 앱 ON/OFF 및 즉시 중지 단축키를 확인했습니다.

일반 Windows 데스크톱의 상대 마우스 입력을 대상으로 합니다. 독점 전체 화면 게임, 마우스 가두기, 펜·태블릿, 원격 데스크톱은 별도 호환성 확인이 필요합니다.

다운로드와 소스

github.com/glasscola/MonitorFlow

릴리스: /releases/latest