
# Redes de Computadores Redes sem Fio e Redes Móveis



Material baseado nas apresentações (*slides*) disponibilizados junto com o livro referência a seguir.

A note on the use of these Powerpoint slides: We're making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They're in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a *lot* of work on our part. In return for use, we only ask the following:

Bibliografia:

Computer Networking: A Top Down Approach

8th Edition, Global Edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson 2020

# Sumário

#### Introdução

#### Wireless (redes sem fio)

- Enlaces sem fio e características da rede
- WiFi: LANs sem fio 802.11
- Redes celulares: 4G e 5G

#### **Mobilidade**

- Princípios do gerenciamento de mobilidade
- Gerenciamento de mobilidade: questões práticas
  - Redes 4G/5G
  - Mobile IP
- Mobilidade e o impacto em protocolos de nível superior

# Redes móveis (*mobile*) e sem fio (*wireless*): contexto


Há muito mais dispositivos móveis que assinantes de linhas fixas


Há mais dispositivos móveis de banda larga que dispositivos fixos conectados à banda larga (5-1 em 2019)


Redes celulares 4G/5G adotando a pilha de protocolos de Internet (incluindo configurações SDN – *Software Defined Networking*)

Duas importantes mas diferentes questões:

- Redes sem fio: como se comunicar em enlaces de redes sem fio compartilhadas
- Mobilidade: tratamento dos usuários móveis quando muda ou troca o ponto de conexão à rede móvel











#### Estação base

- Conecta-se tipicamente a uma rede cabeada
- Relay responsável por enviar pacotes entre redes cabeadas e hosts sem fio dentro de sua área:


<u>células em redes celulares</u> e <u>pontos de acesso 802.11</u>





#### **Enlace Rede sem Fio**

- Tipicamente usado para conectar disp. móveis em uma estação base
- Também usado como enlace de backbone
- Protocolos de acesso múltiplo coordenam acesso ao enlace
- Várias razões de transmissão de dados e diferentes distâncias

## Características de alguns enlaces de redes sem fio: Wireless e Redes Celulares Móveis







#### Modo ad hoc

- Sem estações base (AP)
- Nós (hosts) somente podem transmitir para outros nós dentro do alcance do enlace
- Nós se organizam dentro da rede: o roteamento ocorre entre os mesmos

# Taxonomia de redes sem fio

#### Quantos nós (hops) um pacote de atravessar?

	único hop	múltiplos hops	
Com infraestrutura (p. ex. APs)	Hosts conectam-se a uma estação base (Wi- Fi, celular) que é conectada à infraestrutura de rede da internet	Hosts podem ter que retransmitir através de vários nós sem fio para se conectar à infraestrutura. Ex.: redes mesh sem fio	
Sem infraestrutura	Sem uma estação base; sem conexão à infraestrutura da internet. Ex.: Bluetooth, ad hoc nets	Sem estação base; sem conexão à infraestrutura; conexão entre nós (normalmente móveis). Ex.: MANETs (mobile ad hoc networks) e VANETs (vehicular ad hoc networks)	

# Sumário

#### Introdução

#### Wireless (redes sem fio)

- Enlaces sem fio e características da rede
- WiFi: LANs sem fio 802.11
- Redes celulares: 4G e 5G

#### **Mobilidade**

- Princípios do gerenciamento de mobilidade
- Gerenciamento de mobilidade: questões práticas
  - Redes 4G/5G
  - Mobile IP
- Mobilidade e o impacto em protocolos de nível superior

Importantes diferenças das <u>redes com fio</u>

Intensidade do sinal decresce: um sinal de rádio tem sua potência atenuada quando se <u>propaga</u> através de qualquer meio (perda de caminho – *path loss*)

# Interferência originada por outras fontes:

Frequências de redes sem fio (p. ex. 2.4 GHz) são meios físicos compartilhados





Importantes diferenças das <u>redes com fio</u>

Propagação multicaminho (multipath propagation): sinais de rádio refletem em objetos, chegando ao destino em diferentes instantes de tempo (transmit and receive diversity).





Com **802.11n**, o multicaminho passou a ser usado para transmitir e receber em vários *streams* (MIMO: *multiple in, multiple out*)

Alcance das redes sem fio depende de:


- Ganho das antenas instaladas nos pontos de acesso e no cliente: 2-3 dBi (notebooks) 3-7 dBi (externas)
- A potência dos transmissores: 50 a 100 mW (limitada pela ANATEL)
- Obstáculos e fontes de interferência

Obstáculos: superfícies metálicas, incluindo espelhos; materiais densos (concreto e pedra); corpos com grande concentração de água (aquários, piscinas, extensas folhagens)

Interferências: são todos os equipamentos que geram sinais nas mesmas frequências de operação das redes sem fio.


- Para a faixa de 2,4 GHz: outros pontos de acesso transmitindo no mesmo canal; fornos de microondas; telefones sem fio
- A faixa de 5 GHz possui menor interferência de equipamentos

Problemas adicionais criados por **múltiplos** <u>transmissores</u> e **múltiplos** <u>receptores</u>



# Problema do terminal escondido (*hidden terminal problem*)

- B e A ouvem-se mutuamente
- B e C ouvem-se mutuamente
- A e C não podem ouvir ouvir respectivas transmissõe e eles desconhecem que estão interferindo em B



#### Atenuação do sinal

- B e A ouvem-se mutuamente
- B e C ouvem-se mutuamente
- A e C <mark>não podem "ouvir" sobre a interferência causada em B</mark>

# Características dos enlaces sem fio RESUMO: **fenômenos** que afetam a propagação dos sinais de radio-frequência

Reflexão Difração Desvanecimento Efeito Doppler Caminhos múltiplos Interferência Ruído

Bandas de radio **ISM** (aplicações **Industriais, Científicas e Médicas** - *Industrial, Scientific* and *Medical*)

- São faixas de frequência <u>não licencidas</u> (podem ser usadas para diversos propósitos, desde que respeitadas questões de potência/alcance)
- Telecomunicações de baixa potência e de curto alcance
- Usos: Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, telefones sem fio, RFID e NFC.

Atribuição de frequências:

(Mundo: ITU) (EUA: FCC) (Brasil: ANATEL)

https://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp? numeroPublicacao=314474&pub=original&filtro=1&documentoPath=314474.pdf


https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialredeswifi1/pagina\_5.asp


Bandas de radio **ISM** (aplicações **Industriais, Científicas** e **Médicas** - *Industrial, Scientific* and *Medical*)

Algumas faixas designadas pela Anatel:


```
(HF) 6,765-6,795 MHz 13,563-13,567 MHz 26,957-27,283 MHz (VHF) 40,66-40,7 MHz (UHF) 902-928 MHz 2400-2500 MHz (UHF) (SHF) 24-24,25 GHz (EHF) 61-61,5 GHz 122-123 GHz
```

Propagação Multicaminho






Propagação Multicaminho



Propagação **Multicaminho** em redes 802.11n



MIMO (multipleinput and multiple-output)

Método que maximiza o uso do enlace através do uso de múltiplas antenas.

# Sumário

#### Introdução

#### Wireless (redes sem fio)

- Enlaces sem fio e características da rede
- WiFi: LANs sem fio 802.11
- Redes celulares: 4G e 5G

#### **Mobilidade**

- Princípios do gerenciamento de mobilidade
- Gerenciamento de mobilidade: questões práticas
  - Redes 4G/5G
  - Mobile IP
- Mobilidade e o impacto em protocolos de nível superior

# IEEE 802.11 Wireless LAN (WLAN)

IEEE 802.11 standard	Year	Max data rate	Range	Frequency
802.11b	1999	11 Mbps	30 m	2.4 Ghz
802.11g	2003	54 Mbps	30m	2.4 Ghz
802.11n (WiFi 4)	2009	600	70m	2.4, 5 Ghz
802.11ac (WiFi 5)	2013	3.47Gpbs	70m	5 Ghz
802.11ax (WiFi 6)	2020 (exp.)	14 Gbps	70m	2.4, 5 Ghz
802.11af	2014	35 – 560 Mbps	1 Km	unused TV bands (54-790 MHz)
802.11ah	2017	347Mbps	1 Km	900 Mhz

 Todos usam o protocolo CSMA/CA para acesso múltiplo ao meio e possuem versões estação base e redes ad-hoc

# IEEE 802.11 Wireless LAN (WLAN)

Padronização da tecnologia: IEEE (e Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) LAN/MAN)

Padrão de rede sem fio (IEEE 802.11) faz parte dos padrões de redes locais (IEEE 802) que definem as camadas física e enlace.

Wi-Fi Alliance (https://www.wi-fi.org/): organização que congrega empresas visando certificação de produtos 802.11 com vistas à interoperabilidade.

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE\_802.11


https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE\_802.11ac-2013

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE\_802.11n-2009

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE\_802.11be


CISCO: https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/what-is-wifi.html CISCO https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/what-is-wi-fi-6.html

# 802.11: canais e largura de banda




#### Non-Overlapping Channels for 2.4 GHz WLAN


802.11b (DSSS) channel width 22 MHz




802.11g/n (OFDM) 20 MHz ch. width - 16.25 MHz used by sub-carriers




802.11n (OFDM) 40 MHz ch. width - 33.75 MHz used by sub-carriers



#### 802.11: canais - "vazamento" em outras frequências



# 802.11 Arquitetura da LAN



Hosts wireless se comunicam com estações base (pontos de acesso ou access point – AP)

**Basic Service Set** (BSS) (célula) – no modo de infraestrutura contém:

- hosts sem fio
- uma estação base (AP)

No modo ad hoc, somente hosts

# 802.11 Canais e Associação

# Espectro de rádio <u>dividido em canais de</u> <u>diferentes frequências</u>

- Administrador do AP escolhe a frequência (alocação estática ou dinâmica)
- Possibilidade de interferência

# Hosts que chegam precisam se associar ao AP

- Varre (*scan*) por canais, ouvindo por frames de beacon
- Seleciona o AP para se associar (o protocolo não define a qual AP se conectar)
- Realiza o processo de autenticação (WEP, WPA, WPA2, WPA3, RADIUS, DIAMETER, IEEE 802.11i)
- Executa o DHCP para obter endereço IP de demais informações de rede (máscara, GW, DNS)


802.11b: espectro 2.4GHz-2.485GHz dividido em:

- 13 canais (Brasil)
- 11 canais (EUA)




Frames beacon: enviados periodicamente por um AP. Contém: SSID e MAC

# 802.11: scanning ativo/passivo





- (1) Frames **beacon** enviados por APs
- (2) Frame (**Association Request**) enviado por H1 para o AP selecionado
- (3) Frame (**Association Response**) do AP para o H1





#### Scanning ativo

- (1) Frame (**Probe Request**) enviado por H1 (broadcast)
- (2) Frames (**Probe Response**) enviados pelos APs
- (3) Frame (**Association Request**) enviado por H1 para o AP selecionado
- (4) Frame (**Association Response**) enviado do AP selecionado para H1

# 802.11: acesso múltiplo

- Colisões: dois ou mais nós transmitindo ao mesmo tempo
- 802.11: CSMA "sentir" o meio antes de transmitir
  - don't collide with detected ongoing transmission by another node
- 802.11: não provê detecção de colisão
  - Dificuldade em detectar colisões: transmissão de sinal em nível de potência alto; enquanto; a recepção ocorre com um sinal de intensidade extremamente fraca
  - Além disso, não pode detectar colisões devido a outros problemas inerentes às redes sem fio: <u>terminal escondido</u> e <u>fading</u>
  - Objetivo: evitar colisões: CSMA/CollisionAvoidance





# 802.11 protocolo MAC: CSMA/CA


#### 802.11: remetente

- a) Se sentir o canal livre espera um tempo (**DIFS**), então Transmite todo o frame (sem CD)
- b) Se sentir o canal ocupado então
  Inicia um tempo aleatório de espera (backoff)
  Timer decrementa enquanto canal livre
  Transmite quando o timer expira
  Se não receber ACK, <u>aumenta o tempo de intervalo</u> backoff, e repete b)

#### 802.11: receptor

Se frame recebido OK então

Retorna uma mensagem ACK depois de um tempo de espera (**SIFS**): processo para resolver o problema do terminal escondido




## Evitando colisões

Problema do terminal escondido (hidden terminals)


Outra solução: remetente "reserva" o canal para uso de frames de dados

- Remetente envia primeiro um pacote de <u>pequeno tamanho</u> (probabilidade de colisão menor) com *request-to-send* (RTS) para o AP usando CSMA (se ocorrerem colisões, elas não impactarão em demasia o uso do canal)
- APs enviam broadcasts clear-to-send CTS em resposta ao RTS
- Mensagens CTS serão ouvidas por todos os nós
  - Remetente envia o frame de dados
  - Outras estações evitam transmissões


## Evitando colisões: RTS-CTS



# 802.11 Frame: endereçamento




# 802.11 Frame: endereçamento



802.11 WiFi frame

## 802.11 Frame



## Tecnologia MIMO

MIMO (multiple-input e multiple-output): método para multiplicar a capacidade do rádio ao usar várias antenas para transmissão e recepção.

Esse processo explora a propagação multicaminho.

#### Padrões que usam:

IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) MIMO: 4 streams


IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) MIMO: 8 streams

IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) MIMO: 8 streams

**HSPA+ (3G)** 

WiMAX

Long Term Evolution (LTE) (4G)



MU-MIMO (multi-user, multiple input, multiple output): tecnologia introduzida com o padrão IEEE 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5): permite que um AP possa transmitir para vários clientes ao mesmo tempo

#### Aspectos gerais de configuração Redes sem Fio

Dispositivos para conexão à rede sem fio








#### Aspectos gerais de configuração Redes sem Fio

Pontos de acesso (AP) e dispositivos (interfaces) 802.11n











#### Wireless > Channel and SSID

To make changes to the wireless settings of the router, make the changes here. Changes" to save the settings. **More Info** 




Wireless: configuração de AP 802.11


Segurança: WEP (Wired-Equivalent Privacy), WPA e WPA-PSK (Pre-Shared Key)



#### Parâmetros gerais configuração cliente



### Parâmetros gerais configuração cliente



#### Parâmetros gerais configuração cliente

