ATLAS

version 3.0

Руководство пользователя

Введение

Система ATLAS строит рисунки в программе Surfer по параметрам, указанным в текстовых файлах настроек (скриптах). Файлы настроек:

- 1. _defaults.cfg редко изменяемые настройки по умолчанию
- 2. _plot.cfg настройки конкретного скрипта

ATLAS читает сначала _defaults.cfg, затем _plot.cfg. Параметры в _plot.cfg приоритетнее: происходит переопределение повторяющихся настроек.

Настройки имеют один из видов:

```
1. ТЕГ
Например: END (конец файла — дальше настройки не читаются)

2. ТЕГ = Значение
Например: ORIENTATION = album (этот тег указывает, что ориентация листа альбомная).

3. ТЕГ ... /ТЕГ
Используется для многострочных тегов, например:

CHART

IMAGE = s.grd

VECTOR = u.grd + v.grd

CAPTION = Salinity
/CHART
```

Этот пример задает отрисовку (a) скалярного поля из файла s.grd, (б) наложенного на него векторного поля из файлов u.grd и v.grd, а также (в) подрисуночной подписи «Salinity».

Тег может быть любым словом. Например, EXP = e01. Определив такой тег, дальше можно использовать его как переменную в значениях других тегов:

```
EXP = e01
INPUT_DATA PATH = D:\<EXP>\data\
```

В этом примере задаётся каталог входных данных; вместо <EXP> будет подставлено e01, и получится тег:

```
INPUT DATA PATH = D:\e01\data\
```

Угловые скобки < и > используются в файлах настроек так и только так!

Некоторые теги зарезервированы, например, ORIENTATION, CHART, IMAGE... Полный список зарезервированных тегов см. в Приложении 1.

ATLAS может строить поля из NetCDF-файлов или из файлов нативного формата Surfer – grd-файлов.

Установка скрипта

- 1. Установить Golden Surfer 15.
- 2. Распаковать ATLAS.zip
- 3. В файле ATLAS\ATLAS.bat прописать (перед ключом -x) путь к программе Scripter.exe. По умолчанию прописан путь "C:\Program Files\Golden Software\Surfer 15\scripter.exe"

Запуск отрисовки

- 1. Написать файл настроек plot.cfg: что и как строить в скрипте. Сохранить его!
- 2. Запустить ATLAS.bat. Это запустит программу Scripter.exe, которая начнёт исполнение скрипта ATLAS.
- 3. Не всегда работа скрипта завершается корректно. Например, при отрисовке серии png-файлов (анимации) программа зависает. Если Scripter.exe не выдаёт ошибку, скорее всего, всё прошло нормально. Остановить зависший Scripter.exe можно, просто закрыв его окно.

Частые ошибки работы ATLAS

В 95% случаев ошибки работы ATLAS связаны с ошибками в скриптах _defaults.cfg и _plot.cfg или отсутствием тех или иных каталогов или файлов. Тем не менее, ATLAS и сам требует тестирования и дополнительной отладки/наладки. По всем вопросам обращаться к разработчику.

Примеры

В каталоге ATLAS\examples представлены примеры работы ATLAS. В каждом подкаталоге находится файл-скрипт _plot.cfg и файлы, созданные по этому скрипту.

Структура каталогов ATLAS

- .\basic файлы с кодами системы ATLAS (на языке Basic),
- .\examples примеры работы ATLAS,
- .\manuals документация,
- .\surfer_presets файлы настроек цветовой шкалы и прочие предустановки,
- .\utils вспомогательные утилиты (включая коды), вызываемые из скрипта при отрисовке,
- .\ plot.cfg основные настройки отрисокви,
- ._defaults.cfg файл предустановок, которые хочется убрать из _plot.cfg,
- .\ATLAS.bat файл запуска отрисовки,
- .\scripter.bat файл запуска среды программирования для корректировки программы ATLAS,
- .\version.txt описание версий ПО.

Структура скрипта _plot.cfg

Примечание: Всё содержимое каждой строки после восклицательного знака (!) игнорируется — это комментарий.

Скрипт состоит из тегов-настроек и последовательности тегов CHART. Запуск скрипта создаёт несколько листов по CHARTS_PER_DOC рисунков на каждом, то есть матрицу рисунков размеров MATRIX_DIM_X на MATRIX_DIM_Y. Один CHART-тег порождает один рисунок, который состоит из наложенных друг на друга:

- Цветовых полей (bitmap) тег IMAGE отображает скалярное поле
- Изолиний (тег CONTOUR), отображает скалярное поле
- Векторных полей (тег VECTOR), отображает векторное поле
- bln-полей (тег BASE), отображает сушу и т.п.
- Легенд (цветовая шкала, эталонный вектор)
- Надписей (тег CAPTION)
- Автоматически генерируемых надписей, например, время.

Пример 1:

Такой тег СНАРТ построит:

- цветовое поле из файла s.grd с палитрой из файла diverse.clr, хранящегося в каталоге surfer_presets,
- изолинии без заливки (т.к. указан тег FILL= false) из файла h.grd, поверх цветового поля,
- векторное поле из файлов u.grd и v.grd (VFREQ = 2 указывает, что нарисуется каждый второй вектор по каждому из двух направлений),
- контуры суши из файла land.bln,
- две строки надписей.

Пример 2:

```
CHART

VECTOR

FILE = u.grd + v.grd

VFREQ = 2

NAME = uv

/VECTOR

/CHART
```

Здесь отрисуется только векторное поле из файлов u.grd и v.grd (каждый второй вектор). В Surfer это поле будет иметь имя "uv", которое отображается в дереве объектов.

Работа с NetCDF-файлами

Если данные лежат в NetCDF-файле, то отрисовать их можно следующим CHART-тегом:

Здесь Salinity.nc — файл данных, S_{cp} — имя поля для отрисовки, k=1 — первый горизонт, t=5 — индекс времени, 1c=1 — указание на то, что мы хотим построить карту в логических координатах (Ic=0 — географические). Тег t будет переопределён тегом TIMESTEP, если таковой есть.

Векторное поле отрисовывается следующим тегом:

```
CHART

VECTOR

FILE = currents.nc

FIELD = u + v

/VECTOR

/CHART
```

Примечание: Surfer 15 не умеет нормально работать с NetCDF-файлами, поэтому при их отрисовке ATLAS экспортирует нужное поле из nc-файла в grd-файл с помощью вызова утилиты **nc2grd**. Параметры вида «k=1; t=5; lc=1» передаются этой утилите как входные. Все её параметры описаны в отдельном мануале в файле ATLAS\manuals\nc2grd_manual.pdf. Эти настройки позволяют сузить регион, взяв лишь часть массива данных, задать сечение трехмерного или 4-хмерного массива плоскостью ху, хz или уz, построить пространственно-временную диаграмму и т.п.

Создание анимаций

ATLAS может создать последовательность png-файлов — по одному для каждого момента времени в netcdf-файле. Например:

```
OUTPUT_MODE = animation
OUTPUT_FILE = T_evolution
CHART

IMAGE

    FILE = evolution.nc
    FIELD = t
        k = <DEPTH>
        MIN = 0
        MAX = 14

    /IMAGE
    CAPTION = Temperature at horizon <DEPTH>
/CHART
```

Таким образом будет получена серия png-файлов с температурой на заданном горизонте <DEPTH> для всех моментов времени, имеющихся в файле evolution.nc. ATLAS автоматически проставит время на

каждом рисунке, используя данные переменных year (или years), month (или months), day (или days), hour (или hours) и minute (или minutes) из входного nc-файла.

<u>Примечание</u>: **ВАЖНО** вручную зафиксировать диапазон значений поля, использую теги MIN и MAX, иначе рисунки не будут совпадать по цветовой шкале.

<u>Примечание</u>: создание анимаций по grd-файлам не поддерживается.

<u>Примечание</u>: ATLAS экспортирует служебные данные времени из nc-файла в txt-файл с тем же именем с суффиксом _time.

Приложение 1. Список зарезервированных тегов

TITLE — заголовок листа

CHART – один рисунок: наложенные друг на друга карты типа IMAGE, CONTOUR, VECTOR, BASE

Ter	значение по умолчанию	Описание
IMAGE	_	цветовая карта (bitmap)
CONTOUR	_	изолинии
VECTOR	_	векторное поле
BASE	_	маска (например, суши)
NAME	_	Имя рисунка в дереве объектов
SHOW_MAP_AXES	false	показать ли оси по х и у на карте
CAPTION_FONT_SIZE	автоподбор	размер шрифта подрисуночных подписей

IMAGE – цветовая карта (bitmap)

Ter	значение по умолчанию	Описание	
COLORS	пусто	файл .clr с палитрой цветов (из каталога surfer_presets)	
INTERPOLATE_PIXELS	false	интерполяция пикселей: false – каждый узел сетки отображается квадратиком одного цвета, true – происходит интерполяция цвета на пиксели экрана (красивее, но менее информативно)	
BLANK_COLOR	цвет «песок»	цвет в области без данных (на суше), в формате «(r,g,b)», например: (150,150,150) — серый	
MIN	мин. значение данных	минимальное значение при построении карты: все, что меньше, имеет цвет мин. значения	
MAX	макс. значение данных	максимальное значение при построении карты^ все, что больше, имеет цвет макс. значения)	
Цветовая шкала			
SHOW_COLORSCALE	true	отображать или нет цветовую шкалу	
COLORSCALE_FONTSIZE	12	размер шрифта цветовой шкалы	
COLORSCALE_NUM_DIGITS	3	число цифр в подписях цветовой шкалы (3 => 1.23e4)	

CONTOUR - изолинии

Ter	значение по умолчанию	Описание	
LEVELS	пусто	Файл настроек .lvl со шкалой линий и цветов (из каталога surfer_presets)	
CLEV_METHOD	linear	linear или log линейный или логарифмический метод построения изолиний	
CFILL	false	Нужна ли заливка между изолиниями	
BLANK_COLOR	цвет «песок»	цвет в области без данных (на суше), в формате «(r,g,b)», например: (150,150,150) – серый	
MIN	мин. значение данных	минимальное значение при построении карты: все, что меньше, имеет цвет мин. значения	
MAX	макс. значение данных	максимальное значение при построении карты^ все, что больше, имеет цвет макс. значения)	
CLAB_FREQ	1	Через каждые CLAB_FREQ изолиний ставить подпись (1— на каждой, 2— через одну и т.д.)	
CLAB_NUM_DIGITS	3	число цифр в подписях на изолиниях (3 => 1.23e4)	
CLAB_FONTSIZE	8	Размер шрифта подписей на изолиниях	
Цветовая шкала			
SHOW_COLORSCALE	true	отображать или нет цветовую шкалу (только при CFILL = false)	
COLORSCALE_FONTSIZE	12	размер шрифта цветовой шкалы	
COLORSCALE_NUM_DIGITS	3	число цифр в подписях цветовой шкалы (3 => 1.23e4)	

VECTOR - векторное поле

Ter	значение по умолчанию	Описание
VFREQ	1 и +1 на каждые 125 узлов сетки	частота векторов например при VFREQ = 2 отобразится каждый второй
SHOW_VECTOR_LEGEND	true	отображать или нет легенду векторного поля
VECTOR_SIZE	0.2	длина самой большой стрелки в дюймах
MAX	максимальное значение данных	Максимальное значение длины вектора, все, что больше отрисовано не будет
VCOLOR	чёрный	Цвет стрелок
VWIDTH	0,0015	Толщина линии стрелки

BASE – маска суши, контуры берегов и т.п.

Тег	значение по умолчанию	Описание
BFILL	true	Нужна ли заливка области суши (иначе это просто контур)
BFILL_COLOR	цвет «песок»	Цвет заливки
BLINE_STYLE	нет линии	Стиль линии контура: None = нет или Solid = простая сплошная
BLINE_COLOR	чёрная	Цвет линии контура берега (если линия есть)

Общие настройки

Ter	значение по умолчанию	Описание
SHOW_COLORSCALE	true	Отображать ли цветовую шкалу для IMAGE и CONTOUR
COLORSCALE_NUM_DIGITS	3	Количество цифр в подписях в цветовой шкале для IMAGE или CONTOUR
COLORSCALE_FONTSIZE	12	Размер шрифта подписей в цветовой шкале (для IMAGE или CONTOUR)
ORIENTATION	_	Ориентация листа: album или landscape
CHARTS_PER_DOC	_	Количество рисунков на лист
OUTPUT_MODE	_	Что нужно получить на выходе:
PNG_RES_X	_	Разрешение выходного png-файла (в пикселях) по х
PNG_RES_Y	_	Разрешение выходного png-файла (в пикселях) по у
SHOW_MAP_AXES	false	Отображать ли координатные оси на рисунке
BLANK_COLOR	(250,190,120)	Цвет заливки области, где нет данных
CAPTION_FONT_SIZE	автоподбор	Размер шрифта подрисуночных подписей