

知识总览



结合上一小节理解基本地址变换机构(用于实现逻辑地址到物理地址转换的一组硬件机构)的原理和流程


基本地址变换机构可以借助进程的页表将逻辑地址转换为物理地址。 通常会在系统中设置一个页表寄存器(PTR),存放页表在内存中的起始地址F和页表长度M。 进程未执行时,页表的始址和页表长度放在进程控制块(PCB)中,当进程被调度时,操作系统内核会把它们放到页表寄存器中。

注意:页面大小是2的整数幂

设页面大小为L,逻辑地址A到物理地址E的变换过程如下:

程序计数器PC: 指向下一条 指令的逻辑地址A

进程切换相关的内核程序负责恢复进程运行环境 ②判断页号是否越界 ①根据逻辑地址计算 越界中断 (内中断) 出页号、页内偏移量



王道考研/CSKAOYAN.COM

基本地址变换机构可以借助进程的页表将逻辑地址转换为物理地址。

通常会在系统中设置一个页表寄存器(PTR),存放页表在内存中的起始地址F和页表长度M。 进程未执行时,页表的始址和页表长度放在进程控制块(PCB)中,当进程被调度时,操作系 统内核会把它们放到页表寄存器中。

注意:页面大小是2的整数幂

设页面大小为L,逻辑地址A到物理地址E的变换过程如下:

- ①计算页号 P 和页内偏移量W (如果用十进制数手算,则 P=A/L,W=A%L;但是在计算机实际运行时,逻辑地址结构是固定不变的,因此计算机硬件可以更快地得到二进制表示的页号、页内偏移量)
- ②比较页号P和页表长度M,若 P≥M,则产生越界中断,否则继续执行。(注意:页号是从0开始的,而页表长度至少是1,因此 P=M 时也会越界)
- ③页表中页号P对应的页表项地址 = 页表起始地址F + 页号P * 页表项长度,取出该页表项内容b,即为内存块号。(注意区分页表项长度、页表长度、页面大小的区别。页表长度指的是这个页表中总共有几个页表项,即总共有几个页; 页表项长度指的是每个页表项占多大的存储空间; 页面大小指的是一个页面占多大的存储空间)
- ④计算 E = b * L + W,用得到的物理地址E 去访存。(如果内存块号、页面偏移量是用二进制表示的,那么把二者拼接起来就是最终的物理地址了)

基本地址变换机构可以借助进程的页表将逻辑地址转换为物理地址。

通常会在系统中设置一个页表寄存器(PTR),存放页表在内存中的起始地址F和页表长度M。 进程未执行时,页表的始址和页表长度放在进程控制块(PCB)中,当进程被调度时,操作系 统内核会把它们放到页表寄存器中。

注意:页面大小是2的整数幂

设页面大小为L,逻辑地址A到物理地址E的变换过程如下:

- ②比较页号P和页表长度M,若 $P \ge M$,则产生始的,而页表长度至少是1,因此 P = M 时也会
- ③页表中页号P对应的页表项地址 = 页表起始。 即为内存块号。(注意区分页表项长度、页表 表中总共有几个页表项,即总共有几个页: 页

页面大小指的是一个页面占多大的存储空间)

④计算 E = b * L + W,用得到的物理地址E 去访存。(如果内存块号、页面偏移量是用二进制表示的,那么把二者拼接起来就是最终的物理地址了)

为 2¹⁰ B = 1KB

- ①计算页号、页内偏移量 页号P = A/L = 2500/1024 = 2; 页内偏移量 W = A%L = 2500%1024 = 452
- ②根据题中条件可知,页号2没有越界,其存放的内存块号 b=8
- ③物理地址 E = b * L + W = 8 * 1024 + 425 = 8644

在分页存储管理(页式管理)的系统中,只要确定了每个页面的大小,逻辑地址结构就确定了。因此,<mark>页式管理中地址是一维的</mark>。即,只要给出一个逻辑地址,系统就可以自动地算出页号、页内偏移量 两个部分,并不需要显式地告诉系统这个逻辑地址中,页内偏移量占多少位。

对页表项大小的进一步探讨

每个页表项的长度是相同的,页号是"隐含"的

Eg: 假设某系统物理内存大小为 4GB, 页面大小为 4KB, 的内存总共会被分为 2³² / 2¹² = 2²⁰ 个内存块, 因此内存块号的范围应该是 0~2²⁰-1 因此至少要 20 个二进制位才能表示这么多的内存块号, 因此至少要 3个字节才够(每个字节 8 个二进制位,3个字节共 24 个二进制位)

页号	块号	
0	3字节	
1	3字节	
	3字节	
n	3字节	
页	表	

各页表项会<mark>按顺序连续地</mark>存放在内存中如果该页表在内存中存放的起始地址为 X ,则 M 号页对应的页表项是存放在内存地址为 X + 3*M

一个页面为 4KB,则每个页框可以存放 4096/3 = 1365 个页表项,但是这个页框会剩余 4096 % 3 = 1 B 页内碎片因此,1365 号页表项存放的地址为 X + 3*1365 + 1 如果每个页表项占 4字节,则每个页框刚好可存放 1024 个页表项



对页表项大小的进一步探讨

每个页表项的长度是相同的,页号是"隐含"的

Eg: 假设某系统物理内存大小为 4GB, 页面大小为 4KB, 的内存总共会被分为 232 $/2^{12} = 2^{20}$ 个内存块,因此内存块号的范围应该是 $0 \sim 2^{20} - 1$

因此至少要 20 个二进制位才能表示这么多的内存块号,因此至少要 3个字节才够 (每个字节8个二进制位,3个字节共24个二进制位)

页号	块号	
0	3字节	
1	3字节	
	3字节	
n	3字节	
页	表	


各页表项会按顺序连续地存放在内存中 如果该页表在内存中存放的起始地址为X,则 M 号页对应的页表项是存放在内存地址为 X + 3*M

一个页面为 4KB,则每个页框可以存放 4096/3 = 1365 个 页表项,但是这个页框会剩余 4096 % 3 = 1 B 页内碎片 因此, 1365 号页表项存放的地址为 X + 3*1365 + 1 如果每个页表项占4字节,则每个页框刚好可存放1024 个页表项

1024 号页表项虽然是存放在下一个页框中的,但是它 的地址依然可以用 X + 4*1024 得出

结论: 理论上, 页表项长度为 3B 即可表示内存块号的范围, 但是, 为了方便页表的查询, 常常会让一个页表项占更多的字节,使得每个页面恰好可以装得下整数个页表项。

进程页表通常是装在连 续的内存块中的



内存

知识回顾与重要考点

存放页表起始地址

页表寄存器的作用

存放页表长度

1. 根据逻辑地址算出页号、页内偏移量

2. 页号的合法性检查(与页表长度对比)

第一次访问内存: 查页表

地址变换过程

3. 若页号合法,再根据页表起始地址、页号找到对应页表项

4. 根据页表项中记录的内存块号、页内偏移量 得到最终的物理地址

5. 访问物理内存对应的内存单元

页内偏移量位数与页面大小之间的关系(要能用其中一个条件推出另一个条件)

其他小细节

页式管理中地址是一维的

实际应用中, 通常使一个页框恰好能放入整数个页表项

为了方便找到页表项,页表一般是放在连续的内存块中的

基本地址变换机构



△ 公众号: 王道在线



b站: 王道计算机教育



小 抖音: 王道计算机考研