

知识总览

单级页表存在什么问题? 如何解决?

两级页表的原理、逻辑地址结构


两级页表

如何实现地址变换?

两级页表问题需要注意的几个细节

单级页表存在的问题

内存块号/页框号



某计算机系统按字节寻址,支持 32 位的逻辑地址,采用分页存储管理,页面大小为4KB,页表项长度为 4B。

4KB = 2¹²B, 因此页内地址要用12位表示, 剩余 20 位表示页号。


因此,该系统中用户进程最多有 2^{20} 页。相应的,一个进程的页表中,最多会有 2^{20} = 1M = 1,048,576 个页表项,所以一个页表最大需要 2^{20} * 4B = 2^{22} B,共需要 $2^{22}/2^{12}$ = 2^{10} 个页框存储该页表。

根据页号查询页表的方法: K号页对应的页表项存放位置 = 页表始址 + K*4 要在所有的页表项都连续存放的基础上才能用这种方法找到页表项

王道考研/CSKAOYAN.COM

单级页表存在的问题

内存块号/页框号



面大小为4KB,页表项长度为4B。

4KB = 2¹²B, 因此页内地址要用12位表示, 剩余 20 位表示页号。

因此,该系统中用户进程最多有220页。相应的,一个进程的页表中,最多会 有 2²⁰ = 1M = 1,048,576 个页表项,所以一个页表最大需要 2²⁰ * 4B = 2²² B, 共 需要 $2^{22}/2^{12} = 2^{10}$ 个页框存储该页表。

根据局部性原理可知,很多时候,进程在一段时间内只需要访问某几个页面 就可以正常运行了。因此没有必要让整个页表都常驻内存。

内存

如何解决单级页表的问题?

问题一: 页表必须连续存放, 因此当页表很大时, 需要占用很多个连续的页框。

问题二:没有必要让整个页表常驻内存,因为进程在一段时间内可能只需要访问某几个特定的页面。



把页表再分页并离散存储,然后再建立一张页表记录页表各个部分 的存放位置,称为页目录表,或称外层页表,或称顶层页表

两级页表的原理、地址结构

32位逻辑地址空间,页表项大小为4B,页面大小为4KB,则页内地址占12位

31				12	11	•••••	0	单级页表结构的
页号					页内偏移	量		逻辑地址结构
0# 页表	0	2						内存块号/页框号
	1	4		页号 0	块号 2			0
	1023		7 . ⁴' ◇ ·	1	4			1
1# 页表	0	762	分为					3
)	_ 1024 个部	1024	762		*	4
	1023		分分	1048575	<u> </u>			
1022# 瓦丰	•	:		进程最多	有 220 个页	面,		762
1023#页表	0	•••			二进制刚好 ²⁰ -1 个页号			···
	1023	•••		每个页面	可存放 4K/	' 4 =		内存
				$1K = 2^{10} =$	1024 个页	表坝。		王道考研/CSKAOYAN.CO

10位一级页号刚 两级页表的原理、地址结构 好可表示 0~1023 10位 10位 12位 两级页表结构的 页内偏移量 一级页号(页目录号) 二级页号(页表索引) 逻辑地址结构 内存块号 二级页表 0# 页表 2 0 内存块号 4 内存块号/页框号 0 1023 1023 1# 页表 **762** 0 3 4 页目录表 1023 顶级页表 ••• 外层页表 762 0 1023# 页表 ••• • • • • • • 内存 1023 • • • 王道考研/CSKAOYAN.COM

如何实现地址变换

31		22	21	 12	11	•••••	0
一级页号	(页目录号)		二级页号		页内值	扁移量	

两级页表结构的 逻辑地址结构

例:将逻辑地址(000000000,000000001,11111111111)转换为物理地址(用十进制表示)。


内存块号

0	3
1	
	676
1023	

内存块号

1 4 14 7 4 4
2
4

内存块号/页框号



- ①按照地址结构将逻辑地址拆分成三部分
- ②从PCB 中读出页目录表始址,再根据一级页号查页目录表,找到下一级页表在内存中的存放位置
- ③根据二级页号查二级页表,找到最终想访问的内存块号
- ④结合页内偏移量得到物理地址 页表项存放位置:

负表项存放位置: 3*4096+1*4 = 12,292

如何解决单级页表的问题?

问题一: 页表必须连续存放, 因此当页表很大时, 需要占用很多个连续的页框。


问题二:没有必要让整个页表常驻内存,因为进程在一段时间内可能只需要访问某几个特定的页面。

可以在需要访问页面时才把页面调入内存(虚拟存储技术)。可以 在页表项中增加一个标志位,用于表示该页面是否已经调入内存

一级 页号	内存 块号	是否在 内存中
0	3	是
1	无	否
1023		

二级页号	内存 块号	是否在 内存中
0	2	是
1	4	是
1023	•••	(G) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

若想访问的页面不在内存中, 产生缺页中断(内中断/异常) 然后将目标页面从外存调入内存



需要注意的几个细节

1. 若分为两级页表后,页表依然很长,则可以采用更多级页表,一般来说各级页表的大小不能超过一个页面例:某系统按字节编址,采用 40 位逻辑地址,页面大小为 4KB,页表项大小为 4B,假设采用纯页式存储,则要采用()级页表,页内偏移量为()位?

页面大小 = $4KB = 2^{12}B$,按字节编址,因此页内偏移量为12位页号 = 40 - 12 = 28 位

页面大小 = 2¹²B, 页表项大小 = 4B,则每个页面可存放 2¹²/4 = 2¹⁰个页表项 因此各级页表最多包含 2¹⁰个页表项,需要 10 位二进制位才能映射到 2¹⁰个页表项,因此每一级的页表对应页号应为10位。总共28位的页号至少要分为三级

逻辑地址: 页号 28位 页内偏移量 12位

逻辑地址: 一级页号8位 二级页号10位 三级页号10位 页内偏移量12位

2. 两级页表的访存次数分析(假设没有快表机构)

第一次访存:访问内存中的页目录表第二次访存:访问内存中的二级页表

第三次访存:访问目标内存单元

如果只分为两级页表,则一级页号占 18 位, 也就是说页目录表中最多可能有 2¹⁸ 个页表项, 显然,一个页面是放不下这么多页表项的。

知识回顾与重要考点

所有页表项必须连续存放, 页表过大时需要很大的连续空间

单级页表存在的问题

在一段时间内并非所有页面都用得到,因此没必要让整个页表常驻内存

将长长的页表再分页

两级页表

逻辑地址结构: (一级页号,二级页号,页内偏移量)

注意几个术语:页目录表/外层页表/顶级页表

要能根据逻辑地址位数、页面大小、页表项大小确定 多级页表的逻辑地址结构

两级页表

①按照地址结构将逻辑地址拆分成三部分

如何实现地址变换

②从PCB 中读出页目录表始址,根据一级页号查页目录表,找到下一级页表在内存中的存放位置

③根据二级页号查表,找到最终想访问的内存块号

④结合页内偏移量得到物理地址

几个细节

多级页表中,各级页表的大小不能超过一个页面。若两级页表不够,可以分更多级

多级页表的访存次数(假设没有快表机构)—— N 级页表访问一个逻辑地址需要 N+1次访存



△ 公众号: 王道在线



b站: 王道计算机教育



抖音:王道计算机考研