ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3						
Тема	Выполнение требований к почвенным грунтам, субстратам, применяемым для выращивания рассады, их подбор. Приготовление смеси для питательных горшочков и кассет. Приготовление горшочков с использованием ручных станков и механизированным способом.  Выращивание рассады: без пикировки (посев семян в грунт) и с пикировкой, безгоршочный (в питательных кубиках, на субстрате) и горшочный; кассетный.					
Цель	Сформировать умение приготавливать смесь для питательных горшочков, приготавливать горшочки и кассеты с использованием ручных станков и механизированным способом, выращивать рассаду различными способами.					
Материалы и оборудование						

## **Ход работы. Теоретическая часть.**

На единице площади при выращивании рассады за 1-2 месяца формируется значительная растительная масса (до 70 т на 1 га). Для обеспечения достаточного питания рассадных растений корнеобитаемый субстрат должен быть высокоплодородным, легкопроницаемым для воздуха и влаги, с большой поглотительной и обменной способностью. Чтобы при выемке рассады для пересадки сохранить как можно большую часть ее корневой системы, необходим рыхлый, легкий субстрат. Кроме того, в нем не должно быть возбудителей болезней, вредителей, семян сорняков.

В качестве субстратов для корней ранней и средней рассады можно использовать почвенные смеси, составленные на основе перегноя, дерновой или полевой земли и торфа, а также такие органические материалы, как крошка верхового торфа, опилки, соломенная резка, рисовая шелуха, компосты из древесной коры. Грунты, составленные на основе почвенных материалов, должны содержать не менее 10%, оптимально -30...40% гумуса, обладать плотностью не более  $1\,\mathrm{г/cm^3}$  и пористостью не менее 10% оптимально -25...30%. Состав и количество минеральных удобрений для обогащения субстратов сильно колеблются в зависимости от свойств материалов, взятых для их приготовления, и особенностей видов растений.

Для поздней рассады корнеобитаемым субстратом чаще служит предварительно хорошо удобренная почва участка.

Смеси для изготовления кубиков и наполнения горшочков должны содержать материалы, обладающие большой поглотительной способностью. Лучше всего для этого подходит торф верховой ли переходный, хорошо выветренный. Кроме торфа для смесей используют перегной, дерновую землю и биогумус. Если в смесь вводят меньше 50 % перегноя, то добавляют минеральные удобрения. Смеси с торфом нейтрализуют известью (оксид кальция), мелом (белый известняк) или золой, вносят микроэлементы (таблица №1). В местах распространения заболевания килы в смесь для рассады капусты необходимо добавить цианамид кальция (150 г на 1 м³).

Таблица №1. Дозы внесения извести в зависимости от кислотности и влажности торфа.

IC	Влажность торфа, %					
Кислотность торфа (рН солевой)	45	50	55	60	65	
(ри солевои)	доза внесения извести (кг/т)					
2,5-3,4	1215	1714	1512	1411	1210	
3,4 - 3,8	1513	1412	1211	119	108	
3,8-4,4	1311	1210	119	98	87	
4,4-5,0	118	107	97	85	75	

Также можно применять специально подготовленные навозные компосты и смеси на основе перегноя (в % к общему объему): перегной -70, дерновая земля -25, песок -5 с добавлением разных (в зависимости от вида растений) доз минеральных удобрений (таблица №2).

Субстраты для выращивания рассады можно насыпать сплошным слоем в сооружения защищенного грунта, заполнять ими неглубокие ящики, горшочки, формировать питательные кубики.

Для оптимизации содержания элементов минерального питания в субстрат из верхового торфа вносят удобрения (кг/м³): аммиачную селитру -0.8-0.9, суперфосфат -1.0-1.1, калий сернокислый -0.7-0.9, магний сернокислый -0.5-0.6, мел -4.5 и доломитовую муку -5.8.

При приготовлении субстрата из низинного торфа используют (кг/м³): аммиачную селитру -0.15-0.20, суперфосфат -1.1-1.2, калий сернокислый -0.7-0.9, магний сернокислый -0.4-0.5, мел -1.0 и доломитовую муку -1.2.

Таблица №2. Состав и свойства тепличных грунтов.

Физические свойства	Типы грунтов				
грунтов	органические	органо-минеральные	минеральные		
Состав, % от объема	торф – 6070 древесные отходы – 1020 навозный компост – 1020	торф – 5060 полевая земля – 1030 навозный компост – 1020	полевая земля – 5060 местные органические материалы – 1525 навозный компост – 1525		
Содержание органического вещества, %	4060	2030	520		
Плотность, $\Gamma/\text{см}^3$	0,20,4	0,30,6	0,61,0		
Пористость общая, %	8090	7080	5570		
Пористость аэрации, %	2530	2025	2025		
ППВ, % объема	5560	4045	3040		
Соотношение фаз (твердая : жидкая : газообразная)	1:6:3	1:3:2	1:1:1		

Из микроудобрений для верхового и низинного торфа применяют (кг/м $^3$ ): аммоний молибденовокислый — 2,0, медь сернокислую — 3,0, цинк сернокислый — 3,0, марганец сернокислый — 6,0, кобальт азотнокислый — 2,0, железо сернокислое — 6,0, борную кислоту — 3,0 и калий йодистокислый — 2,0.

Эффективно выращивание рассады в пластиковых кассетах размером 40х40 см.

Подготовленным субстратом заполняют ячейки, в которых специальным приспособлением делают лунки. Семена высевают на глубину 1,0...1,5 см, закрепляют торфосмесью и обильно поливают теплой водой.

Кассеты расставляют в обогреваемых теплицах на деревянных брусках и накрывают полиэтиленовой светопрозрачной пленкой. При появлении всходов пленку снимают. В дальнейшем осуществляют полив и подкормку растений. За неделю до посадки рассаду закаливают, а в течение последних 2-3 дней поливают с одновременным внесением инсектицидов. Рассада готова к посадке через 20-25 дней при наличии 3-4 настоящих листьев.

При приготовлении  $1 \text{ м}^3$  субстратов для выращивания рассады из верхового торфа необходимое количество минеральных удобрений (кг): мочевины -0.6-0.7, аммонизированного суперфосфата -1.0-1.1, сульфата калия -0.7-0.9, магния сернокислого -0.5-0.6, мела -4.5, доломитовой муки -5.8 и микроэлементов в виде хелатов: железа, марганца - по 6 г, борной кислоты -3г, цинка, меди - АО 4 г, йода, кобальта, молибдена - по 2 г.

Рассадную смесь готовят в количестве около  $100 \, \text{m}^3$  на  $1 \, \text{га}$  ежегодно.

При составлении почвенной смеси  $1 M^3$ необходимо учитывать, что имеет следующую массу (т): низинный тор $\phi - 0.4 - 0.5$ т, верховой -0.25 - 0.30, перегной -0.7 - 0.9. компост -1.0, дерновая полевая земля -1.2-1.5, навоз -0.8, песок -1.8-2.0, солома прессованная -0.14, опилки -0.2-0.3. Опилки хвойных и лиственных пород в Республике Беларусь применяют в качестве рыхлящего компонента. При использовании опилок как составной части субстрата к ним добавляют азотные удобрения из расчета 300...400 г на 1 м<sup>3</sup> опилок. Если долю опилок увеличивают, то количество азота повышают до 500 г (например, добавляют  $1,6 \text{ кг/м}^3$  аммиачной селитры).

## Приготовление почвенных кубиков



Столик или подставка с задней и боковыми стенками предохраняет почвенную смесь от попадания в нее семян.



В специально подготовленную и увлажненную торфяную смесь вдавите машинку для изготовления кубиков. Кубики отвердевают через 24 ч.

Питательные смеси заготавливают из расчета толщины почвенного слоя в грунтовых теплицах 30 см, добавляют 4...6 см на подсыпку в процессе выращивания культур.


При изготовлении питательных горшочков, используемых для выращивания рассады, исходят из того, что  $1\,\mathrm{m}^3$  смеси вмещает  $1700\,\mathrm{hanonhehhm}$  горшочков. Зная массу компонентов, входящих в почвенную смесь, можно рассчитать, сколько хозяйству необходимо иметь торфа, навоза и других веществ для приготовления смеси.

В тепличных грунтах нередко накапливается большое количество вредителей и возбудителей болезней, но проведение их ежегодной замены экономически невыгодно. Поэтому грунты ежегодно в ноябре — декабре обеззараживают, применяя термический (пропаривание) или химический способ обеззараживания.

**Способы выращивания**. Рассаду выращивают с пикировкой или без нее; в питательных кубиках, горшочках, кассетах или грунте.

Если рассаду выращивают с пикировкой, семена высевают в ящики или грунт, а затем сеянцы пересаживают на большую площадь питания. Пересадка сеянцев и называется пикировкой. Пикируют сеянцы, когда они имеют хорошо развитые семядольные листочки и один настоящий лист. Проводят пикировку под маркер или под колышек.

К пикировке предъявляют следующие требования: недоразвитые и вытянутые сеянцы бракуют, сеянцы погружают в почву до семядольных листочков, почва должна быть плотно прижата к корешку (растения не вытягиваются из почвы, если попробовать их вырвать), верхушку корешка прищипывают.



Виды емкостей для выращивания рассады: 1 - полый пластмассовый горшок с дном; 2 - полый пластмассовый горшок с дном; 2 - полый горшочек; 4 - пленочный гоошочек 5 - полый торфяной блок; 6 - полый пластмассовый блок 7 - торфяной питательный кубик; 8 - торфяная питательная таблетка (диск); 9 — торфоплита.

С пикировкой выращивают томаты, раннюю и позднюю капусту, перец, иногда огурцы. Но огурцы пикируют не позднее 2—3-дневного возраста.

Пикировка — очень трудоемкая работа, однако от нее не отказываются по следующим причинам: благодаря прищипыванию главного корня формируется разветвленная корневая система, рассада получается выровненной. Сеянцы выращиваются в самое холодное время, и можно обогревать одну теплицу вместо пятидесяти, которые понадобятся потом, т.е. экономятся защищенный грунт и семена.

Для выращивания рассады огурцов, перца, кабачков и патиссонов используют питательные кубики и горшочки, кассеты (рис. 1.2). Благодаря их использованию корневая система при пересадке не повреждается и растения не приостанавливают рост. При посадке безгоршечной рассады теряется 5—10 дней на приживаемость.

Производство кубиков в овощных хозяйствах механизировано. Горшочки используют полиэтиленовые, торфоцеллюлозные и другие. Размер кубиков и горшочков, кассет может быть 4,5х4,5, 6х6, 8х8, 10х10 см. Их подбирают в зависимости от культуры. В последние годы в передовых хозяйствах используют мини-блоки или кассеты, ячеистые плиты. В БелНИИО разработана автоматическая линия заполнения кассет почвенным грунтом и посева семян. Производительность — 7—9 кассет за 1 минуту. Линию обслуживают 2—3 человека. Малый объем грунта для корневой системы (размер ячеек 3х3 или 4х4 см) компенсируется поливами не водой, а питательным раствором.

## Задания:

- 1. Рассчитать состав почвенных смесей для выращивания рассады томата, огурца, капусты ранней.
- 2. Исходя из рассчитанных данных, изготовить почвенные смеси.
- 3. Изучить способы выращивания рассады по разным технологиям.

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- 1. Какие компоненты входят в состав почвенных грунтов?
- 2. Для чего в состав грунтов добавляют песок?
- 3. Как при добавлении в почвенную смесь опилок корректируют дозы минеральных удобрений?
- 4. Какой торф используют для приготовления почвенных смесей?
- 5. Для чего в состав почвенных смесей добавляют минеральные удобрения?
- 6. Как нейтрализуют кислотность торфа? Какие для этого применяют материалы?
- 7. Какие существуют способы выращивания рассады?
- 8. Какие культуры выращивают с пикировкой?