Resumen General


Los pasos que vamos a seguir son:

- Instalar el Entorno Base (MSYS2): Prepararemos la terminal y el sistema base de compilación.
- 2. **Instalar el Editor de Código (VSCodium)**: Instalaremos un editor de texto moderno para manejar los archivos del proyecto.
- 3. Compilar el Programa: Generamos los archivos .exe.
- 4. **Crear el Paquete Portable**: Juntaremos los .exe con todas sus librerías (.dll) para que funcionen por sí solos.

Fase 1: Instalar el Entorno Base (MSYS2)

MSYS2 nos proporcionará una potente terminal estilo Linux dentro de windows y un gestor de paquetes (pacman) para instalar todo lo demás fácilmente.

- 1. **Descargar MSYS2**: Ve a la página oficial y descarga el instalador.
 - Enlace: msys2.org
- 2. Instalar MSYS2: Ejecuta el instalador y déjalo en la ruta por defecto (C:\msys64).
- 3. Actualizar el Sistema:
 - a. En el menú de inicio de Windows, busca y abre la terminal MSYS2 MINGW64 (la del icono azul, no la morada, la azul).



b. Dentro de la terminal, escribe el siguiente comando y presiona Enter. Escribe Y para confirmar cuando te pregunte.

pacman -Syu

```
M ~
                                                                                                                                                                   П
                                                                                                                                                                               X
  pacman -Syu
   Synchronizing package databases.
                                                                            63.1 KiB/s 00:08 [########################] 100% 54.8 KiB/s 00:02 [########################] 100% 50.4 KiB/s 00:09 [############################] 100% 63.8 KiB/s 00:08 [#############################] 100% 44.7 KiB/s 00:11 [#################################] 100%
 clangarm64
 mingw32
 minaw64
 ucrt64
                                                                    KiB
 clang64
         is up to date
    Starting core system upgrade...
there is nothing to do

:: Starting full system upgrade...
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...
Packages (1) mingw-w64-x86_64-libjpeg-turbo-3.1.2-1
Total Download Size:
Total Installed Size:
Net Upgrade Size:
                                        0.03 MiB
:: Proceed with installation? [Y/n]
```

c. Importante: Es normal que la terminal se cierre sola. Vuelve a abrirla y ejecuta pacman -Syu una vez más para asegurar que todo está actualizado.

Seguimos en la terminal de **MSYS2 MINGW64** para instalar todo lo necesario para compilar el proyecto.

Copia y pega el siguiente comando completo en la terminal. Es una sola línea larga.

pacman -S mingw-w64-x86_64-toolchain mingw-w64-x86_64-cmake git mingw-w64-x86_64-libraw mingw-w64-x86_64-opencv mingw-w64-x86_64-eigen3 mingw-w64-x86_64-cli11 mingw-w64-x86_64-wxwidgets3.2-msw mingw-w64-x86_64-gettext

Presiona Enter. Acepta todas las opciones por defecto (presionando Enter) y escribe Y para confirmar la instalación. Esto tardará varios minutos. (Si algún paquete falla, vuelve a introducir el comando entero, no te preocupes, solo bajará lo que estaba pendiente o falló)

Fase 2: Instalar el Editor de Código (VSCodium) y clonar el repositorio (si no está ya clonado)

VSCodium es una versión 100% de código abierto de Visual Studio Code, un editor excelente para programar.

1. Descargar VSCodium: Ve a la página oficial de descargas

Enlace: vscodium.com

Busca la última versión para Windows y descarga el instalador .exe (System Install). Ejecutar e instalar con los valores propuestos por defecto.

2. Ahora tenemos 2 opciones:

A) Ya tenemos el repositorio clonado con GIT en nuestro ordenador (solo hay que abrir la carpeta y decirle que confiamos en los autores)

MI CONSEJO. Si tenéis ya la carpeta con el repositorio clonado, movedla a:

C:\msys64\home\User\DynaRange

B) No tenemos el repositorio clonado, hay que clonarlo.

Si no lo tenemos clonado hay que ir a la izquierda, elegir el icono y darle a "clone repository" (en la pantalla de Welcome también hay un enlace a 'clone repository). La dirección del repositorio a clonar es:

https://github.com/hurodal/DynRange.git

elegimos la carpeta (C:\msys64\home\User\DynaRange) donde queremos que se clone y esperamos que se descargue y le decimos que confiamos en los autores.

Fase 3: Compilar el Programa

Desde la consola MSYS2 (la del icono azul), vamos a la carpeta DynaRange (en el explorador de archivos sería la carpeta C:\msys64\home\User\DynaRange, pero

cuando abrimos el terminal MSYS2 azul ya nos deja en C:\msys64\home\User)

Así que solo tenemos que hacer un -> cd DynaRange

(Nota, en esta consola Linux podemos listar los ficheros con el comando -> ls

Una vez ahí, hay que ejecutar estos dos comandos:

cmake -S . -B build -G "MinGW Makefiles"

```
User@User MINGW64 ~/DynaRange

$ cmake -5 . -B build -6 "MinGW Makefiles"
-- The CXX compiler identification is GNU 15.2.0
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler BEI info - done
-- Check for working CXX compiler: C:/msys64/mingw64/bin/c++.exe - skipped
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting for module 'libraw'
-- Found PkgConfig: C:/msys64/mingw64/bin/pkg-config.exe (found version "2.5.1")
-- Checking for module 'libraw'
-- Found Jibraw, version 0.21.4
-- Found DenCV: C:/msys64/mingw64 (found suitable version "4.12.0", minimum required is "4")
-- Found Eigen3: C:/msys64/mingw64 (found suitable version "4.12.0", minimum required is "4")
-- Found Gettext: C:/msys64/mingw64/bin/msgmerge.exe (found version "0.26")
-- Found wxWidgets: -LC:/msys64/mingw64/Jib;:-lwx_mswu_xrc-3.2;-lwx_mswu_html-3.2;-lwx_mswu_qa-3.2;-lwx_mswu_core-3.2;-lwx_baseu_xml-3.2;-lwx_baseu_net-3.2;-lwx_baseu-3.2 (found version "3.2.8.1")
-- Configuring done (12.5s)
-- Generating done (0.1s)
-- Build files have been written to: C:/msys64/home/User/DynaRange/build

User@User MINGW64 ~/DynaRange

$ | Value of the continuous complex of the continuous continuous complex of the continuous complex of the continuous complex of the continuous continuous continuous complex of the continuous continuous continuous continuous continuous continuous co
```

```
M ~/DynaRange
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  X
User@User MINGW64 ~/DynaRange

$ cmake -S . -B build -G "MinGW Makefiles"
-- The CXX compiler identification is GNU 15.2.0
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: C:/msys64/mingw64/bin/c++.exe - skipped
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Found PkgConfig: C:/msys64/mingw64/bin/pkg-config.exe (found version "2.5.1")
-- Checking for module 'libraw'
-- Found libraw, version 0.21.4
-- Found OpenCV: C:/msys64/mingw64 (found suitable version "4.12.0", minimum required is "4")
-- Found Eigen3: C:/msys64/mingw64/include/eigen3 (Required is at least version "3.3")
-- Found Gettext: C:/msys64/mingw64/bin/msgmerge.exe (found version "0.26")
-- Found wxWidgets: -LC:/msys64/mingw64/lib;;-lwx_mswu_xrc-3.2;-lwx_mswu_html-3.2;-lwx_mswu_qa-3.2;-lwx_mswu_core-3.2;-lwx_baseu_xml-3.2;-lwx_baseu_net-3.2;-lwx_baseu-3.2 (found version "3.2.8.1")
-- Configuring done (11.3s)
       Configuring done (11.3s)
Generating done (0.0s)
Build files have been written to: C:/msys64/home/User/DynaRange/build
     cmake --build build
     cmake --build build
4%] Building CXX object CMakeFiles/dynaRange.dir/src/dynaRange.cpp.obj
9%] Building CXX object CMakeFiles/dynaRange.dir/src/core/arguments.cpp.obj
14%] Building CXX object CMakeFiles/dynaRange.dir/src/core/functions.cpp.obj
19%] Building CXX object CMakeFiles/dynaRange.dir/src/core/engine.cpp.obj
23%] Building RC object CMakeFiles/dynaRange.dir/icono_owl.rc.obj
28%] Linking CXX executable dynaRange.exe
     28%] Linking CXX executable
28%] Built target dynaRange
33%] Building CXX object CMa
    28%] Built target dynaRange

33%] Building CXX object CMakeFiles/dynaRangeGui.dir/src/dynaRangeGuiApp.cpp.obj

38%] Building CXX object CMakeFiles/dynaRangeGui.dir/src/gui/DynaRangeBase.cpp.obj

42%] Building CXX object CMakeFiles/dynaRangeGui.dir/src/gui/DynaRangeFrame.cpp.obj

47%] Building CXX object CMakeFiles/dynaRangeGui.dir/src/core/arguments.cpp.obj

52%] Building CXX object CMakeFiles/dynaRangeGui.dir/src/core/functions.cpp.obj

57%] Building CXX object CMakeFiles/dynaRangeGui.dir/src/core/engine.cpp.obj

61%] Building CX object CMakeFiles/dynaRangeGui.dir/icono_noise.rc.obj

66%] Linking CXX executable dynaRangeGui.exe

66%] Built target dynaRangeGui

71%] Creating template file dynaRange_not
 [ 66%] Built target dynakangeGui
[ 71%] Creating template file dynakange.pot
[ 71%] Built target potfile
[ 76%] Compiling C:/msys64/home/User/Dynakange/po/ca.po to C:/msys64/home/User/Dynakange/build/locale/ca/
LC_MESSAGES/dynakange.mo
[ 80%] Compiling C:/msys64/home/User/Dynakange/po/de.po to C:/msys64/home/User/Dynakange/build/locale/de/
     85%] Compiling C:/msys64/home/User/DynaRange/po/es.po to C:/msys64/home/User/DynaRange/build/locale/es/
 LC_MESSAGES/dynaRange.mo
[ 90%] Compiling C:/msys64/home/User/DynaRange/po/fr.po to C:/msys64/home/User/DynaRange/build/locale/fr/
     95%] Compiling C:/msys64/home/User/DynaRange/po/it.po to C:/msys64/home/User/DynaRange/build/locale/it/
[100%] Compiling C:/msys64/home/User/DynaRange/po/pt.po to C:/msys64/home/User/DynaRange/build/locale/pt/
LC_MESSAGES/dynaRange.mo
 [100%] Built target translations
   ser@User MINGW64 ~/DynaRange
```

Ya está, en la carpeta build/ ya tienes los dos ejecutables.

Fase 4: Crear el Paquete Portable e Instalador

Esta es la fase final para crear el paquete que puedes distribuir.

 Crear Carpeta Portable: En tu Escritorio (o en tu carpeta del repositorio), crea una carpeta llamada DynaRange_Portable (si no existe). Copia los archivos dynaRange.exe y dynaRangeGui.exe desde la carpeta build a esta nueva carpeta.

2. Copiar las DLLs (en el repositorio ya están copiadas):

Copia todas las DLLs necesarias desde C:\msys64\mingw64\bin a tu carpeta DynaRange_Portable. (repito, en el repositorio que has clonado ya están las dll en dicho directorio, no hay que hacerlo)

- 3. Instalar NSIS: Descarga e instala NSIS desde su web oficial.
- 4. **Organizar Archivos**: Asegúrate de que en tu Escritorio tienes estas tres cosas juntas:
 - La carpeta DynaRange_Portable (con los .exe y las DLLs).
 - o El archivo crear_instalador_windows.nsi.
 - El archivo icono_app.ico.
- 5. Compilar el Instalador: Abre el programa NSIS y pincha en el pequeño enlace que pone "Compile NSIS Script" que aparece bajo "Compiler" y busca el fichero que se llama "crear_instalador.windows"

¡Listo! El archivo **DynRange_Installer.exe** que aparecerá en tu Escritorio/Carpeta es el instalador final y profesional, listo para distribuir.