Calcolatori elettronici

Utilizzo del linguaggio Assembly MIPS

Giuseppe Martini

Indice

| 1 | Intr | roduzio | one | 1 |
|---|------|-----------|---|----|
| | 1.1 | Princip | pi base | 1 |
| | 1.2 | Istruzi | oni | 2 |
| | | 1.2.1 | Addizione e sottrazione algebrica | 2 |
| | | 1.2.2 | Istruzioni multiple | 2 |
| | | 1.2.3 | Istruzioni con registri | 2 |
| | | 1.2.4 | Istruzioni con costanti | 2 |
| | 1.3 | Opera | ndi | 3 |
| | | 1.3.1 | Registri | 3 |
| | | 1.3.2 | Memorie | 4 |
| | | 1.3.3 | Costanti | 6 |
| 2 | For | mato d | elle istruzioni | 7 |
| | 2.1 | Tipo F | 8 | 7 |
| | 2.2 | Tipo I | | 8 |
| | 2.3 | Tipo J | · | 9 |
| 3 | Car | ricamer | nto dei programmi | 11 |
| 4 | Cos | strutti : | standard | 13 |
| | 4.1 | Operaz | zioni di tipo logico | 13 |
| | | 4.1.1 | Istruzioni logiche | 13 |
| | | 4.1.2 | Istruzioni di shift | 14 |
| | | | Shift logico | 14 |
| | | | Shift aritmetico | 14 |
| | | | Shift variabile | 15 |
| | 4.2 | Codific | ca delle costanti | 16 |
| | 4.3 | Moltip | licazione e divisione | 16 |
| 5 | Pse | udoistr | ruzioni | 17 |
| | 5.1 | Load i | $f mmediate \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$ | 17 |
| | 5.2 | Load a | address | 17 |
| | 5.3 | Altre p | oseudoistruzioni | 17 |
| 6 | Cor | ntrollo | del flusso | 19 |
| | 6.1 | Costru | atti di alto livello | 19 |
| | | 6.1.1 | if statement (TODO) | 19 |
| | | 6.1.2 | Ciclo while | 20 |
| | | 6.1.3 | Ciclo for | 20 |
| | | 6.1.4 | Magnitude comparison (TODO) | 20 |

Capitolo 1 - Introduzione

Le **istruzioni** sono dei comandi nella "lingua del computer"

- linguaggio Assembly: formato di istruzioni comprensibili all'uomo
- linguaggio macchina: formato di istruzioni comprensibili dal computer (0 e 1)

1.1 Principi base

Principi base della progettazione dell'architettura MIPS:

- 1. la semplicità favorisce la regolarità
- 2. bisogna cercare di rendere il caso più comune il caso più veloce
- 3. tutto ciò che è piccolo è più veloce
- 4. un buon progetto richiede un buon compromesso

Principio base - Primo

"La semplicità favorisce la regolarità."

- formato delle istruzioni consistente
- stesso numero di operandi (due sorgenti ed uno destinazione)
- più facile da decodificare e gestire in hardware

Principio base - Secondo

"Bisogna cercare di rendere il caso più comune il caso più veloce."

Lo scopo del MIPS è di avere una CPU di tipo $RISC^1$ (in contrapposizione alle altre architetture, di tipo $CISC^2$) con un numero ridotto di istruzioni (solo quelle più comuni) permettendo di eseguire più velocemente i casi più frequenti.

Principio base - Terzo

"Tutto ciò che è piccolo è più veloce."

I RISC, poiché risparmiano spazio e unità di controllo, tendono a dedicare lo spazio disponibile per aumentare il numero dei registri (rispetto ai processori di tipo CISC).
MIPS ha un numero limitato di registri.

Nota bene: Se avesse molti registri sarebbe più complicato decodificare il numero dei registri.

Principio base - Quarto

"Più facile da decodificare e gestire in hardware."

Esistono certe istruzioni che utilizzano 2 oppure 3 registri (es. lw, sw ne usano 2, add, sub ne usano 3). Purtroppo non posso avere una regolarità totale; quindi, cerco di trovare il miglior compromesso.

Per garantire i principi 1 e 3, cerco di avere il minor numero di formati possibili.

¹ RISC: Reduced Instruction Set Computer

² CISC: Complex Instruction Set Computers

1.2 Istruzioni

Qui di seguito sono presenti alcuni esempi di utilizzo delle istruzioni MIPS.

1.2.1 Addizione e sottrazione algebrica

La add (somma) e la sub (differenza) sono mnemonici ³ che mi specificano il tipo di operazione da eseguire.

| $\underline{\mathbf{Addizione}}$ | | Sottrazione | |
|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Codice C | Codice MIPS assembly | Codice C | Codice MIPS assembly |
| a = b + c | add a, b, c | a = b - c | sub a, b, c |

Operandi:

- a: operando destinazione (dove scrive il risultato della somma)
- b, c: operandi sorgenti (gli addendi da sommare)

1.2.2 Istruzioni multiple

Se ho da gestire più variabili devo utilizzare una variabile temporanea.

Codice C Codice MIPS assembly add t, b, c
$$\#$$
 t = b + c sub a, t, d $\#$ a = t - d

Nota bene: il carattere '#' serve per iniziare un commento.

1.2.3 Istruzioni con registri

I registri tornano molto utili nelle istruzioni.

```
Codice C Codice MIPS assembly $$ $$ s0 = a, $$ s1 = b, $$ s2 = c add $$ s0, $$ s1, $$ s2
```

1.2.4 Istruzioni con costanti

La addi (add immediate) è un mnemonico che mi permette di sommare una costante. Si dedicano 16 bit per la rappresentazione delle costanti e si sommano in complemento a due.

| Codice C | Codice MIPS assembly |
|-------------|----------------------|
| | # \$s0 = a, \$s1 = b |
| a = a + 4; | addi \$s0, \$s0, 4 |
| b = a - 12; | addi Sel Sel -12 |

Nota bene: non è necessario definire nell'insieme di istruzioni la subi in quanto basta aggiungere un segno negativo nella addi (risparmio un'istruzione).

 $^{^3\,\}mathrm{Mnemonico}\colon$ il nome di un istruzione.

1.3 Operandi

Gli operandi possono essere:

- \bullet registri
- \bullet memorie
- costanti (alternativamente chiamati "valori immediati")

1.3.1 Registri

In MIPS si hanno 32 registri organizzati su 32 bit (quindi è un'architettura da 32 bit). Quindi, si definisce il parallelismo di una CPU come il numero di bit dei **registri interni**. Questa è la dimensione massima dei dati (in termini di bit/byte) che possono essere trasferiti da memoria a CPU e viceversa.

Non e' dunque legato al numero di registri, ma al numero di bit dei registri interni (nel MIPS questi due numeri sono sempre 32).

Nella tabella seguente (Tabella 1.1) sono elencati i registri utilizzati da MIPS.

| Nome | Numero di registro | Utilizzo |
|-----------|--------------------|--------------------------|
| \$0 | 0 | valore costante 0 |
| \$at | 1 | assembler temporary |
| \$v0-\$v1 | 2 - 3 | valori di ritorno |
| \$a0-\$a3 | 4 - 7 | argomenti |
| \$t0-\$t7 | 8 - 15 | temporanei |
| \$s0-\$s7 | 16 - 23 | variabili salvate |
| \$t8-\$t9 | 24 - 25 | "molto" temporanei |
| \$k0-\$k1 | 26 - 27 | temporanei per il SO |
| \$gp | 28 | puntatore globale |
| \$sp | 29 | puntatore dello stack |
| \$fp | 30 | puntatore della finestra |
| \$ra | 31 | indirizzo di ritorno |

Tabella 1.1: Insieme dei registri MIPS

Nota bene: i registri sono più veloci della memoria.

1.3.2 Memorie

Le memorie sono necessarie in quanto non sono sufficienti 32 registri per memorizzare i dati.

La memoria ha una dimensione maggiore rispetto ai registri ma lavora con velocità ridotta.

Una buona prassi è quella di mantenere nei registri le variabili utilizzate più frequentemente e limitarsi ad usare la memoria il meno possibile.

Organizzazione della memoria

La memoria ha degli indirizzi che fanno riferimento ad un singolo byte. Tuttavia, in MIPS, i dati hanno un'organizzazione su 32 bit, quindi sono organizzati in word (indirizzi distanti di 4 byte). Si può indirizzare la memoria associata a MIPS come singoli byte.

| Indirizzi | | | | D | ati | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|
| ÷ | | | | | : | | | | : | |
| 000000C | 4 | 0 | F | 3 | 0 | 7 | 8 | 8 | Word | 3 |
| 80000000 | 0 | 1 | Ε | Ε | 2 | 8 | 4 | 2 | Word | 2 |
| 00000004 | F | 2 | F | 1 | Α | С | 0 | 7 | Word | 1 |
| 0000000 | Α | В | С | D | Ε | F | 7 | 8 | Word | 0 |

Lettura della memoria

$\underline{\mathbf{Word}}$

| Nome | Valore |
|------------------------|--|
| Istruzione (mnemonico) | lw (load word) |
| Formato | <pre>lw <valore salvato="">, <offset>(<indirizzo base="">)</indirizzo></offset></valore></pre> |

Byte

| Nome | Valore | | | | | |
|------------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| Istruzione (mnemonico) | lb (load byte) | | | | | |


Per calcolare l'indirizzo in memoria devo fare la somma tra l'indirizzo base, che è contenuto in un registro, e un offset che è una costante.

Esempio

Caricare una word di dati nell'indirizzo di memoria 4 dentro \$s3 (\$s3 contiene il valore 0xF2F1AC07 dopo il caricamento).

Codice MIPS assembly

lw \$s3, 4(\$0) # legge la word all'indirizzo 4 dentro \$s3



Scrittura della memoria

$\underline{\mathbf{Word}}$

| Nome | Valore |
|------------------------|---|
| Istruzione (mnemonico) | sw (store word) |
| Formato | <pre>sw <valore caricato="">, <offset>(<indirizzo base="">)</indirizzo></offset></valore></pre> |


$\underline{\mathbf{Byte}}$

| Nome | Valore | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| Istruzione (mnemonico) | sb (store byte) | | | | | | |

Scrivere il valore di \$t4 nell'indirizzo di memoria 8.

Codice MIPS assembly

sw \$t4, 0x8(\$0) # scrive il valore in \$t4 all'indirizzo di memoria 8



larghezza = 4 byte

 ${f Nota}$ bene: l'offset può essere scritto in decimale o in esadecimale.

Little e Big Endian

Ci sono due tecniche per salvare una word in memoria:

little endian: inizia dal byte meno significativo
big endian: inizia dal byte più significativo

Esempio

Si supponga che il registro ±0 inizialmente contenga il valore 0x23456789.

Se il codice viene eseguito su un sistema big endian, qual'è il valore di \$50? In un sistema little endian?

sw
$$$t0, 0($0)$$

lb $$s0, 1($0)$

| | Little Endian | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|----|---------|---|------|---------|---------------|-----|-------------------------------|
| Indirizzo byte Valore dato | 23 | 1 45 | 67 | 3 89 | $ \begin{array}{c} {\rm Address} \\ 0 \end{array} $ | 3 23 | 2 45 | 1 67 | 89 | Indirizzo byte Valore dato |
| | MSB | | | LSB | | MSB | | | LSB | |
| Risultato | | | | | | 0: | | ltato 0006 | 57 | |

Allineamento dei dati

Nella lettura e scrittura di una word, gli indirizzi devono essere multipli di 4.

Per esempio, questa istruzione

non ha senso, in quanto andrebbe a leggere una word all'indirizzo 7 (non è multiplo di 4).


Si può scegliere la posizione del mio codice/dati utilizzando la direttiva (pseudoistruzione) . align altrimenti il codice è allineato in automatico dal compilatore.

Nota bene: la dimensione di un'istruzione è di 32 bit.

| Dato | Dimensione (byte) | Da salvare nell'indirizzo |
|----------|-------------------|---------------------------|
| byte | $1 = 2^0$ | Qualunque |
| 1/2 word | $2 = 2^1$ | Multiplo di 2 |
| word | $4 = 2^2$ | Multiplo di 4 |
| double | $8 = 2^3$ | Multiplo di 8 |

Esempio

Esempio di allineamento di un tipo di dato word in memoria.



1.3.3 Costanti

I valori immediati (o costanti) hanno l'esigenza di essere rappresentati in questi due casi:

- $\bullet\,$ definizione di un eventuale offset
- inserimento di una costante all'interno di un'espressione numerica

Nota bene: le costanti sono rappresentate da una codifica a 16 bit (in complemento a due, per numeri positivi e negativi).

Capitolo 2 - Formato delle istruzioni

Rappresentazione binaria delle istruzioni (i computer comprendono solo sequenze di 0 e 1). **Nota bene**: tutte le istruzioni hanno una lunghezza pari a 32 bit.

Esistono 3 possibili formati per le istruzioni:

- tipo R: istruzioni che lavorano con i **registri**
- $\bullet\,$ tipo ${\tt I:}$ istruzioni che lavorano con le ${\bf costanti}$
- tipo J: istruzioni che lavorano con i salti (verrà discusso più avanti)

2.1 Tipo R

"Istruzioni che lavorano con i registri" (3 registri, rs, rt, rd).

Tipo R

| op | rs | rt | rd | shamt | funct |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits |

| op | Codice operativo dell'istruzione | shamt | Operazioni di shift che indica di quanti |
|----------|----------------------------------|-------|--|
| (opcode) | (0 per le istruzioni di tipo R) | | bit shiftare la word (0 se non si vuole |
| rs | Registro sorgente | | shiftare) |
| rt | " | funct | Discrimina il tipo di istruzione di tipo R |
| rd | Registro destinazione | | (al massimo 64 (2^6) possibili istruzioni) |

Esempio

add \$s0, \$s1, \$s2 add rd, rs, rt sub \$t0, \$t3, \$t5 sub rd, rs, rt

Valori dei campi

| ı | op | rs | rt | $_{\mid}$ rd | shamt | funct |
|---|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| | 0 | 17 | 18 | 16 | 0 | 32 |
| | 0 | 11 | 13 | 8 | 0 | 34 |
| | 6 hits | 5 hite | 5 hite | 5 hite | 5 hite | 6 hits |



Codice macchina

| 1 | op | rs | $_{ m l}$ rt | $_{\parallel}$ rd | $_{\parallel}$ shamt | funct | 1 |
|---|--------|--------|--------------|-------------------|----------------------|--------|--------------|
| | 000000 | 10001 | 10010 | 10000 | 00000 | 100000 | (0x02328020) |
| | 000000 | 01011 | 01101 | 01000 | 00000 | 100010 | (0x016D4022) |
| | 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits | • |

2.2 Tipo I

"Istruzioni che lavorano con le costanti" (2 registri, rs, rt e un "immediato" imm).

op Codice operativo dell'istruzione rt Registro sorgente (opcode) (**0 per le istruzioni di tipo R**) rs Registro sorgente registro sorgente

Tipo I

| op | rs | rt | imm |
|--------|--------|--------|---------|
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits |

Esempio

```
addi $s0, $s1,5 addi rt, rs, imm addi $t0, $s3,-12 addi rt, rs, imm lw $t2,32($0) lw rt, imm(rs) sw $s1,4($t1) sw rt, imm(rs)
```

Valori dei campi

| ı | op | rs | $_{ m l}$ | imm |
|---|--------|--------|-----------|---------|
| | 8 | 17 | 16 | 5 |
| | 8 | 19 | 8 | -12 |
| | 35 | 0 | 10 | 32 |
| | 43 | 9 | 17 | 4 |
| | 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits |



Codice macchina

| ı | op | rs | rt | $_{ m l}$ imm | I |
|---|--------|--------|--------|---------------------|--------------|
| | 001000 | 10001 | 10000 | 0000 0000 0000 0101 | (0x22300005) |
| | 001000 | 10011 | 01000 | 1111 1111 1111 0100 | (0x2268FFF4) |
| | 100011 | 00000 | 01010 | 0000 0000 0010 0000 | (0x8C0A0020) |
| | 101011 | 01001 | 10001 | 0000 0000 0000 0100 | (0xAD310004) |
| | 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits | |

Estensione del segno

Le operazioni sono fatti su dati di tipo omogeneo cioè con lo stesso formato. Quindi, essendo che i registri sono a 32 bit e gli immediati sono a 16 bit, bisogna effettuare una conversione a 32 bit. Per fare questo si utilizza una determinata operazione chiamata estensione del segno.

L'estensione del segno consiste nel vedere il segno corrispondente al bit più significativo e replicarlo per i 16 bit di peso maggiore (32 bit = bit estensione del segno (16) + bit valore immediato (16)).

Nota bene: quest'operazione è utilizzata in quanto non si altera il valore del numero.

Esempi

```
1. Il numero
```

1100 0000 0000 0000 (16 bit)

diventa

2. I numeri

111,111111,1111111

valgono sempre

-1

3. I numeri

10,110,1110,11111111110

valgono sempre

-2

2.3 Tipo J

"Istruzioni che lavorano con i salti" (un indirizzo addr).

op Codice operativo dell'istruzione (opcode) ($\mathbf{0}$ per le istruzioni di tipo \mathbf{R})

addr Indica l'indirizzo a cui saltare

Tipo J

| op | addr |
|--------|---------|
| 6 bits | 26 bits |

Confronto tipologie di formati

Tipo R

| op | rs | rt | rd | shamt | funct |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits |

Tipo I

| | | - | |
|--------|--------|--------|---------|
| op | rs | rt | imm |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits |

Tipo J

| op | addr |
|--------|---------|
| 6 bits | 26 bits |

Esercizi

- 1. Qual'è il codice macchina corrispondente alla seguente istruzione assembly? (Tipo R) add t0, t1, t2
- 2. Qual'è il codice macchina corrispondente alla seguente istruzione assembly? (Tipo I) addi t0, t1, 0x1234
- 3. Qual'è l'istruzione assembly corrispondente al seguente codice macchina? 1000 1100 0000 1000 0000 0000 0001 0100

Capitolo 3 - Caricamento dei programmi

La CPU va a leggere le istruzioni dalla memoria facendo **l'operazione di fetch**. Conseguentemente, il processore andrà ad eseguire l'operazione specificata dall'istruzione che viene letta (questo a partire da un certo indirizzo di memoria).

L'indirizzo di memoria è specificato da un registro interno chiamato **Program Counter** (PC); questo contiene l'indirizzo della prima istruzione del programma.

Programma caricato

| Codice assembly Codice macchina | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------|------|------------|--|--|--|--|--|--|
| lw | \$t2, | 32 (\$ | 0) | 0x8C0A0020 | | | | | | |
| add | \$s0, | \$s1, | \$s2 | 0x02328020 | | | | | | |
| addi | \$t0, | \$s3, | -12 | 0x2268FFF4 | | | | | | |
| sub | \$t0, | \$t3, | \$t5 | 0x016D4022 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |




Nei programmi MIPS, le istruzioni, normalmente, vengono memorizzate partendo dall'indirizzo 0x00400000.


Un'istruzione che viene caricata attraverso la fetch viene scritta nell'Istruction Register (IR). Successivamente, la CPU decodifica l'istruzione:

- 1. legge l'opcode (il campo "OP" dell'istruzione)
 - $\bullet\,$ se corrisponde a tutti 0
 - $-\ allora$ è un'istruzione di tipo R e bisogna andare a vedere l'operazione da effettuare in function (il campo "funct" dell'istruzione)
 - altrimenti l'opcode determina l'operazione da effettuare

Esempio 1



Esempio 2



Capitolo 4 - Costrutti standard

I comuni linguaggi di alto livello hanno istruzioni che mi permettono di fare determinate operazioni standard, tra cui:

if / else

cicli

vettori / matrici

funzioni

4.1 Operazioni di tipo logico

Queste istruzioni lavorano sul singolo bit della word.

| Tipologia | Operazione | \mathbf{C} | Java | MIPS |
|----------------------|----------------|--------------|------|-----------|
| Istruzioni di shift | Shift sinistro | << | << | sll |
| isti uzioin di siint | Shift sinistro | >> | >>> | srl |
| | Bitwise AND | & | & | and, andi |
| Istruzioni logiche | Bitwise OR | | | or,ori |
| | Bitwise NOT | > | > | nor |

4.1.1 Istruzioni logiche

- and, or, xor, nor (istruzioni di tipo R)
 - non esiste un'istruzione per effettuare l'operazione di NOT, in quanto ha un solo operando (operatore unario).

Per risolvere questo problema si è deciso di non implementare il NOT ma di sfruttare un altro operatore, il NOR.

NOR \$t1, \$t0, \$0 # equivale a fare NOT \$t0

- andi, ori, xori (istruzioni di tipo I)
 - non è implementata la nori

Estensione con zeri

Le istruzioni logiche che utilizzano un immediato devono effettuare una conversione a 32 bit.

Con l'estensione di zeri, si rappresenta l'immediato con i 16 bit meno significativi e i 16 bit più significativi sono posti a 0.

Esempio 1

Registri sorgente

| | | | | | | | | 0000 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| \$s2 | 0100 | 0110 | 1010 | 0001 | 1111 | 0000 | 1011 | 0111 |

Codice assembly

and \$s3, \$s1, \$s2 or \$s4, \$s1, \$s2 xor \$s5, \$s1, \$s2 nor \$s6, \$s1, \$s2

Risultato

| \$s3 | 0100 | 0110 | 1010 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| \$s4 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 0000 | 1011 | 0111 |
| \$s5 | 1011 | 1001 | 0101 | 1110 | 1111 | 0000 | 1011 | 0111 |
| \$s6 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1111 | 0100 | 1000 |

Esempio 2

Registri sorgente

| \$s1 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1111 | 1111 | | | | |
|------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| imm | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1111 | 1010 | 0011 | 0100 | | | | |
| | estensione con zeri | | | | | | | | | | | |

Codice assembly

andi \$s2, \$s1, 0xFA34 ori \$s3, \$s1, 0xFA34 xori \$s4, \$s1, 0xFA34

Risultato

| | | | | | | | | 0100 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 1111 |
| \$s4 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1111 | 1010 | 1100 | 1011 |

Esercizio

L'istruzione nori non fa parte del set di istruzioni MIPS perché la stessa funzionalità può essere implementata usando delle istruzioni già esistenti.

Scrivere un breve comando assembly che abbia la seguente funzionalità:

$$$t0 = $t1 NOR 0xF234$$

Nota: usare meno istruzioni possibili.

Soluzione

ORI \$t0, \$t1, 0xF234 NOR \$t0, \$t0, \$0

4.1.2 Istruzioni di shift

Il campo che determina il numero di posizioni da shiftare è lo shamt.

| op | rs | rt | rd | shamt | funct |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits |

Le operazioni di shift possibili sono 3:

Esempi:

- sll \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 << 5
- srl \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 >> 5
- sra \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 >>> 5


Nota bene: queste istruzioni non sono di tipo I nonostante utilizzino una costante (sono di tipo R).

Shift logico

a sinistra

"va a spostare la word dal registro sorgente al registro destinazione caricando il registro di destinazione con bit a 0 nelle cifre meno significative"


Con i numeri senza segno questo equivale ad una moltiplicazione per una potenza di 2^{<numero} di shift>



a destra

"va a spostare la word dal registro sorgente al registro destinazione caricando il registro di destinazione con bit a 0 nelle cifre più significative"

Con i numeri senza segno questo equivale ad una divisione per una potenza di 2^{numero di shift}.



Esempio

Dato il numero 00 00 10 10, con lo shift logico:

Shift aritmetico

Lo shift aritmetico mi permette di fare una divisione per numeri in complemento a 2 (con segno).



Esempio

Dato il numero 1100 (-4), con lo shift aritmetico a destra ottengo 1110 (-2 = -4/2).

Shift variabile

Esistono anche le varianti delle istruzioni precedenti, con il numero di shift definito con una variabile anziché con un valore immediato.

Piuttosto di andare a leggere una costante, vado a leggere il valore di un registro.

Le operazioni possibili sono sempre 3:

| sllv | srlv | srav |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| "shift logico variabile | $"shift\ logico\ variabile"$ | $"shift\ aritmetico\ variabile"$ |
| $a\ sinistra"$ | $a\ destra"$ | $a\ destra"$ |

Esempi:

sllv \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 << \$t2
srlv \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 >> \$t2
srav \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 >> \$t2
\$t0 <= \$t1 >>> \$t2

Nota bene: si dice variabile in quanto all'interno del codice posso variare il numero di bit per cui faccio lo shift.

Esempio

sll \$t0, \$s1, 2 srl \$s2, \$s1, 2 sra \$s3, \$s1, 2

Valori dei campi

| op | rs | rt | rd | shamt | funct |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 0 | 17 | 8 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 17 | 18 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 17 | 19 | 2 | 3 |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits |



Codice macchina

| op | rs | rt | rd | shamt | funct | I |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 000000 | 00000 | 10001 | 01000 | 00010 | 000000 | (0x00114080) |
| 000000 | 00000 | 10001 | 10010 | 00010 | 000010 | (0x00119082) |
| 000000 | 00000 | 10001 | 10011 | 00010 | 000011 | (0x00119883) |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits | - |

4.2 Codifica delle costanti

Poiché l'istruzione che contiene un immediato lo codifica su 16 bit, come si fa a lavorare con 32 bit?

Esempio

Voglio caricare nel registro \$50 il contenuto di una costante (è un numero). È su 16 o 32 bit?

• se è su 16 bit questa operazione si fa con una normale istruzione di addi:

- se è su 32 bit si usano la lui e la ori:
 - 1. si "spezza" la word da 32 bit in 2 parti (alta e bassa) da 16 bit
 - 2. si prende la parte alta e si esegue la lui in un registro
 - 3. si prende la parte bassa e si esegue la ori tra il registro dove ho salvato la parte alta ed il valore della parte bassa salvando il risultato nello stesso registro di partenza

```
Codice C

// int è una word a 32 bit (con segno)

a = 0xFEDC8765;

Lui $s0, 0xFEDC

ori $s0, $s0, 0x8765
```

Nota bene: queste istruzioni sono di tipo I in quanto sono presenti dei valori immediati (la lui ha un registro sorgente non utilizzato, posto a 0).

4.3 Moltiplicazione e divisione

Le istruzioni di moltiplicazione e divisione utilizzano 2 registri particolari (aggiuntivi, fuori dalla categoria dei 32 registri): lo, hi.

Sono dei registri interni su cui noi non abbiamo modo di agire a meno che si utilizzino determinate istruzioni.

Moltiplicazione

La moltiplicazione di 2 numeri a 32 bit può creare un problema di overflow ovvero potrebbe non essere possibile rappresentare il dato su 32 bit.

Per tutelarsi, MIPS restituisce un risultato a 64 bit.

```
mult $s0, $s1 # risultato contenuto in {hi, lo}, registri a 32 bit La parte alta del risultato viene salvata in hi e la parte bassa in lo.
```

Divisione

La divisione di due numeri a 32 bit memorizza:

- il quoziente nel registro 10
- il resto nel registro hi

Per ottenere i valori contenuti nei registri esistono 2 istruzioni specifiche:

- \bullet la " $move\;from\;lo$ " (mflo) che copia il valore del registro 10 nel registro passato tramite parametro
- la "move from hi" (mfhi) che copia il valore del registro hi nel registro passato tramite parametro

Nota bene: queste istruzioni sono di tipo R in quanto non sono presenti dei valori immediati.

Esempio

```
mult $s0, $s1 # risultato -> parte alta in 'hi', parte bassa in 'lo'
div $s0, $s1 # risultato -> quoziente in 'lo', resto in 'hi'

mflo $s2 # copia il contenuto del registro 'lo' nel registro 's2'
mfhi $s3 # copia il contenuto del registro 'hi' nel registro 's3'
```

Capitolo 5 - Pseudoistruzioni

Le pseudoistruzioni (anche chiamate macroistruzioni) sono istruzioni che vengono codificate in una o più istruzioni macchina (a differenza delle normali istruzioni MIPS). Sono state create per rendere i programmi più leggibili.

5.1 Load immediate

La "load immediate" (li) è una pseudoistruzione (non è un'istruzione MIPS e quindi non si può identificare in una tipologia di istruzioni).

Esempio

```
li $t0, 4 viene tradotta in ori $t0, $0, 4
```

Esempio

Se ho dei numeri da 64 bit, per esempio:

```
li $t0, 90000 | li $t0, -5 modo.
```

vengono tradotti in un altro modo.

```
li $t0, 90000, per esempio, viene tradotta in
lui $at, 1 # carica la parte superiore (uguale a 65536 (2<sup>16</sup>))
ori $t0, $at, 24464 # carica la parte inferiore (per arrivare a 90000)
```

Nota bene: il registro \$at viene usato solamente per le pseudoistruzioni.

5.2 Load address

La "load address" (la) è una pseudoistruzione (non è un'istruzione MIPS e quindi non si può identificare in una tipologia di istruzioni).

Esempio

```
la $t0, label viene tradotta in
lui $at, n # load upper 16 bits of label
ori $t0, $at, m # lower 16 bits of label
```

5.3 Altre pseudoistruzioni

La moltiplicazione (mul) e la divisione sono delle macroistruzioni in quanto si basano su più istruzioni.

Nota bene: la mul si utilizza solamente se siamo sicuri che il risultato sia su 32 bit.

Esempio

Il seguente esercizio serve per calcolare il volume e l'area di un parallelepipedo. Le formule sono le seguenti: volume = aSide · bSide · cSide surfaceArea = 2 · (aSide · bSide + aSide · cSide + bSide · cSide)

Codice

```
1 # Example to compute the volume and surface area
_{\mathbf{2}} # of a rectangular parallelepiped.
5 # Data Declarations
6 .data
                   . word 73 . word 14
7 aside :
8 bSide :
9 cSide:
                   . word 16
11 volume :
                   . word \mathbf{0}
                   . word \mathbf{0}
12 surfaceArea:
13
15 # Text/code section
16
17 .text
18 .globl
               main
19 main:
20 #
21 # Load variables into registers.
    lw $t0, aSide
     lw $t1, bSide
lw $t2, cSide
23
24
25
27 # Find volume of a rectangular paralllelpiped.
28 # volume aside * bSide * cSide
      mul $t3, $t0, $t1
29
      mul $t4, $t3, $t2
      sw $t4, volume
31
32
33 # --
34 # Find surface area of a rectangular parallelepiped.
35 # surfaceArea = 2*(aSide*bSide+aSide*cSide+bSide*cSide)
                            # aSide * bSide
# aSide * cSide
      mul $t3, $t0, $t1
36
37
      mul $t4, $t0, $t2
                                # bSide * cSide
      mul $t5, $t1, $t2
38
      add $t6, $t3, $t4
add $t7, $t6, $t5
39
40
41
     mul $t7, $t7, 2
      sw $t7, surfaceArea
42
43
44 # ---
45 # Done, terminate program.
    li $vo, 10
                                 # call code for terminate
46
      syscall
                                 # system call (terminate)
47
48 .end main
```

Capitolo 6 - Controllo del flusso

Le seguenti istruzioni servono per fare i salti e permettono di definire un controllo del flusso all'interno del codice. I salti possono essere di diverso tipo:

- condizionali
- incondizionali

```
TODO: rivedere Codice MIPS assembly
```

```
addi $s0, $0, 4 \# $s0 = 0 + 4 = 4
addi $s1, $0, 1 \# $s1 = 0 + 1 = 1
$s1 \$s1, $s1, 2 \# \$s1 = 1 << 2 = 4
beq $s0, $s1, target \# branch is taken
addi $s1, $s1, 1 \# not executed
sub $s1, $s1, $s0 \# not executed
```

```
add $s1, $s1, $s0 # $s1 = 4 + 4 = 8
```

Codice MIPS assembly

```
addi $s0, $0, 4 # $s0 = 0 + 4 = 4 addi $s1, $0, 1 # $s1 = 0 + 1 = 1 s11 $s1, $s1, 2 # $s1 = 1 << 2 = 4 bne $s0, $s1, target # branch not taken addi $s1, $s1, 1 # not executed sub $s1, $s1, $s0 # not executed target: # label add $s1, $s1, $s0 # $s1 = 1 + 4 = 5
```

Codice MIPS assembly

```
addi $s0, $0, 4 # $s0 = 4

addi $s1, $0, 1 # $s1 = 1

j target # jump to target

sra $s1, $s1, 2 # not executed

addi $s1, $s1, 1 # not executed

sub $s1, $s1, $s0 # not executed

target:

add $s1, $s1, $s0 # $s1 = 1 + 4 = 5
```

Codice MIPS assembly

6.1 Costrutti di alto livello

TODO

6.1.1 if statement (TODO)

$$f = f - i;$$

f = g + h;

Codice C

Codice MIPS assembly

```
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
# $s3 = i, $s4 = j
bne $s3, $s4, L1
add $s0, $s1, $s2
```

L1: sub \$s0, \$s0, \$s3

${\bf Codice\ MIPS\ assembly}$

```
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
# $s3 = i, $s4 = j
bne $s3, $s4, L1
add $s0, $s1, $s2
j done
L1: sub $s0, $s0, $s3
done:
```

TODO

```
beq $s3, $s4, L2
J L1
L2: add $s0, $s1, $s2
L1: sub $s0, $s0, $s3
```

Nota bene: assembly testa i casi negativi (i !=j) al contrario dell'alto livello (i ==j).

6.1.2 Ciclo while

TODO

6.1.3 Ciclo for

TODO

6.1.4 Magnitude comparison (TODO)

```
slt - Set on Less Than TODO TODO \mathbf{Codice}\ \mathbf{C}
                                              Codice MIPS assembly
                                              \# $s0 = i, $s1 = sum
 // add the powers of 2 from 1
                                                      addi $s1, $0, 0
                                              addi $s0, $0, 1
addi $t0, $0, 101
loop: slt $t1, $s0, $t0
 // to 100
 int sum = 0;
 int i;
                                                      beq $t1, $0, done
 for (i = 1; i < 101; i = i \star 2) {
                                                      add $s1, $s1, $s0
                                                      sll $s0, $s0, 1
   sum = sum + i;
                                                       j loop
                                              done:
   TODO
```