# GniMath 函数手册

# 张臻 冯昊明

# 2008年11月16日

## 目录

1	MyError 类	2
2	MyFunction 类	2
3	T_Matrix 类	5
4	StrComTree 类	7
5	World2D 类	9
6	World3D 类	13
7	LinearProgramming类	15

#### 第1节 MyError 类

该类为整个程序使用的自定义错误类,本类提供了两种错误构造方式,一种是按错误编号提供默认错误信息,另一种是自己初始化错误编号和错误信息。

对外部提供的函数接口:

public int GetErrNum() 功能: 获取错误编码

public String GetErrMsg()

功能: 获取错误信息

public int GetErrType()

功能: 获取错误类型

### 第2节

#### MyFunction 类

该类用于放置全局使用的自定义函数。 提供的函数如下:

static public String MyTranStr(String str)

- 功能: 转换字符串为标准字符串(半角)
  - 参数: 要转换的字符串
  - 返回: 转换完毕的字符串
  - 错误: 无

static public String CheckStr(String str)

- 功能: 检查并返回非法字符
- 参数: 要检查的字符串
- 返回: 所含有的所有非法字符, 返回空串则代表无非法字符
- 错误: 无

static public String DelSpace(String str)

- 功能: 删除字符串中的所有"空"字符(包括空格、回车、制表符)

- 参数: 要处理的字符串

- 返回: 处理完成的字符串

- 错误: 无

static public double IsNum(String NumStr) throws MyError

- 功能: 如果NumStr为一个数字则返回否则报错

- 参数: 要转化为数字的字符串

- 返回: 转化后的数字

- 错误: 该字符串不是数字

static public int Isint (String int Str) throws MyError

- 功能: 如果int Str为一个整型则返回否则报错

- 参数: 要转化为数字的字符串

- 返回: 转化后的数字

- 错误: 该字符串不是数字

static public String CutNumStr(double Num)

- 功能: 截取一个双精度浮点数(默认保留2位小数)

- 参数: 要截取的数字

- 返回: 截取后的字符串

- 错误: 无

static public String CutNumStr(double Num, int AP)

- 功能: 按要求保留精度截取一个双精度浮点数

- 参数: 要截取的数字和保留小数位数 (要求至少1位)

- 返回: 截取后的字符串

- 错误: 无

static public String CutNumStr(String TheStr)

- 功能: 截取一个数字字符串(默认保留2位小数)

- 参数: 要截取的数字字符串

```
- 返回: 截取后的字符串
 - 错误: 无
static public String CutNumStr(String TheStr, int AP)
 - 功能: 按要求保留精度截取一个数字字符串
 - 参数: 要截取的数字字符串和保留小数位数 (要求至少1位)
 - 返回: 截取后的字符串
 - 错误: 无
static public double exp(double x)
 - 功能: 求以e为底的指数
 - 参数:参数数字
 - 返回: 计算结果
 - 错误: 无
static public double log(double t)
 - 功能: 求以e为底的对数
 - 参数:参数数字
 - 返回: 计算结果
 - 错误: 无
static public double pow(double x, double y)
 - 功能: 求x的y次幂
 - 参数: 两个参数数字
 - 返回: 计算结果
 - 错误: 无
static public double atan(double x)
 - 功能: 反正切函数
 - 参数:参数数字
 - 返回: 计算结果
 - 错误: 无
static public double asin(double x)
```

功能: 反正弦函数 参数: 参数数字 返回: 计算结果

- 错误: 无

static public double acos(double x)

功能: 反余弦函数 参数: 参数数字 返回: 计算结果

- 错误: 无

### 第3节

#### T\_Matrix 类

矩阵类除了类本身的矩阵元素及其行列外,还有矩阵的操作函数供外部调用。

内部变量:

```
public double [] [] MatrixNum;//矩阵中各元素的值 public int Rows; //矩阵的行数 public int Cols; //矩阵的列数 构造函数:
public T_Matrix( String MaStr ) throws MyError

- 功能:按信息构造一个矩阵
- 参数:矩阵信息字符串
- 返回: ——
- 错误:矩阵信息不符合和格式
public T_Matrix(int MaRows, int MaCols)
- 功能:构造一个指定行列的空矩阵(元素均为0)
```

- 返回: --

- 参数: 矩阵行数和列数

- 错误: 无

public T\_Matrix(double [][] Num,int MaRows, int MaCols)

- 功能: 按数据构造一个指定行列的矩阵 (元素与Num相同)
- 参数: 矩阵行数和列数
- 返回: ---
- 错误: 无

#### 供外部的接口函数:

static public T\_Matrix MatrixAdd(T\_Matrix M1, T\_Matrix M2) throws
MyError

- 功能: 计算矩阵M1与M2的和
- 参数: 矩阵M1和M2
- 返回: 计算结果矩阵
- 错误: 两个矩阵的行或列不相同

static public T\_Matrix MatrixSub(T\_Matrix M1, T\_Matrix M2) throws MyError

- 功能: 计算矩阵M1与M2的差
- 参数: 矩阵M1和M2
- 返回: 计算结果矩阵
- 错误: 两个矩阵的行或列不相同

static public  $T_Matrix Matrix Mul(T_Matrix M1, T_Matrix M2)$  throws MyError

- 功能: 计算矩阵M1与M2的乘积
- 参数: 矩阵M1和M2
- 返回: 计算结果矩阵
- 错误: M1的列不等于M2的行

static public T\_Matrix MatrixFactorial(T\_Matrix M, int Num)throws MyError

- 功能: 计算矩阵M的乘幂
- 参数: 矩阵M及幂数
- 返回: 计算结果矩阵

- 错误: M非方阵, 阶数过大, 阶数小于1

static public T Matrix MatrixT(T Matrix M)

- 功能: 计算矩阵M的转置

- 参数: 矩阵M

- 返回: 计算结果矩阵

- 错误: 无

static public T\_Matrix MatrixMulConst(T\_Matrix M, double constNum)

- 功能: 计算矩阵M乘以常量

- 参数: 矩阵M及乘数

- 返回: 计算结果矩阵

- 错误: 无

static public T\_Matrix MatrixR(T\_Matrix M)

- 功能: 计算方阵M的逆矩阵

- 参数: 方阵M (需要在外部判断行列是否相等)

- 返回: 计算结果矩阵, 不存在则返回nu11

- 错误: 无

static public double MatrixDet(T Matrix M)

- 功能: 计算方阵M对应行列式的值

- 参数: 方阵M (需要在外部判断行列是否相等)

- 返回: 计算结果, 不存在则返回nu11

- 错误: 无

#### 第4节

#### StrComTree 类

该类用于把一个表达式字符串转化为表达式树,并可以计算相应的表达式值。该表达式生成后可以对其注册变量和常量,当计算表达式的是后将会替换对应的字符为注册的值。

内部变量:

```
public String ComStr; //保存表达式字符串
public T_ListNode Head; //保存生成单词的链表(链表头)
public T_TreeNode Root; //保存生成的表达式计算树(树根)
public T_VarList Vars; //变量链表
public T_MyStack NumStack; //数字堆栈
public T_MyStack SymStack; //符号堆栈
public String [] FuncStr; //符号堆栈
public String [] SymStack; //符号堆栈
```

public StrComTree(String ComputeStr)throws MyError 参数ComputeStr是需要转换的字符串,构造函数将执行四个步骤:

- 1.检查字符串,如果有不可识别的字符扔出错误。调用函数 MyFunction.CheckStr。
- 2. 多字符串进行检查扫描,转化为单词链。每个单词链节点包含,节点字符串和单词类型。调用函数CreateList, CheckList, SetList。
- 3.把单词链转换为表达式树,通过堆栈分析单词链完成树转化, 并进行简单的树优化(常数合并)。调用函数CreateTree,OptimizeTree。
- 4.设变量表为空。执行语句Vars=null。

#### 供外部的接口函数:

构造函数:

public double ComputeTree(T TreeNode NowRoot) throws MyError

- 功能: 计算表达式树
- 参数: 要计算的树根
- 返回: 计算结果
- 错误: 表达式树构造失败(多种可能的错误)

public void AddVar(String Str) throws MyError

- 功能:添加变量(仅字符,用于注册变量)
- 参数: 注册变量字符

- 返回: 无

- 错误:添加重复变量

public void AddVar(String Str,double Num)throws MyError

- 功能:添加变量(仅字符,用于注册变量)

- 参数: 注册变量字符及其值

- 返回: 无

- 错误: 添加重复变量

public void SetVar (String Str, double Num) throws MyError

- 功能: 设定变量值

- 参数: 要设定的变量字符及其值

- 返回: 无

- 错误: 不存在该变量

public void DelVar(String Str)throws MyError

- 功能: 删除变量

- 参数: 要删除的变量字符

- 返回: 无

- 错误: 不存在该变量

public boolean HaveVar(String Str)

- 功能: 判断是否有变量

- 参数: 检查的变量字符

- 返回: 是否有该变量

- 错误: 无

### 第5节 World2D类

该类提供二维坐标系,主要用作父类内部变量:

protected double Xup; //绘制的x的范围上限

```
protected double Xdown; //绘制的x的范围下限
 protected double Ymax; //绘制的y的范围上限
 protected double Ymin; //绘制的y的范围下限
 private double dfx; //fx点值误差
 private double dfy; //fy点值误差
 private int Window W; //屏幕的宽度
 private int Window H; //屏幕的高度
 private int Axis_X; //y轴屏幕x值
 private int Axis Y; //x轴屏幕y值
 protected boolean ChangeMode=true; //坐标变换模式
构造函数:
 public World2D()
   - 功能: 初始化一个2D坐标系, 获取屏幕的宽和高
   - 参数: 无
   - 返回: ---
   - 错误: 无
供子类的接口函数:
 protected double SxtoFx(double Sx)
   - 功能: 由屏幕x坐标获取函数x值
   - 参数: 屏幕x坐标
   - 返回: 函数x值
   - 错误: 无
 protected double SytoFy(double Sy)
   - 功能: 由屏幕y坐标获取函数y值
   - 参数: 屏幕y坐标
   - 返回: 函数y值
```

- 错误: 无

protected double FxtoSx(double Fx)

- 功能: 由函数x值获取屏幕x坐标

- 参数: 函数x值

- 返回: 屏幕x坐标

- 错误: 无

protected double FytoSy(double Fy)

- 功能: 由函数y值获取屏幕y坐标

参数:函数y值返回:屏幕y坐标

- 错误: 无

protected void InitScreen(Graphics g)

- 功能: 初始化屏幕为背景色

- 参数: Graphics

返回: 无错误: 无

protected void DrawLineXY(Graphics g)

- 功能: 绘制坐标轴

- 参数: Graphics

- 返回: 无

- 错误: 无

protected void SetColor(Graphics g,int Type)

- 功能: 设定当前的颜色

- 参数: Graphics 及要设定的颜色类型

返回: 无错误: 无

# protected void SetRangeTitle() - 功能: 设定标题栏为显示范围 - 参数: Graphics 及要设定的颜色类型 - 返回: 无 - 错误: 无 protected void SetPressTitle(int Sx,int Sy) - 功能: 设定标题栏为点选的坐标值 - 参数: 点选的屏幕x和y - 返回: 无 - 错误: 无 protected void ChangeRange(int Key) - 功能: 根据按下按键改变显示范围 - 参数: 按下的按键 - 返回: 无 - 错误: 无 虚函数重构功能: protected void paint (Graphics g) 设定标题,初始化背景并绘制坐标轴 public void pointerDragged(int x,int y) 显示选中点的坐标

```
显示选中点的坐标

public void pointerPressed(int x,int y)
显示选中点的坐标"

public void pointerReleased(int x,int y)
恢复标题的范围显示

public void keyReleased(int key)
调用ChangeRange改变显示参数
```

### 第6节 World3D类

#### 内部变量:

```
protected boolean ChangeMode=true; //模式选择
 protected boolean Pressed=false; //触摸按下
 protected double Proportion; //缩放比例
 protected int Xplus, Yplus; //坐标平移量
 protected double Angle1, Angle2; //角度参数
 protected int OldPressX,OldPressY; //最早按下的屏幕坐标
 protected double AngleBox1, AngleBox2; //临时角度参数
构造函数:
 public World3D()
   - 功能: 初始化一个3D坐标系, 获取屏幕的宽和高, 初始化显示
     参数
   - 参数: 无
   - 返回: ---
   - 错误: 无
供子类的接口函数:
 protected double GetSx(double fx,double fy,double fz)
   - 功能:将三位坐标转化为二维,获取二维的x坐标
   - 参数: 三位坐标x, y, z
   - 返回: 二维坐标下的x
   - 错误: 无
 protected double GetSy(double fx,double fy,double fz)
```

- 功能: 将三位坐标转化为二维, 获取二维的y坐标

- 参数: 三位坐标x, y, z

- 返回: 二维坐标下的y

- 错误: 无

protected void Line3D(Graphics g,double x1,double y1,double
z1,double x2,double y2,double z2)

- 功能: 三维直线绘制

- 参数: Graphics , 起点三维坐标和终点三维坐标

- 返回: 屏幕x坐标

- 错误: 无

protected void InitScreen(Graphics g)

- 功能: 初始化屏幕为背景色

- 参数: Graphics

返回: 无错误: 无

protected void SetColor(Graphics g,int Type)

- 功能: 设定当前的颜色

- 参数: Graphics 及要设定的颜色类型

返回: 无错误: 无

protected void ChangeRange(int Key)

- 功能: 根据按下按键改变显示参数

- 参数: 按下的按键

返回: 无错误: 无

protected void DrawBox(Graphics g)

- 功能: 绘制单位测试盒 (用于拖动旋转)

- 参数: Graphics

返回: 无错误: 无

#### 虚函数重构功能:

protected void paint (Graphics g) 绘制一个黑色单位3D盒,点击时绘制红色的单位3D盒

public void pointerDragged(int x,int y) 拖动旋转重新设定视角 public void pointerPressed(int x,int y) 记录旋转原始位置(供计算新的视角)

public void pointerReleased(int x,int y) 用新视角替换老视角
public void keyReleased(int key) 调用ChangeRange改变显示参数

### 第7节

#### LinearProgramming类

#### 公共变量:

public double x[];//线性规划取得最值时各变量的取值 public double v;//线性规划的最值

构造函数: LinearProgramming(double A[][], double b[], double c[]) throws MyError

功能: 计算一个线性规划的最大值

参数:线性规划的不等式表示

返回: 无

错误:线性规划不可满足,想行规划最优解为∞

# 索引

ncos, 5 nddVar, 8, 9 nglel, 13	InitScreen, 11, 14 Isint, 3 IsNum, 3	
Angle2, 13 AngleBox1, 13	keyReleased, 12, 15	
ng1eBox2, 13 usin, 4 utan, 4 uxis_X, 10	Line3D, 14 LinearProgramming, 15 log, 4	
Axis_Y, 10	MatrixAdd, 6 MatrixDet, 7	
ChangeMode, 10, 13 ChangeRange, 12, 14	MatrixFactorial, 6	
CheckStr, 2 Cols, 5	MatrixMul, 6 MatrixMulConst, 7 MatrixNum, 5	
ComputeTree, 8	MatrixR, 7	
ComStr, 8 CutNumStr, 3, 4	MatrixSub, 6 MatrixT, 7	
DelSpace, 2 DelVar, 9 dfx, 10	MyError, 2 MyFunction, 2 MyTranStr, 2	
dfy, 10 dfy, 10 DrawBox, 14	NumStack, 8	
DrawLineXY, 11	OldPressX, 13 OldPressY, 13	
exp, 4 paint, 12, 15		
FuncStr, 8 FxtoSx, 11 FytoSy, 11	pointerDragged, 12, 15 pointerPressed, 12, 15 pointerReleased, 12, 15	
GetErrMsg, 2 GetErrNum, 2 GetErrType, 2	pow, 4 Pressed, 13 Proportion, 13	
GetSx, 13 GetSy, 13	Root, 8 Rows, 5	
HaveVar, 9 Head, 8	SetColor, 11, 14 SetPressTit1e, 12	

SetRangeTitle, 12

SetVar, 9

StrComTree, 7, 8

SxtoFx, 10

SymStack, 8

SymStrArr, 8

SytoFy, 10

T\_Matrix, 5, 6

v, 15

Vars, 8

Window\_H, 10

Window\_W, 10

World2D, 10

World3D, 13

x, 15

Xdown, 10

Xp1us, 13

Xup, 9

Ymax, 10

Ymin, 10

Yp1us, 13