
- VNet 구성 및 Firewall 구성도
 - 참고 동영상: https://youtu.be/g6tl_EU0rnU





- Azure Firewall 개요
 - 참고:<u>http://techtalk.cloud/azure-firewall/</u> (강추)
 - Microsoft's full managed, scalable Firewall as a Service
 - Provides SNAT and DNAT Support
 - Filter inbound/Outbound traffic across
 - VNets (Hub and Spoke)
 - On-Premises Network
 - Internet
 - Provides Centralized Logging


- Azure Firewall 설정 순서
 - 3개의 VNet 생성하기
 - VNet-FW(172.16.1.0/24:Corp 서브넷)
 - VNet-2(10.0.0.0/24: Subnet2 서브넷)
 - VNet-3(192.168.0.0/24: Subnet3 서브넷)
 - 3개의 VM 생성하기
 - VM-FW, VM-2, VM-3
 - 각 VNet/Subnet에 VM 배포하기
 - VNet간에 Network Peering 구성하기
 - VM-FW <-> VM-2
 - VM-FW <-> VM-3
 - Azure Firewall 생성하기
 - myFW
 - Firewall에 사용할 Route Table 생성하기
 - RT-FW

- Azure Firewall 설정 순서
 - Firewall Rule 생성하기
 - DNAT Rule(Port Forwarding)을 구성하여 incoming RDP Request 허용하기
 - NAT Rule을 구성하여 VNet과 Subnet간에 Allow/Disallow 연결하기
 - Diagnostic logging 사용하기

- 3개의 VNet 생성하기
 - VNet-FW(172.16.1.0/24:Corp 서브넷)
 - VNet-2(10.0.0.0/24: Subnet2 서브넷)
 - VNet-3(192.168.0.0/24: Subnet3 서브넷)









- 3개의 VM 생성하기
 - Windows Server 2016(Standard B2s), adminuser(P@ssw0rd1234)
 - RDP만 허용
 - VM-FW
 - VNet-FW에 연결 / ysleevmfw.eastus.cloudapp.azure.com
 - VM-2
 - VNet-2에 연결 / ysleevm2.eastus.cloudapp.azure.com
 - VM-3
 - VNet-3에 연결 / ysleevm3.eastus.cloudapp.azure.com


NAME ↑↓	STATUS	RESOURCE GROUP \uparrow_{\downarrow}	LOCATION 1	PRIVATE IP ADDRESS	PUBLIC DNS NAME
№ VM-2	Running	myRG	East US	10.0.0.4	ysleevm2.eastus.cloudapp.azure.com
№ VM-3	Running	myRG	East US	192.168.0.4	ysleevm3.eastus.cloudapp.azure.com
☐ 💆 VM-FW	Running	myRG	East US	172.16.1.4	ysleevmfw.eastus.cloudapp.azure.com


- VNet간에 Network Peering 구성하기
 - VM-FW <-> VM-2






- VNet간에 Network Peering 구성하기
 - VM-FW <-> VM-3





- VNet간에 Network Peering 구성하기
 - Network Peering를 구성하였기 때문에 VM간에 통신 여부 확인하기
 - mstsc.exe로 각 VM에 접속하기
 - 각 VM에서 firewall.cpl을 실행하여 윈도 방화벽 기능을 끄기
 - VM-FW에서 VM-2(10.0.0.4)로 Ping 통신 (##성공)
 - VM-FW에서 VM-3(192.168.0.4)로 Ping 통신 (##성공)
 - VM-2에서 VM-FW(172.16.1.4)로 Ping 통신 (##성공)
 - VM-3에서 VM-FW(172.16.1.4)로 Ping 통신 (##성공)
 - VM-3에서 VM-2(10.0.0.4)로 Ping 통신 (##실패)

- Azure Firewall 생성하기
 - VNet-FW에 서브넷 AzureFirewallSubnet(172.16.0.0/24) 생성하기(필수)



- Azure Firewall 생성하기
 - Firewall 이름: myFW
 - 사설 IP와 공인 IP 확인

Virtual network/subnet : VNet-FW/AzureFirewallSubnet

Private IP address : 172.16.0.4

Public IP address : azureFirewalls-ip


Provisioning state : Succeeded

SKU : Standard

IP address : 52.191.217.172


DNS name :
Associated to : myFW

Virtual machine : -




• Firewall에 사용할 Route Table 생성하기

• 이름: RT-FW





- Firewall에 사용할 Route Table 구성하기
 - Route 추가하기





NAME	ADDRESS PREFIX	↑↓ NEXT HOP
Route-FW	0.0.0.0/0	172.16.0.4
RouteToProduction	172.16.0.0/16	172.16.0.4
RouteToVNet2	10.0.0.0/16	172.16.0.4
RouteToVNet3	192.168.0.0/16	172.16.0.4

- Firewall에 사용할 Route Table **구성하기**
 - Route 추가하기











Ensure you have IP forwarding enabled on your virtual appliance. You can enable this by navigating to the respective network interface's IP address settings.

- Firewall Rule 생성하기
 - **NAT** Rule Collection 구성하기
 - DNAT Rule(Port Forwarding)을 구성하여 incoming RDP Request 허용하기




- Firewall Rule 생성하기
 - **NAT** Rule Collection 구성하기
 - DNAT Rule(Port Forwarding)을 구성하여 incoming RDP Request 허용하기




- 로컬 컴퓨터에서 Azure Firewall의 공인 IP의 9191 포트 번호로 접속을 시도하면 그 뒤에 있는 VM-FW에 원격 데스크톱에 접속하도록 설정한 것이다
- Azure Firewall이 Reverse Proxy 역할을 하는 것이다
- VM-FW의 Public IP를 제거한다
- mstsc.exe를 사용하여 Azure Firewall의 Public IP를 사용하여 VM-FW에 접속한다 (##성공)

- Firewall Rule 생성하기
 - **Network** Rule Collection 구성하기
 - Internet에서 Azure Firewall이 있는 VNet-FW 네트워크에 존재하는 VM에만 접속을 허용하고 Vnet-2, Vnet-3에 있는 VM에는 Internet으로부터의 접속을 허용하지 않는다
 - 이를 위해 Azure Firewall이 속한 Network(VNet-FW)에서만 Peering을 하고 있는 Vnet-2, Vnet-3에 3389로 접속할 수 있도록 구성한다
 - VM-2, VM-3의 Public IP는 제거한다. 그러면 Internet으로부터 3389 접속을 할 수 없다



- Firewall Rule 생성하기
 - **Network** Rule Collection 구성하기
 - Internet에서 직접 Vnet-2, Vnet-3의 VM에 접속은 불허하고, Vnet-FW에서 운영중인 VM에서만 Vnet-2, Vnet-3에 3389로 접속할 수 있다




- VM-FW에서 VM-2, VM-3에 원격 데스크톱으로 연결한다(##성공)
- VM-3에서 ping 172.16.1.4(VM-FW)는 ttl이 128, ping 172.16.0.4(Azure Firewall)는 ttl 64가 나온다

- Firewall Rule 생성하기
 - **Application** Rule Collection 구성하기
 - Vnet-2, Vnet-3에 있는 VM에서 특정한 Internet web site에 접속하는 것을 차단하기
 - Vnet-2, Vnet-3에 있는 VM에서 Windows update는 허용하기



- Firewall Rule 생성하기
 - **Application** Rule Collection 구성하기



- Diagnostic logging 사용하기
 - 미리 storage account가 생성되어 있어야 함
 - Azure Firewalls Diagnostic Settings Turn on diagonostics 선택

Turn on diagnostics to collect the following data.

- AzureFirewallApplicationRule
- AzureFirewallNetworkRule
- AllMetrics

