LGFrameWork 1.0 框架说明文档

LGFrameWork 1.0 是基于MVC

安装

Apache配置

```
<VirtualHost *:80>
   ServerName lg.lh
   #Serveralias waijiaoxueyuan.lh
   DocumentRoot "*/LGFramework/site/www/html"
   <Directory "*/LGFramework/site/www/html">
        AllowOverride All
        Require all granted
        <Files ~ "^(action)$" >
            ForceType application/x-httpd-php
        </Files>
        </Directory>
        DirectoryIndex action index.php index.html index.shtml index.htm
</VirtualHost>
```

Nginx配置

```
server {
    listen
                80;
    server_name lg.lh;
                */LGFramework/site/www/html;
    index index.php index.html index.shtml index.htm;
    location / {
            try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }
    location ~ \.php$ {
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include
                      fastcgi_params;
   }
}
```

目录结构

```
-- common
  ├── comments
   ├─ conf
  ├─ data_data
   ├── data_model
   ├─ data_trigger
   ├── module
   └─ vendors
 - core 系统核心程序
   ├— base
   ├─ db
   I ── memcache
   l ⊢ mysql
   ∣ └─ redis
   ├─ dir
   ├─ file
   ├─ image
   ├─ loader
   ├─ log
   | └─ log4php
   ├-- mail
   ├─ pager
   ├─ router
   ├─ session
   lib_user
   ├── system_data_data
   ├── templates
   | └── smarty
   └─ utils
├─ doc
└─ site
   ├-- api
     ├─ action_prog
     ├─ conf
     ├── html
      ├─ models
      └─ runtime
    backend
     ├─ action_prog
     ├─ action_templates
     ├─ action_templates_c
     ├─ conf
     ├── html
      ├─ models
      └─ runtime
      ├─ action_prog
```

系统配置配置文件说明

```
//是否开启调试模式,上线后关闭
define("LG_DEBUG",false);
//web根目录
define("LG_WEB_ROOT", dirname(dirname(__FILE__)) );
//控制器认证,默认关闭
define("LG_AUTHENTICATION", false);
//控制器路径
define("LG_STRUCTS_PATH",
LG_WEB_ROOT.DIRECTORY_SEPARATOR.'conf'.DIRECTORY_SEPARATOR.'config_structs.p
hp');
//控制器模式: 0->共享模式, controller文件都放action_prog根目录;
//1-分离模式, controller文件放在action_prog和类名相同的目录, 建议和
LG_TEMPLATES_ENGINE_MODE同时使用
define("LG_ACTION_MODE",0);
//默认actin类名称
define("LG_ACTION_NAME", 'home');
//默认actin类入口函数名称
define("LG_ACTION_FUNC", 'go');
//默认actin类入口函数名称
define("LG_ACTION_FUNC_SUBFIX", 'Action');
//默认acting目录名称
define("LG_ACTION_DIR_NAME", 'action_prog');
//默认action类型后缀
define("LG_ACTION_SUBFIX", '_action.php');
//是否启用mysql数据库,默认开启
define("LG_DB_MYSQL",true);
//是否开启smary模板引擎,默认关闭
define("LG_TEMPLATES_ENGINE",true);
//模板引擎模式: 0->共享模式,模板文件放在LG_TEMPLATES_DIR配置中;
//1-分离模式,模板文件和controller同目录,建议和LG_ACTION_MODE同时使用
define("LG_TEMPLATES_ENGINE_MODE",0);
//模板文件目录,在LG_TEMPLATES_ENGINE_MODE1时失效
define("LG_TEMPLATES_DIR",LG_WEB_ROOT.DIRECTORY_SEPARATOR.'action_templates'
);
//模板编译文件目录
define("LG_TEMPLATES_DIR_C", LG_WEB_ROOT.DIRECTORY_SEPARATOR.'action_template
s_c');
//是否开启redis数据库,默认关闭
define("LG_DB_REDIS", false);
//是否开启memcache数据库,默认关闭
define("LG_DB_MEMCACHE", false);
//定义日志目录
define("LG_RUNTIME_LOG",
LG_WEB_ROOT.DIRECTORY_SEPARATOR.'runtime'.DIRECTORY_SEPARATOR.'app.log' );
//定义日志目录,单位M(兆),默认64M
define("LG_RUNTIME_LOG_SIZE", 32);
//定义sessiion存储模式: 0->存在服务器;1-数据库
define("LG_SESSION_MODE", 0);
```

使用说明

1、参考安装说明,选择合适的Web server,安装配置 2、添加数据配置在工程跟目录下 common/db.php

```
//mysql数据库配置文件,可修改
define("LG_MYSQL_HOST","127.0.0.1");
define("LG_MYSQL_USER","root");
define("LG_MYSQL_PASS","123");
define("LG_MYSQL_DBNAME","shoppingguide");
```

3、默认工程为框架更目录下的site/www,且web根目录为site/www/html 4、工程目录文件说明

```
site/www

— action_prog #controller文件目录

— home #LG_ACTION_MODE等于1的时候才会子目录
— action_templates #模板文件目录,LG_TEMPLATES_ENGINE_MODE等于时有效
— action_templates_c #模板编译文件
— conf #www项目配置文件目录
— config_const_var.php #项目配置文件,具体配置参见配置文件说明
— config_structs.php #控制器访问权限配置,LG_AUTHENTICATION开启生效,暂不用到可以不管
— html # web目录
— models #数据模型
— runtime #运行日志目录
```

5、controller使用说明,默认controller为home_action,所有controller都继承自common/comments/base_action.php,具体site/www/action_prog/目录已经有了,可参看,新建一个新的topic的controller为例:

```
(1) 由于工程默认这里配置的是 LG_TEMPLATES_ENGINE_MODE 和 LG_TEMPLATES_ENGINE_MODE
都为1(分离模式),所以action目录应该
├─ action_prog #controller文件目录
  └─ home
       └─ home_action.php
| └── topic
       (2) topic_action.php 内容为:
class topic_action extends base_action{
   function home_action() {
       //LG_TEMPLATES_ENGINE_MODE=1有效
       $tpl_dir =
LG_WEB_ROOT.DIRECTORY_SEPARATOR.LG_ACTION_DIR_NAME.DIRECTORY_SEPARATOR.str_r
eplace(str_replace('.php','',LG_ACTION_SUBFIX), '', get_class($this));
       parent::__construct($tpl_dir);
   }
   public function goAction()
      //访问方式: http://xxx/topic
   }
   public function listAction(){
       //访问方式: http://xxx/topic/list
}
```

- 6、调试文件位于当前项目的 runtime目录
- 7、常用的方法

```
//日志调试方法
   LG::log()-> [infolwarnlerror]('') ;#输出到runtime/app.log文件中
   //支持restfull API调用统一输出函数
   LG::rest($code, //状态: 0-表示成功;>0 表示有错误 , 错误代码类:
core/log/LGError.php
           array(
              'has_more'=>true, //是否还有数据,
              'num_items'=>0, // 总数据量
              'items'=> array()//数据
      );
   //request获取get、post参数、请求判断
   LG::reqeust()->
[getInt('parama')|getFloat('parama')|getString('parama')|
isAjax()lisGet()lisPost()]
   //获取用户自定义参数,参数配置文件,common/conf/params.php
   LG::$params['opsdk'][...];
```

- 8、数据库表类位于common/data data目录下 里面有个一个例子
- 9、数据库操作使用说明情参考工程目录下的readme_db.pdf文件或者 <u>PHP-MySQLi-Database-Class</u> 这个网址