

Så fungerar kassan

Kassan sparar varje köp lokalt på datorn direkt. Uppladdning till servern sker i bakgrunden var 30:e sekund. Om nätet går ner fortsätter kassan att fungera och köp sparas lokalt.

Statusfältet (nedre vänstra hörnet)

[Grön prick]	Ansluten till iLoppis	= Allt OK
[Gul prick]	Väntar på uppladdning (N)	= Nätproblem, men köp sparas
[Röd prick]	Avvisade poster - N	= Klicka och fixa

Normal arbetsordning

1. Skriv säljnummer -> TAB
2. Skriv pris -> ENTER
3. Upprepa för fler varor
4. Välj betalmetod (Kontant / Swish)
5. Slutför köp

Markören hoppar automatiskt tillbaka till säljnummer efter varje köp.

Vanliga dialogrutor (inget farligt)

"Felaktigt säljnummer"
Du skrev fel. Skriv rätt säljnummer (bara siffror). Tryck OK.

"Felaktigt pris"
Priset måste vara ett heltal (inga kommatecken). Tryck OK.

"Säljare ej godkänd"
Numret finns inte i listan. Kontrollera med säljaren.

"Kassakoden kunde inte verifieras"
Fel kod. Be loppisansvarig om rätt kod. Försök igen.

Alla dessa är normala misstag. Korrigera och fortsätt.

Kassakodsdialog

"Ange kassakod för att öppna..."
eller
"Inloggningen är inte giltig. Ange ny kassakod."

- > Be loppisansvarig om koden (XXX-XXX).
- > Mata in koden. Kassan öppnar.
- > Inga köp förloras. De finns kvar lokalt.

Gult statusfält / Degraderat läge

"Nätverksfel - Kassa i degraderat läge"
"Väntar på uppladdning (N)"
"Offline - poster väntar på synkronisering"

- > Tryck OK om dialog visas.
- > Fortsätt sälja som vanligt.
- > Köp sparas lokalt och synkas automatiskt senare.

Offlinestart

"Kassa öppnad (offline)"
"Gammal cachad data - fortsätta ändå?"

- > Tryck OK / Ja.
- > Kassan fungerar men säljarlistan kan vara gammal.
- > Fortsätt sälja.

Kritiska felmeddelanden - kräver åtgärd nu

```
!! "Fel vid skrivning till kassafil"      !!
!! "Problem med filrättigheter"         !!
!! "Kunde inte skapa kataloger"        !!
```

Om du ser något av dessa:

1. STOPPA kassaregistrering på denna dator
2. RÖR INGENTING mer på datorn
3. INFORMERA loppisansvarig omedelbart
4. BYT till annan dator eller pappersläge

Röda pricken - avvisade poster

[Röd prick] "Avvisade poster - 2"

- > Klicka på röda pricken.
- > Dialogen visar vilka köp som nekades och varför.

Orsak: INVALID_SELLER
Klicka "Ändra", skriv rätt säljnummer, klicka "Spara"
Posten skickas automatiskt igen inom 30 sek

Orsak: DUPLICATE_RECEIPT
Ignorera. Köpet finns redan registrerat.

Orsak: annat
Skriv ner detaljerna. Rapportera till loppisansvarig.

När ska datorer samlas in?

Samla inte in under normal drift. Grönt eller gult i statusfältet betyder att man fortsätter sälja.

Samla in omedelbart vid filfel. Om du såg fel vid skrivning, filrättigheter eller kataloger:

1. Stäng INTE programmet
2. Kopiera hela mappen: ~/.loppiskassan/
3. Packa i zip: kassa-X-datum-tid.zip
4. Ge till tekniskt ansvarig

Samla in efter loppisdag (alltid):

Från VARJE kassadator:

1. Skapa datafil
2. Samla in datafilen
3. Ge till tekniskt ansvarig

Kontaktlista

Roll	Namn	Telefon
Loppisansvarig		
Tekniskt ansvarig		
Backup-kontakt		

Sammanfattning

GRÖNT/GULT = Fortsätt sälja
RÖD PRICK = Klicka och fixa avvisade poster
FILFEL = STOPPA kassan, kopiera filer, byt dator
VID TVIVEL = Ring loppisansvarig