5。程段化。顾鼠眼(2)

这本节课讨论:

- ■基于变动数据和状态的模拟
 - ■修改表结构
 - ■共享和相等
 - 赋值与表结构的变动(修改)
 - ■队列和表格
- 数字电路模拟
 - 概念,模拟技术
 - 实现

程序设计技术和方法

裘宗燕, 2014-4-9 /1

用变动数据做模拟

- 本节课介绍用具有局部状态的对象做模拟的技术和问题
- 根据前面考虑,建立数据抽象时
 - 应定义一套构造函数和选择函数
 - 用它们封装数据抽象的具体实现
- 下面要基于对象(其状态可能变化)的观点构造系统
 - □ 为模拟这种系统,需要有能随计算而变化状态的复合数据对象
 - □ 需要增加一类修改状态的操作 称为改变函数(mutator)
 - □ 例如,模拟银行账户时,其表示数据结构应支持余额设置操作: (set-balance! <account> <new-value>)

用变动数据模拟

- 下面还是用序对作为构造复合对象的通用粘合机制
 - □ Scheme 的基本构造机制
 - □ 请复习一下
- 要用可变对象做模拟,出现了一个新问题:
 - □ 需要构造状态可以变化的对象
 还是这个对象,但其内容变了
 现在要考虑基于序对构造出来的复杂的有结构对象
 - □ 修改对象状态,就需要有修改序对内容的操作 这种操作改变原来的数据结构
- 序对改变操作是 set-car! 和 set-cdr!, 各有两个参数
 - □ 修改作为其第一个参数的序对的 car 或 cdr 部分
 - □ 第二个参数作为修改中使用的值

程序设计技术和方法 裘宗燕, 2014-4-9 /3

表结构的变动


■ 例:

(set-xar! x y) 把 x 所指序对的 car 修改为 y (的值)


(set-cdr! x z) 把 x 所指序对的 cdr 修改为 z (的值)

假设 x 的值为 ((a b) c d), y 的值为 (e f)

做 (define z (cons y (cdr x)) 得到 (set-car! x y) 得到:



在 x 的值为 ((a b) c d), y 值为 (e f) 的情况下执行 (set-cdr! x y):



总结和比较:

- set-car! 和 set-cdr! 修改已有的表结构(是破坏性操作)
- cons 通过建立新序对的方式构建表结构(没有破坏性)
- 可以用建立新序对的操作 get-new-pair 和两个破坏性操作 set-car! 和 set-cdr! 实现 cons

程序设计技术和方法 裘宗燕, 2014-4-9 /5


共享和相等

■ 赋值引起"同一个"和"变动"问题。如果不同数据对象共享某些序对,问题就可能暴露。例:

(define x (list 'a 'b)) (define z1 (cons x x))

得到的状态如右图

■下面表达式产生另一个结构 (define z2 (cons (list 'a 'b) (list 'a 'b)))
在 Scheme 里,符号具有唯一性




■ **z1** 和 **z2** 貌似"一样"。用 car/cdr/cons 无法发现其中是否有共享。但是 如果修改表结构,就会暴露共享的情况



程序设计技术和方法

共享和相等

- 前面说 eq? 检查两个符号是否相同 实际上, eq? 检查两个表达式的值是否为同一个实体
- 例如,(eq? x y) 检查 x 和 y 的值是否同一个对象(引用同一对象)
 - □ 由于符号的唯一性, (eq? 'a 'a) 得真
 - □ cons 总建立新序对,(eq? (cons 'a 'b) (cons 'a 'b)) 总是假
 - □ 对前一页的两个情况(下图), (eq? (car z1) (cdr z1)) 得真,而 (eq? (car z2) (cdr z2)) 得假



程序设计技术和方法

裘宗燕, 2014-4-9 /7

结构共享

- 下面会看到,构造存在共享的结构的功能
 - □可以大大扩充用序对表示的数据结构的范围
 - □ 特别是: 能表示任意复杂的数据对象,它们在存在期间标识不变,但其内部状态却在不断变化
 - □可以用这种结构模拟真实世界中的复杂且不断变化的对象
- 注意: 如果存在结构共享
 - □对一部分数据结构的修改可能改变其他数据结构
 - □ 如果这种改变不是有意的,很可能是程序里的错误
 - □ 使用改变操作 set-car! 和 set-cdr! 时要特别小心
 - ○必须清楚当时的数据共享情况
 - ○否则就可能造成很难确认和排除的程序错误

改变结构就是赋值

■ 前面介绍了用过程表示序对的技术:

■ 前面说过,可以在这种结构的基础上实现整个 Scheme 系统

程序设计技术和方法

裘宗燕, 2014-4-9 /9

改变结构就是赋值

很容易修改这个框架, 使它能支持变动操作:

```
(define (cons x y)
                                      理论保证:如果要在一个
 (define (set-x! v) (set! x v))
                                      语言里支持变动,为其引
 (define (set-y! v) (set! y v))
                                      进一个赋值就足够了
 (define (dispatch m)
  (cond ((eq? m 'car) x)
                                      set-car!/set-cdr! 都可通
        ((eq? m 'cdr) y)
                                      过赋值实现
        ((eq? m 'set-car!) set-x!)
        ((eq? m 'set-cdr!) set-y!)
        (else (error "Undefined operation -- CONS" m))))
 dispatch)
(define (car z) (z 'car))
(define (cdr z) (z 'cdr))
(define (set-car! z new-value) ((z 'set-car!) new-value) z)
(define (set-cdr! z new-value) ((z 'set-cdr!) new-value) z)
```

变动数据结构实例:队列


- 利用 set-car! 和 set-cdr! 能构造出一些基于 car/cdr/cons 不能实现的 数据结构。其特点是
 - □ 在执行中,它们一直保持为同一个数据结构(标识不变)
 - □ 但是其内部的状态可以通过操作改变
- 下面考虑构造一个队列
 - 一些操作实例:

```
(define q (make-queue))(insert-queue! q 'a)a(insert-queue! q 'b)a b(delete-queue! q)b(insert-queue! q 'c)b c(insert-queue! q 'd)b c d(delete-queue! q)c d
```

程序设计技术和方法 裘宗燕, 2014-4-9 /11

队列

- 基本操作(三组):
 - □ 创建: (make-queue)
 - □ 选择: (empty-queue <q>) 和 (front-queue <q>)
 - □ 改变: (insert-queue <q> <item>) 和 (delete-queue <q>)
- 下面实现采用的队列表示:



■ 先定义几个辅助过程(为了清晰):

```
(define (front-ptr queue) (car queue))
(define (rear-ptr queue) (cdr queue))
(define (set-front-ptr! queue item) (set-car! queue item))
(define (set-rear-ptr! queue item) (set-cdr! queue item))
```

■ 前端指针空时认为队列空

```
(define (empty-queue? queue)
 (null? (front-ptr queue)))
```

■ 空队列是前后端指针均为空的序对:

```
(define (make-queue)
 (cons '() '()))
```

■ 选取表头元素就是取出前端指针所指元素的 car:


```
(define (front-queue queue)
 (if (empty-queue? queue)
   (error "Front-queue called with an empty queue")
   (car (front-ptr queue))))
```

程序设计技术和方法 裘宗燕, 2014-4-9 /13

队列

■ 向队列加入元素时,需要创建新序对,并将其连接在最后:


```
(define (insert-queue! queue item)
(let ((new-pair (cons item '())))
  (cond ((empty-queue? queue)
         (set-front-ptr! queue new-pair)
         (set-rear-ptr! queue new-pair)
         queue)
         (else
         (set-cdr! (rear-ptr queue) new-pair)
         (set-rear-ptr! queue new-pair)
         queue))))
```



队列

■ 删除元素时修改队列前端指针:

(delete-queue! q) 之后




Scheme 系统输出过程不理解队列结构,需要定义输出队列的过程 error 函数也不能正确输出有关队列的信息

程序设计技术和方法 裘宗燕, 2014-4-9 /15


表格

- 数据导向的编程中用两维表格保存各种操作的信息
- 现在考虑自己实现表格
 - □ 将表格实现为一种变动数据结构
 - □ 先考虑一维表格的构造
- 用序对表示关键码/值关联,特殊符号 *table* 作为表格头标志
- 表格:
 - a: 1
 - b: 2
 - c: 3

的结构如图



■ 表格查找过程 lookup 返回给定关键码所关联的值:



程序设计技术和方法

裘宗燕, 2014-4-9 /17


表格:一维表格

■ 要为特定关键码关联一个新值,先找到该关键码所在的序对,然后修改 其关联值。找不到时加一个表示该关联的序对

```
(define (insert! key value table)
  (let ((record (assoc key (cdr table))))
    (if record
        (set-cdr! record value)
        (set-cdr! table #新关联项加在最前面
        (cons (cons key value) (cdr table)))))
  'ok)
```

两种情况都需要修改已有的表格

■ 创建新表格就是构造一个空表格 (define (make-table) (list '*table*))



表格: 两维表格

考虑两维索引的表格

- 两维表格是以第一个关 键码为关键码,以一维 表格为关联值的表格
- 右图表示的表格

math:

+: 43


-: 45

*: 42

letters:

a: 97 b: 98

其中有两个子表格



程序设计技术和方法

裘宗燕, 2014-4-9 /19

表格: 两维表格

■ 两维表格查找: 用两个关键码逐层查找

```
(define (lookup key-1 key-2 table)
(let ((subtable (assoc key-1 (cdr table))))
(if subtable
(let ((record (assoc key-2 (cdr subtable))))
(if record (cdr record) false))
false)))
```

表格: 两维表格

■ 插入关键码也要逐层查找,可能建立新的子表格或表格项:

```
(define (insert! key-1 key-2 value table)
(let ((subtable (assoc key-1 (cdr table))))
(if subtable
(let ((record (assoc key-2 (cdr subtable)))))
(if record
(set-cdr! record value)
(set-cdr! subtable
(cons (cons key-2 value)
(cdr subtable)))))
(set-cdr! table
(cons (list key-1 (cons key-2 value))
(cdr table)))))
'ok)
```

程序设计技术和方法 赛宗燕, 2014-4-9 /21

表格:表格生成器

- 表格操作都以一个表格为参数,允许同时有许多表格
- 下面"操作表格生成器"生成存放操作的表格对象(实际上可以存放任何 东西),lookup-proc/insert-proc"说明"其用途

用一个表格数据结构作为所生成对象的局部数据

内部过程 lookup/insert! 不需要 table 参数,它们都基于作用域规则 直接使用局部变量 local-table 关联的表格

表格:表格生成器

■ 创建一个操作表格(创建其他表格也一样):

(define operation-table (make-table))
(define get (operation-table 'lookup-proc))
(define put (operation-table 'insert-proc!))

■ 这样实现的表格可以支持前一章讨论的"数据驱动的程序设计" 回忆一下:在"数据驱动的程序设计"里,需要用一个表格 记录各对类型名与操作名关联的实际操作 上面定义的两维表格正好能用于 建立操作名和类型信息对到实际过程的的索引

■ 这里使用的技术可以由于建立其他类似结构 下面会看到表格数据结构的很多实际应用

程序设计技术和方法 裘宗燕, 2014-4-9 /23

实例: 数字电路模拟器

- 本章的第一个大型实例:构造一个数字电路模拟器 完成一种基于状态的系统模拟
- 复杂的数字电路被应用在许多领域,其正确设计非常重要
 - □ 一个数字电路包含一些简单元件
 - □ 通过复杂连接形成复杂的行为
 - □ 为理解正在设计的电路,应该在实际实现电路之前先做模拟
 - □ 人们开发了许多电路辅助设计系统,有商品的和开源的系统(该领域称为电子设计自动化,Electronic Design Automation)
- 数字电路模拟器代表了一类计算机应用:事件驱动的模拟系统
 - □ 事件驱动的模拟是一个重要的计算机应用领域,在社会生产生活的 许多设计领域发挥着重要作用
 - □ 通过模拟,可以帮助设计师认识被模拟系统的性质,理解所做设计的特点,认识设计缺陷,为改进设计提供线索

事件驱动的模拟

- 事件驱动的模拟的基本想法:
 - □ 被模拟的系统通常由一组对象组成,对象处在不断的活动中,整个 系统的活动就是这些对象活动的整体效果
 - □ 系统的活动中将会发生一些事件
 - 由于一些对象遇到的一些状况而引发
 - 事件的发生可能有顺序(例如,由发生的时间确定)
 - □ 一个事件的发生又可能引发其他事件
 - 事件可能影响一些对象,导致它们的状态变化
 - 对象的状态变化(或达到的状态)可能触发新事件
 - □ 事件的发生和产生的影响导致了系统状态的不断变化
- 许多系统的活动可以用上面这套方法模拟 做这种模拟需要用计算机,为此需要为系统建立计算机化的模型

程序设计技术和方法 赛宗燕, 2014-4-9 /25


数字电路模拟

- 实际(数字)电子线路由一些基本功能块和它们之间的连线组成
 - □ 连线在基本功能块之间传递信号 数字电路传递的信号只有 **0** 和 **1** 两种
 - □ 一个功能块有若干输入端口和一个输出端口,其功能就是能按某种 方式从输入信号计算出输出信号
 - □功能块产生输出信号有一定延迟
- 基本功能块: 反门 (inverter),与门 (and-gate),或门 (or-gate) 等
 - □ 每个功能块有确定的输入端和输出端
 - □ 不同功能块具有不同的输出端信号与输入端信号的关系
 - □ 产生输出都有若干单位时间的延迟



数字电路模拟器:连线

- 电路的计算模型由一些计算对象构成
 - □ 模拟实际电路里的各种基本电路元件,模拟其功能/延迟等
 - □ 需要某种机制模拟连线,模拟对象之间的数字信号传递
- 连接基本功能块,可得到更复杂的(组合)功能块。如半加器,有输入 A 和 B,输出 S(和)和 C(进位)
 - □ 电子线路见下
 - □ A、B 之一为 1 时 S 为 1; A 和 B 均为 1 时 C 为 1
 - □ 由于延迟,得到输出的时间可能不同
- 模拟器还应能模拟电路的组合(和抽象),组合功能块可以继续组合



程序设计技术和方法

裘宗燕, 2014-4-9 /27

连线

- 现在考虑构造一个模拟数字电路的程序。其中
 - □ 连线用计算对象表示,它们能保持信号
 - □功能模块用过程模拟,它们产生正确的信号关系
- 在构造模拟数字电路的系统里
 - □ 连线是一种数据抽象
 - □ 连线的构造操作是 make-wire
- 例如构造 6 条连线:


(define a (make-wire)) (define b (make-wire))
(define c (make-wire)) (define d (make-wire))
(define e (make-wire)) (define s (make-wire))

- 各种基本门电路也是数据抽象
 - □ 假定已经定义了相应的构造函数(后面有实际定义)

数字电路模拟器:组合和抽象

■ 连接几个反门、与门和或门,可以做出一个半加器:

```
(or-gate a b d)
ok
(and-gate a b c)
ok
(inverter c e)
ok
(and-gate d e s)
ok
```



■ 更好的是把半加器的构造操作定义为过程,它取 4 个连线参数:

```
(define (half-adder a b s c);建立过程抽象(实现功能块抽象)
(let ((d (make-wire)) (e (make-wire)));内部连线
(or-gate a b d)
(and-gate a b c)
(inverter c e)
(and-gate d e s)
'ok))
```

程序设计技术和方法

裘宗燕, 2014-4-9 /29

数字电路模拟器

- 用两个半加器和一个或门可以构造出一个全加器
- 全加器过程的定义:

half string Cout.

数字电路模拟器:语言结构

- 以构造好的功能块作为部件,可以继续构造更复杂的电路
- 这些实际上建立了一种特殊语言,支持构造结构任意复杂的数字电路。 语言的元素:
 - □ 基本功能块是基本元素。实现特定效果,使连线的信号能按某种特定方式影响其他连线
 - □ 用连线连接不同功能块,是语言的组合机制
 - □ 将复杂连接方式定义为过程,是这里的抽象机制
- 连线基本操作
 - □ (get-signal < wire>) 返回 < wire> 上的当前信号值
 - □ (set-signal! <wire> <new value>) 将 <wire> 的信号值设为新值
 - □ (add-action! < wire> < procedure of no arguments>) 要求在 <wire> 的信号值改变时执行指定过程(过程注册)
 - □ after-delay 要求在给定时延之后执行指定过程(两个参数)

程序设计技术和方法

裘宗燕, 2014-4-9 /31

上登记一个无参过 程 inverter-input

数字电路模拟器:基本功能块

- 基本功能块基于这些操作定义
- 反门在特定的时间延迟后将输入的逆送给输出

数字电路模拟器:基本功能块

- 与门有两个输入,两个输入得到信号时都要执行某种动作
- 过程 logical-and 与 logical-not 类似,只是有两个参数

- 常见的或门、异或门等都可以用类似技术定义
- inverter-delay 和 and-gate-delay 等是电路模拟中的常量,需要事先 另外定义

程序设计技术和方法 裘宗燕, 2014-4-9 /33

数字电路模拟器:连线

■ 连线是计算对象,有局部的信号值变量 signal-value 和记录一组过程的变量 action-procedures,连线信号值改变时执行这些过程:

```
(define (make-wire)
 (let ((signal-value 0) (action-procedures '()));初始值
  (define (set-my-signal! new-value)
                                               辅助过程 call-each
   (if (not (= signal-value new-value))
                                               逐个调用过程表里
      (begin (set! signal-value new-value)
                                               的各个过程(都是
             (call-each action-procedures))
                                               无参过程)
     'done))
  (define (accept-action-procedure! proc)
   (set! action-procedures (cons proc action-procedures))
   (proc)) ←
                                        立刻执行无参过程 proc一次
  (define (dispatch m)
   (cond ((eq? m 'get-signal) signal-value)
         ((eq? m 'set-signal!) set-my-signal!)
         ((eq? m 'add-action!) accept-action-procedure!)
         (else (error "Unknown operation -- WIRE" m))))
  dispatch))
```

数字电路模拟器:连线

```
(define (call-each procedures)
    (if (null? procedures)
    'done
    (begin
        ((car procedures))
        (call-each (cdr procedures)))))
```

■ 使用连线的几个过程:

```
(define (get-signal wire)
  (wire 'get-signal))
(define (set-signal! wire new-value)
  ((wire 'set-signal!) new-value))
(define (add-action! wire action-procedure)
  ((wire 'add-action!) action-procedure))
```

- 连线是典型的变动对象,保存可能变化的信号,用带局部状态的过程模拟。make-wire 过程构造出一个新连线对象
- 连线状态被连接其上的所有功能块共享,一个部件的活动通过交互影响 与之相连的连线的状态,进而影响连接在这条线上的其他部件

程序设计技术和方法 裘宗燕, 2014-4-9 /35

数字电路模拟器: 待处理表

■ 考虑 after-delay 操作的实现

要求在一段时间之后执行某个操作

需要维护的信息:何时执行,执行什么动作

想法:维护一个表,称为待处理表,记录将来需要处理的事项

■ 待处理表是一个数据抽象,提供如下操作:

(make-agenda) 返回新建的空待处理表

(empty-agenda? <agenda>) 判断待处理表是否为空

(first-agenda-item <agenda>) 返回待处理表中第一个项

(remove-first-agenda-item! <agenda>) 删除待处理表里的第一项

(add-to-agenda! < time> < action> < agenda>) 向待处理表中加入一项,其意义是要求在给定时间运行的过程

(current-time < agenda >) 返回当前时间

待处理表

- 待处理表用 the-agenda 表示
- after-delay 向其中加入一个新项

```
(define (after-delay delay action)
(add-to-agenda! (+ delay (current-time the-agenda))
action
the-agenda))
```

■ 待处理表的具体实现后面考虑

程序设计技术和方法 赛宗燕, 2014-4-9 /37

数字电路模拟器:模拟

- 模拟驱动过程 propagate: 它顺序处理待处理表中的项
 - □表项记录的是要求在某特定时间做某个动作
 - □ 处理表中的项就是在"特定时间"完成"事件"要求的动作
 - □ 处理待处理表项的过程中可能生成新的事件请求,导致给待处理表加入新项(要求在将来的特定时间发生的事件)
 - □ 只要待处理表不空(还有事件等待发生),模拟就继续进行
- 过程定义

监视器

■ 为看到所实现的数字电路模拟系统的运行情况,需要实现一个为人服务的观察接口过程

这种过程称为"监视器"(monitor)

■ "监视器"过程的定义:

把它连(注册)在某一根连线 wire 上,一旦连线值改变,就会调用 这个过程产生相应输出

程序设计技术和方法

裘宗燕, 2014-4-9 /39

数字电路模拟器:模拟实例

- 模拟实例:模拟一个半加器的运行情况
- 初始化:建立待处理表,定义一些常量

```
(define the-agenda (make-agenda))
(define inverter-delay 2)
(define and-gate-delay 3)
(define or-gate-delay 5)
```

■ 定义 4 条线路,在其中两条各安装一个监视器:

```
(define input-1 (make-wire))
(define input-2 (make-wire))
(define sum (make-wire))
(define carry (make-wire))
(probe 'sum sum)
sum 0 New-value = 0; 立即执行一次的效果
(probe 'carry carry)
carry 0 New-value = 0
```

模拟实例

■ 把线路连接到半加器上:

(half-adder input-1 input-2 sum carry) ok

■ 将 input-1 的信号置为 1, 而后运行这个模拟:

> (set-signal! input-1 1) done (propagate) sum 8 New-value = 1 done

■ 这时将 input-2 上的信号置 1 并继续模拟:

(set-signal! input-2 1)
done
(propagate)
carry 11 New-value = 1
sum 16 New-value = 0
done

时刻 11 时 carry 变为 1时刻 16 时 sum 变为 1

程序设计技术和方法

裘宗燕, 2014-4-9 /41

数字电路模拟器: 待处理表的实现

■ 待处理表的功能与队列类似,其中记录要运行的过程。元素是时间段, 包含一个时间值和一个队列,队列里是在该时间要执行的过程:

```
(define (make-time-segment time queue) (cons time queue)) (define (segment-time s) (car s)) (define (segment-queue s) (cdr s))
```

■ 待处理表是时间段的一维表格,时间段按时间排序 为了方便,在表头记录当前时间(初始为 **0**)

```
(define (make-agenda) (list 0))
(define (current-time agenda) (car agenda))
(define (set-current-time! agenda time) (set-car! agenda time))
(define (segments agenda) (cdr agenda))
(define (set-segments! agenda segments)
  (set-cdr! agenda segments))
(define (first-segment agenda) (car (segments agenda)))
(define (rest-segments agenda) (cdr (segments agenda)))
```

数字电路模拟器: 待处理表的实现

■ 将动作加入待处理表的过程:

```
(define (add-to-agenda! time action agenda)
 (define (belongs-before? segments)
  (or (null? segments) (< time (segment-time (car segments)))))
 (define (make-new-time-segment time action)
  (let ((q (make-queue)))
   (insert-queue! q action)
   (make-time-segment time g)))
 (define (add-to-segments! segments)
  (if (= (segment-time (car segments)) time)
    (insert-queue! (segment-queue (car segments)) action)
    (let ((rest (cdr segments)))
     (if (belongs-before? rest)
        (set-cdr! segments
         (cons (make-new-time-segment time action) (cdr segments)))
        (add-to-segments! rest)))))
 (let ((segments (segments agenda)))
  (if (belongs-before? segments)
     (set-segments! agenda
       (cons (make-new-time-segment time action) segments))
     (add-to-segments! segments))))
```

程序设计技术和方法 裘宗燕, 2014-4-9 /43

数字电路模拟器: 待处理表的实现

- 现在考虑待处理表数据抽象的实现,其操作主要是加入和删除
- 需要从待处理表删除第一项时,应该删除第一个时间段队列里的第一个 过程。如果删除后队列为空,就删除这个时间段(队列):

```
(define (remove-first-agenda-item! agenda)
(let ((q (segment-queue (first-segment agenda))))
(delete-queue! q)
(if (empty-queue? q)
(set-segments! agenda (rest-segments agenda)))))
```

■ 待处理表的第一项就是其第一个时间段队列里的第一个过程。提取项时 应该更新待处理表的时间:

```
(define (first-agenda-item agenda)
  (if (empty-agenda? agenda)
        (error "Agenda is empty -- FIRST-AGENDA-ITEM")
        (let ((first-seg (first-segment agenda)))
        (set-current-time! agenda (segment-time first-seg))
        (front-queue (segment-queue first-seg)))))
```

数字电路模拟器

- 数字电路模拟系统的开发完成。现在总结一下
- 系统类型: 离散事件模拟系统
 - □ 事件,事件的发生,导致某些动作并可能产生新事件
 - □ 技术: 用一个待处理事件表,维护和使用这个表
 - □ 这是很有一般性的问题和技术
- 具体系统:模拟电子线路的活动
 - □ 一组基本功能块,表示基本电路,用带有状态的对象模拟
 - □ 实际电路是更简单的电路的组合(闭包性质)
 - □ 定义连线对象,用于连接简单电路构成更复杂的电路。在模拟中, 连线负责在部件之间传递信号
- 注意: 电路模拟器接口形成了一个描述电路及其组合的语言: 基本功能 块作为基本元素,用连线组合,通过定义高级过程的方式建立抽象

程序设计技术和方法 裘宗燕, 2014-4-9 /45

总结

■ 表结构的变动

变动操作 set-car! 和 set-cdr!

从理论上,为支持基于状态的模拟(编程),只需要一个赋值操作在 Scheme 语言里是 set! 特殊形式

- 基于状态改变建立的数据结构
 - □队列
 - □ 表格,一维和两维
- 数字电路模拟,是一个大实例
 - □ 构造一个描述数字电路的语言:基本块,作为组合机制的连线,组合电路,组合电路的抽象(定义过程)
 - □动作的注册技术
 - □ 通过待处理表,实现离散事件模拟系统的运行