

⚠ A Confluence está sendo executada atualmente com todos os plugins que não são do sistema desabilitados. Pode haver perda de algumas funcionalidades

Páginas / ... / Pontos de Entrada - Protheus-TSS

PE01NFESEFAZ - Manipulação em dados do grupo observação do contribuinte "obsCont"

Ponto de Entrada

🕒 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Linha de Produto:	Microsiga Protheus.
Segmento:	Serviços
Módulo:	SIGAFAT - Faturamento
Função:	NFESEFAZ
Situação/Requisito:	Solicitação para manipular o array 'aObsCotAux' no ponto de entrada PE01NFESEFAZ dentro da chamada do rdmake NFESEFAZ.PRW
Solução/Implementação:	Incluída a posição aObsCotAux:= PARAMIXB[17] na documentação do a array aParam a fim Ajustado no ponto de entrada PE01NFESEFAZ para ma o array 'aObsCotAux'. Através deste ponto é possível passar as informações pertinente as tags <obsCont xCampo=" "> e <xTexto>, Valor do Pagam Troco. Ponto de entrada em questão: PE01NFESEFAZ Exemplo 1 =ponto de entrada: <pre>#Include 'Protheus.ch' User Function PE01NFESEFAZ() Local aProd := PARAMIXB[1] Local cMensCli := PARAMIXB[2] Local cMensFis := PARAMIXB[3] Local aDest := PARAMIXB[4] Local aNota := PARAMIXB[5] Local aInfoltem := PARAMIXB[6] Local aDupl := PARAMIXB[7] Local aTransp := PARAMIXB[8] Local aEntrega := PARAMIXB[9] Local aRetirada := PARAMIXB[10] Local aVeiculo := PARAMIXB[11] Local aReboque := PARAMIXB[12] Local aNfVincRur:= PARAMIXB[13] Local aEspVol := PARAMIXB[14] Local aNfVinc := PARAMIXB[15] Local aDetPag := PARAMIXB[16] Local aObsCotAux:= PARAMIXB[17] Local aRetorno := {} Local cMsg := "" aadd(aRetorno,aProd) aadd(aRetorno,cMensCli) aadd(aRetorno,cMensFis) aadd(aRetorno,aDest) aadd(aRetorno,aNota) aadd(aRetorno,aInfoltem) aadd(aRetorno,aDupl) aadd(aRetorno,aTransp) aadd(aRetorno,aEntrega) aadd(aRetorno,aRetirada) aadd(aRetorno,aVeiculo) aadd(aRetorno,aReboque) aadd(aRetorno,aNfVincRur) aadd(aRetorno,aEspVol) aadd(aRetorno,aNfVinc) aadd(aRetorno,AdetPag) //Ajuste na aObsCotAux aAdd(aObsCotAux,{ "Precoce_MS",; //xCampo "O número do Mapa de apuração do Incentivo PROAPEPrecoce/MS.}) //xTexto aAdd(aObsCotAux,{ "Precoce_MS outros",; //xCampo "outros textos"}) aadd(aRetorno,aObsCotAux) RETURN aRetorno Return</pre> Exemplo 2=ponto de entrada: <pre>#include "TOTVS.ch" #include "PROTHEUS.ch" User Function PE01NFESEFAZ() Local aParam := PARAMIXB //{aProd,cMensCli,cMensFis,aDest,aNota,aInfoltem,aDupl,aTransp,aEntrega,aRetirada,aVeiculo,aReboque,aNfVincRur,aEspVol,aNfVinc,AdetPag,aOb Local aObsCotAux := aParam[17] //aObsCont aAdd(aObsCotAux,{ "Precoce_MS",; //xCampo "o número do Mapa de apuração do Incentivo PROAPEPrecoce/MS.}) //xTexto aAdd(aObsCotAux,{ "Precoce_MS outros",; //xCampo "outros tesxtos"}) //xTe: ◀</pre>

	aParam[17] := aObsCotAux Return aParam
Chamados relacionados:	DSERTSS1-6807
Versão/Release:	12.1.17

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_tecnico](#) [servicos](#) [bra](#) [versao_12_1_7](#) [sigafat](#)
[mp_tss_manut](#) [dsertss1-6281](#) [versao_12_1_17](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)