
제 4 장

어셈블리어 3

### 학습내용

- \* 프로그래밍 언어
- \* 어셈블리어 개요
- \* 어셈블리 프로그래밍

### 레지스터 구성도



### 범용 레지스터의 특별한 사용

- AX(AL, AH):산술 논리 연산항과 결과에 대한 저장, Accumulator
- BX(BL, BH): 간접주소 지정시 베이스주소를 가리키는 레지스터로 사용,Base
- CX(CL, CH): 문자열과 반복문(루프)에서 반복 횟수를 카운트하는 레지스터로 사용, Counter
- DX(DL, DH): 입출력에 대한 포인터, 입출력 주소 저장에 사용되며 상위 워드용 데이터 레지스터로 사용되는 보조 어큐물레이터, Data
- \* SI: 문자열 연산에 대한 출발 항 또는 DS 레지스터가 가리키고 있는
- 세그먼트의 데이터에 대한 인덱스 포인터, Source index
- DI: 문자열 연산에 대한 목적 항 또는 ES 레지스터가 가리키고 있는
- 세그먼트의 데이터에 대한 인덱스 포인터, Destination index
- SP: 스택 포인터, 스택 조작을 위해서 사용하는 레지스터로 프로그램 실행 중에 데이터의 저장 주소를 기억하고 있는 레지스터, Stack Pointer
- BP: 스택에 있는 데이터에 대한 포인터, 스택 세그먼트 SS영역 내에 배치한 데이터에 대한 베이스 주소, Base Pointer

# 주소 지정 방식

### 주소지정 방식

#### 1) 개념

- 데이터들은 명령어의 연산항이 가리키는 곳에 저장됨
- 명령어 연산항이 데이터의 주소를 지정 8086 데이터 전송의 예)
- MOV DX, CX
- DX : 목적항, CX : 출발항
- 오퍼랜드에서 어느 데이터 또는 어디에 데이터를 저장하느냐가 중요함
- 데이터 표기법을 주소 지정 방식이라 함

#### 2) 주소 지정 방식(8086 어셈블러의 종류)

#### (1) 값 즉시 지정

• 연산항에 레지스터나 기억장소의 주소가 아닌 8 또는 16비트 값 직접 이용

#### (2) 직접 주소 지정

- 대상이 되는 레지스터 또는 기억장소의 주소가 그대로 연산항 으로 이용 지정되는 레지스터의 내용 또는 지정되는 기억 장소 번지의 내용 자체가 처리대상
- ① 레지스터 직접:레지스터를 이용하여 연산 (가장 빠르다)
- ② 메모리 직접 지정 방법: 지정되는 기억 장소 주소를 직접 지정

#### (3) 간접 주소 지정

- 레지스터가 가리키는 주소에 있는 값 간접이용 ([]기호 사용)
- ① 레지스터 간접주소지정: 변위는 포함하지 않고 베이스레지스터(BR:BX)나 인덱스레지스터(INX:DI, SI) 이용
- ② 베이스 주소지정: 변위값에 베이스레지스터 값을 더해서 실효번지 구함
- ③ 인덱스 주소지정: 변위값에 인덱스레지스터 값을 더해서 실효번지 구함
- ④ 베이스 인덱스 주소지정: 변위값에 BR, INX 값을 더해서 실효번지 구함.

구조체의 구조를 액세스 하는데 유용.

주소 지정 방식 값 즉시 지정방식

#### 값 즉시 지정 방식

- (1) 개념: 상수를 연산항으로 사용
- (2) 방식: MOV AX, 3004H

[ 에제4-4 : a\_i\_1.asm] 값 즉시 지정 방식으로 1010H +203CH을 더하여 변수 RESULT에 저장하시오.

```
1010H + 203CH의 예
1;값 즉시 지정방식의 예
 MAIN SEGMENT
       ASSUME
                  CS:MAIN, DS:MAIN
       MOV
                  AX, CS
       MOV
                  DS, AX
       MOV
6
                  AX, 1010H
       ADD
                  AX, 203CH
8
       MOV
                  RESULT, AX
       MOV
                  AH, 4CH
                                       304C
10
       INT
                  21H
11 RESULT
          DW
12 MAIN ENDS
13
        END
```

### [ 에제4-4 : a i 1.asm] 값 즉시 지정 방식으로 1010H+203CH을 더하여 변수 RESULT에 저장하시오.

=> 실행 전과 후의 기억장소 상태

실행전의 기억장소 상태

실행후의 기억장소 상태

0A5C: 0000

0A5C: 0002

0A5C: 0004

0A5C: 0007

0A5C: 000A

0A5C: 000D

0A5C: 000F

0A5C: 0011

0A5C: 0013

MOV AX, CS MOV DS, AX MOV AX, 1010 **ADD** AX, 203C [0011], AX MOV **AH, 4C** MOV **INT 21** 00 00

0A5C: 0000 0A5C: 0002 0A5C: 0004 0A5C: 0007 0A5C: 000A 0A5C: 000D 0A5C: 000F

0A5C: 0011

0A5C: 0013

MOV AX, CS MOV DS, AX AX, 1010 MOV AX, 203C **ADD** [0011], AX MOV MOV **AH, 4C INT 21** 12번지 4C 30

# [ 에제4-4 : a\_i\_1.asm] 값 즉시 지정 방식으로 1010H+203CH을 더하여 변수 RESULT에 저장하시오.

#### => 실행 전과 후의 기억장소 상태

0000 : A76A	8CC8	MOV	AX,CS
076A:0002	8ED8	MOV	DS,AX
076A:0004	B81010	MOV	AX,1010
076A:0007	053C20	ADD	AX,203C
076A:000A	A31100	MOV	[0011],AX
076A:000D	B44C	MOV	AH,4C
076A:000F	CDZ1	INT	21
076A:0011	0000	ADD	[BX+SI],AL
076A:0013	50	PUSH	AX
076A:0014	8B46FC	MOV	AX,[BP-04]
076A:0017	8B56FE	MOV	DX,[BP-02]
076A:001A	050C00	ADD	AX,000C
076A:001D	52	PUSH	DX
076A:001E	50	PUSH	AX
076A:001F	E80E49	CALL	4930
-g=0,15			

-g=0,15			
Program te -u0	erminated	normally	
076A:0000	8008	MOV	AX,CS
076A:000Z	8ED8	MOV	DS,AX
076A:0004	B81010	MOV	AX,1010
076A:0007	053020	ADD	AX,203C
076A:000A	A31100	MOV	[0011],AX
076A:000D	B44C	MOV	AH,4C
076A:000F	CD21	INT	21
076A:0011	4C	DEC	SP
076A:001Z	30508B	XOR	[BX+SI-75],DL
076A:0015	CC	INT	3
076A:0016	FC	CLD	
076A:0017	8B56FE	MOV	DX,[BP-02]
076A:001A	050000	ADD	AX,000C
076A:001D	52	PUSH	DX
076A:001E	50	PUSH	ΑX
076A:001F -	E80E49	CALL	4930

주소 지정 방식 직접 주소 지정방식

### 주소지정 방식


1) 직접 주소 지정 방식

#### (1) 개념

- 대상이 되는 레지스터나 기억장소의 번지를 그대로 연산항으로 사용하는 방식
- 레지스터 직접 지정 방식과 메모리 직접 지정 방식


### (2) 레지스터 직접 지정 방식

#### MOV AL,BL



- 연산항을 8086의 레지스터를 이용하여 연산함
- 지정에 필요한 비트수가 적음
- 연산항의 접근이 주소지정 방식 중 가장 빠름

### (3) 메모리 직접 지정 방식




- 레지스터와 상관없이 주소를 직접 지정
- 명령 바이트 수는 길지만 세그먼트 내의 어떤 주소도 접근이 가능
- 연산 항으로 직접 주소 값을 가지며, 처리되는 대상은 그 값이 가리키는 곳의 내용
- 두 개의 연산 항 모두 메모리 직접 주소 지정 방식을 취하면 안되고 반드시 메모리 값 중에 하나는 레지스터에 넣고 수행해야 한다.
- 간단한 레이블(변수) 접근을 위해서도 이용

# [예제4-5 : a\_d\_2.asm] 직접 주소 지정 방식으로 DATA1과 DATA2에 저장된 데이터를 더하여 변수 RESULT에 저장하시오.

```
1 ; 직접 주소지정방식 예제
 MAIN SEGMENT
        ASSUME CS:MAIN, DS:MAIN
       MOV AX, CS ; 레지스터 직접 주소 지정 방식
4
       MOV DS, AX
5
6
       MOV AX, DATA1 ;메모리 직접 주소 지정 방식
       ADD AX, DATA2
      MOV RESULT, AX
8
        MOV AH, 4CH
10
     INT 21H
11 DATA1 DW
             1010H
12 DATA2 DW
              203CH
13 RESULT DW
14 MAIN ENDS
15 END
```

# [에제4-5 : a\_d\_2.asm] 직접 주소 지정 방식으로 DATA1과 DATA2에 저장된 데이터를 더하여 변수 RESULT에 저장하시오.

② 실제 동작 과정



# [에제4-5 : a\_d\_2.asm] 직접 주소 지정 방식으로 DATA1과 DATA2에 저장된 데이터를 더하여 변수 RESULT에 저장하시오.

③ 실행 전 기억장소 상태	④ 실행 후 기억장소 상태

# [예제4-5 : a\_d\_2.asm] 직접 주소 지정 방식으로 DATA1과 DATA2에 저장된 데이터를 더하여 변수 RESULT에 저장하시오.

#### ③ 실행 전 기억장소 상태

#### C:\8086>debug a\_d\_2.exe -u0 076A:0000 8CC8 MOV AX,CS 076A:0002 8ED8 MOV DS.AX 076A:0004 A11200 MOV AX,[0012] ADD 076A:0007 03061400 AX.[0014] 076A:000B A31600 MOV [0016],AX 076A:000E B44C MOV AH.4C 076A:0010 CD21 INT 21 076A:0012 1010 ADC [BX+SI],DL 076A:0014 3C20 AL.20 CMP 076A:0016 0000 ADD [BX+SI].AL 076A:0018 56 PUSH SI076A:0019 FE05 INC BYTE PTR [DI] 076A:001B 0C00 OR AL.00 076A:001D 52 PUSH DX076A:001E 50 PUSH ΑX 076A:001F E80E49 CALL 4930

#### ④ 실행 후 기억장소 상태

<b>−</b> g			
Program to	erminated	normally	
–u0			
076A:0000	8CC8	MOV	AX,CS
076A:0002	8ED8	MOV	DS,AX
076A:0004	A11200	MOV	AX,[0012]
076A:0007	03061400	ADD	AX,[0014]
076A:000B	A31600	MOV	[0016],AX
076A:000E	B44C	MOV	AH,4C
076A:0010	CD21	INT	21
076A:0012	1010	ADC	[BX+SI],DL
076A:0014	3C20	CMP	AL,20
076A:0016	4C	DEC	SP
076A:0017	3056FE	XOR	[BP-02],DL
076A:001A	050000	ADD	AX,000C
076A:001D	52	PUSH	DX
076A:001E	50	PUSH	AX
076A:001F	E80E49	CALL	4930

주소 지정 방식 간접지정방식

### 주소 지정 방식

#### 1) 간접 주소 지정 방식

#### (1) 개념

- 기억장치 액세스 제어는 BIU에 의해 이루어짐
- IP 레지스터와 코드 세그먼트로부터 명령코드의 실제주소를 계산 하여 그 명령어 코드를 읽음
- 물리주소는 EU속에서 계산되는 오프셋과 세그먼트 시작주소의 합으로 계산
- 이 오프셋을 유효주소(EA)라 함

#### (2) 유효주소 계산 방법

- BR: 베이스 레지스터(BX, BP)
- INX: 인덱스 레지스터(SI, DI)
- D: 변위(8비트 또는 16비트 상수 값)
- 레지스터 간접지정: BR
- 베이스 주소 지정: BR, D
- 인덱스 주소 지정: INX, D
- 베이스 인덱스 주소 지정: BR, INX, D


### 2) 레지스터 간접 주소지정 방식(BR: 베이스 레지스터(BX, BP))

- 명령어 속에 변위를 포함하지 않고 베이스 레지스터와 인덱스 레지스터의 집
  - 레지스터는 [] 기호를 사용하여 나타낸다.

[예제4-6 : a\_idr\_31.asm] 레지스터 간접 주소 지정 방식으로 DATA1과 DATA2에 저장된 데이터를 더하여 변수 RESULT에 저장하시오.


#### (1) 프로그램 LEA: 주소를 적재 DATA1 + DATA2의 계산 1;레지스터 간접 주소지정 예 MAIN SEGMENT 3 ASSUME CS:MAIN, DS:MAIN MOV AX. CS 4 5 MOV DS, AX 6 LEA BX, DATA1 7 MOV AX, [BX] 8 LEA BX, DATA2 9 ADD AX. [BX] 10 MOV RESULT. AX 11 MOV AX, 4CH 12 INT 21H 13 DWDATA1 1010H 14 DATA2 DW 203CH RESULT DW 15 16 MAIN **ENDS** 17 END

(2) 주소지정 방법



### [에제4-6 : a\_idr\_31.asm] 레지스터 간접 주소 지정 방식으로 DATA1과 DATA2에 저장된 데이터를 더하여 변수 RESULT에 저장하시오.

#### (3) 실행 전/후의 기억장소 상태



### [에제4-6 : a\_idr\_31.asm] 레지스터 간접 주소 지정 방식으로 DATA1과 DATA2에 저장된 데이터를 더하여 변수 RESULT에 저장하시오.

#### (3) 실행 전/후의 기억장소 상태

ebug a_idr_31.	exe	
8008	MOV	AX,CS
8ED8	MOV	DS,AX
8D1E1700	LEA	BX,[0017]
8B07	MOV	AX,[BX]
8D1E1900	LEA	BX,[0019]
0307	ADD	AX,[BX]
A31B00	MOV	[001B],AX
B44C	MOV	AH,4C
CD21	INT	21
1010	ADC	[BX+SI],DL
3C20	CMP	AL,20
0000	ADD	[BX+SI],AL
52	PUSH	DX
50	PUSH	ΑX
E80E49	CALL	4930
	8CC8 8ED8 8D1E1700 8B07 8D1E1900 0307 A31B00 B44C CD21 1010 3C20 0000 52 50	8ED8 MOV 8D1E1700 LEA 8B07 MOV 8D1E1900 LEA 0307 ADD A31B00 MOV 844C MOV CD21 INT 1010 ADC 3C20 CMP 0000 ADD 52 PUSH 50 PUSH


-g			
Program te -u0	erminated	normally	
076A:0000	8CC8	MOV	AX,CS
076A:000Z	8ED8	MOV	DS,AX
076A:0004	8D1E1700	LEA	BX,[0017]
076A:0008	8B07	MOV	AX,[BX]
076A:000A	8D1E1900	LEA	BX,[0019]
076A:000E	0307	ADD	AX,[BX]
076A:0010	A31B00	MOV	[001B],AX
076A:0013	B44C	MOV	AH,4C
076A:0015	CD21	INT	21
076A:0017	1010	ADC	[BX+SI],DL
076A:0019	3020	CMP	AL,20
076A:001B	4C	DEC	SP
076A:001C	305250	XOR	[BP+SI+50],DL
076A:001F	E80E49	CALL	4930

#### 3) 베이스 주소지정 방식

#### (1) 개념

**> > |-**

- 지정된 베이스 레지스터의 값과 변위 값을 합하여 유효주소를 계산 [BR + D]
- [레코드의 시작위치 + 특정 필드까지의 거리]




데이터가 워드형으로 저장된 상태


BX:0200

MOV AX, [BX + 6] ; 4번째 데이터를 AX에 저장

위 명령에서 실효번지는 BX + 6 = 200H + 6 = 206H번지가 된다.

### [예제4-7 : a\_idB\_32.asm] 베이스 주소 지정 방식으로 DATA에 저장된 두 개의 데이터를 더하여 변수 RESULT에 저장하시오.





### [에제4-7 : a\_idB\_32.asm] 베이스 주소 지정 방식으로 DATA에 저장된 두 개의 데이터를 더하여 변수 RESULT에 저장하시오.

#### (4) 실행 전/후의 기억장소 상태

0A5C:	0000	MOV	AX, CS	0A5C:	0000	MOV	AX, CS
OA5C:	0002	MOV	DS, AX	0A5C:	0002	MOV	DS, AX
OA5C:	0004	LEA	BX, [0014]	0A5C:	0004	LEA	BX, [0014]
0A5C:	8000	MOV	AX, [BX]	0A5C:	8000	MOV	AX, [BX]
OA5C:	000A	ADD	AX, [BX+02]	0A5C:	000A	ADD	AX,[BX+02]
OA5C:	000D	MOV	[0018], AX	0A5C:	000D	MOV	[0018], AX
0A5C:	0010	MOV	AH, 4C	0A5C:	0010	MOV	AH, 4C
0A5C:	0012	INT	21	0A5C:	0012	INT	21
0A5C:	0014	10	10	0A5C:	0014	10	10
0A5C:	0016	3C	20	0A5C:	0016	3C	20
OA5C:	0018	00	00	0A5C:	0018	4C	30
0A5C:	0020			0A5C:	0020		

실행 전

실행 후

# [에제4-7 : a\_idB\_32.asm] 베이스 주소 지정 방식으로 DATA에 저장된 두 개의 데이터를 더하여 변수 RESULT에 저장하시오.

#### (4) 실행 전/후의 기억장소 상태

C:\8086>de	ebug a_idB_32.	exe	
076A:0000	8008	MOV	AX,CS
076A:000Z	8ED8	MOV	DS,AX
076A:0004	8D1E1400	LEA	BX,[0014]
076A:0008	8B07	MOV	AX,[BX]
076A:000A	034702	ADD	AX,[BX+02]
076A:000D	A31800	MOV	[0018],AX
076A:0010	B44C	MOV	AH,4C
076A:0012	CD21	INT	21
076A:0014	1010	ADC	[BX+SI],DL
076A:0016	3020	XOR	[BX+SI],AH
076A:0018	0000	ADD	[BX+SI],AL
076A:001A	050000	ADD	AX,000C
076A:001D	52	PUSH	DX
076A:001E	50	PUSH	AX
076A:001F	E80E49	CALL	4930

-g			
Program te	erminated	normally	
–ս0			
076A:0000	8CC8	MOV	AX,CS
076A:000Z	8ED8	MOV	DS,AX
076A:0004	8D1E1400	LEA	BX,[0014]
076A:0008	8B07	MOV	AX,[BX]
076A:000A	034702	ADD	AX,[BX+02]
076A:000D	A31800	MOV	[0018],AX
076A:0010	B44C	MOV	AH,4C
076A:0012	CD21	INT	21
076A:0014	1010	ADC	[BX+SI],DL
076A:0016	3020	XOR	[BX+SI],AH
076A:0018	40	INC	AX
076A:0019	3005	XOR	[DI],AL
076A:001B	0000	OR	AL,00
076A:001D	52	PUSH	DX
076A:001E	50	PUSH	AX
076A:001F	E80E49	CALL	4930


#### 4) 인덱스 주소지정 방식

#### (1) 개념

- 변위값에 인덱스 레지스터의 값을 합하여 유효주소를 계산
- D[INX] : 유효주소 = D + INX
- 배열의 시작위치[특정 요소까지의 거리]
- 프로그램 실행 중에 기본이 되는 주소 값이 변하지 않는 데이터
- 예 : 고정 배열 데이터 내의 요소에 접근하는데 주로 사용

[예제4-8 : a\_idx\_33.asm] 인덱스 주소 지정 방식으로 DATA에 1월부터 6월까지의 임금이 있다고 한다. 3월분과 6월분의 임금을 각각 DATA1, DATA2에 저장하시오.

		분→DATA2
1;인덱스주		
2 MAIN		
$\begin{array}{c c} 3 & ASSUM \\ 4 & \end{array}$	MOV	MAIN, DS:MAIN AX, CS
5		DS, AX
	MOV	•
		AL, DATA[DI]
		DATA1, AL
9	MOV	
10		AL, DATA[DI]
11		DATA2, AL
12		AH, 4CH
13		21H
14 DATA	DB	10;1월
15	DB	40;2월
16	DB	34;3월
	DB	23;4월
	DB	34;5월
	DB	56;6월
DATA1	DB	?
DATA2	DB	?
28 MAIN	ENDS	6
29	END	



[에제4-8 : a\_idx\_33.asm] 인덱스 주소 지정 방식으로 DATA에 1월부터 6월까지의 임금이 있다고 한다. 3월분과 6월분의 임금을 각각 DATA1, DATA2에 저장하시오.

076A:0004		MOV	DI,000Z	076A:0004		MOV	DI,000Z
076A:0007	8A851C00	MOV	AL,[DI+001C]	076A:0007	8A851C00	MOV	AL,[DI+001C]
076A:000B	A22200	MOV	[0022],AL	076A:000B	A22200	MOV	[0022],AL
076A:000E	BF0500	MOV	DI,0005	076A:000E	BF0500	MOV	DI,0005
076A:0011	8A851C00	MOV	AL,[DI+001C]	076A:0011	8A851C00	MOV	AL,[DI+001C]
076A:0015	A22300	MOV	[0023],AL	076A:0015	A22300	MOV	[0023],AL
076A:0018	B44C	MOV	AH,4C	076A:0018	B44C	MOV	AH,4C
076A:001A	CD21	INT	21	076A:001A	CD21	INT	21
076A:001C	0A28	OR	CH,[BX+SI]	076A:001C	0A28	OR	CH,[BX+SI]
076A:001E	2217	AND	DL,[BX]	076A:001E	2217	AND	DL,[BX]
–u				–u			
076A:0020	2238	AND	BH,[BX+SI]	076A:0020	2238	AND	BH,[BX+SI]
076A:0022	0000	ADD	[BX+SI],AL	076A:0022	2238	AND	BH,[BX+SI]
076A:0024	0450	ADD	AL,50	076A:0024	0450	ADD	AL,50
076A:0026	E89F0E	CALL	0EC8	076A:0026	E89F0E	CALL	OEC8
076A:0029	83C404	ADD	SP,+04	076A:0029	83C404	ADD	SP,+04
076A:002C	<b>3DFFFF</b>	CMP	AX,FFFF	076A:002C	3DFFFF	CMP	AX,FFFF
076A:002F	7403	JZ	0034	076A:002F	7403	JZ	0034
076A:0031	E91101	JMP	0145	076A:0031	E91101	JMP	0145
076A:0034	B82F00	MOV	AX,002F	076A:0034	B82F00	MOV	AX,002F
076A:0037	50	PUSH	AX	076A:0037	50	PUSH	AX
076A:0038	8B46FC	MOV	AX,[BP-04]	076A:0038	8B46FC	MOV	AX,[BP-04]
076A:003B	8B56FE	MOV	DX,[BP-02]	076A:003B	8B56FE	MOV	DX,[BP-02]
076A:003E	050C00	ADD	AX,000C	076A:003E	050000	ADD	AX,000C

#### 5) 베이스 인덱스 주소지정 방식

#### (1) 개념

- 지정된 베이스 레지스터의 값과 변위 값을 합한 값에 인덱스 레지스터의 값을 합하여 유효주소를 계산
- [BR+D] [INX] : 유효주소 = BR + D + INX
- 베이스 주소 지정 방식과 인덱스 주소 지정 방식의 장점으로
- 구조체와 같은 복잡한 자료의 표현을 위해 이용

#### [예제4-9 : a\_iBx\_34.asm] 베이스 인덱스 주소 지정 방식으로 TABLE1과 TABLE2에 저장되어 있는 데이터에서 두 번째 데이터만을 더해서 변수 RESULT 에 저장하시오.

;베스	기스 인덱스 주소지정의 예
1 2	MAIN SEGMENT
3 .	ASSUME CS:MAIN, DS:MAIN
4	MOV AX, CS
5	MOV DS, AX
6	MOV DI, 2
7	LEA BX, TABLE1
8	MOV AX, [BX] [DI]
9	LEA BX, TABLE2
10	ADD AX, [BX] [DI]
11	MOV RESULT, AX
12	MOV AH, 4CH
13	INT 21H
14	TABLE1 DW 10, 20, 30
15	TABLE2 DW 40, 50, 60
16	RESULT DW ?
17	MAIN ENDS
18	END

#### (3) 주소지정 방법 **← DI** 레지스터의 값 30 20 TABLE1 BX 레지스터의 값 50 TABLE2 LEA BX, TABLE1 0A5C:001A 0A 00 TABLE 1 0A5C:001C MOV AX, [BX][DI] 14 00 0A5C:001E 1E 00 0A5C:0020 28 00 TABLE2 0A5C:0022

# [에제4-9 : a\_iBx\_34.asm] 베이스 인덱스 주소 지정 방식으로 TABLE1과 TABLE2에 저장되어 있는 데이터에서 두 번째 데이터만을 더해서 변수 RESULT에 저장하시오.

–u0				–ս0			DERILIMENTE DE LE CONTROL DE L
076A:0000	8CC8	MOV	AX,CS	076A:0000	8CC8	MOV	AX,CS
076A:0002	8ED8	MOV	DS,AX	076A:0002	8ED8	MOV	DS,AX
076A:0004	BF0200	MOV	DI,000Z	076A:0004	BF0200	MOV	DI,000Z
076A:0007	8D1E1A00	LEA	BX,[001A]	076A:0007	8D1E1A00	LEA	BX,[001A]
076A:000B	8B01	MOV	AX,[BX+DI]	076A:000B	8B01	MOV	AX,[BX+DI]
076A:000D	8D1E2000	LEA	BX,[0020]	076A:000D	8D1E2000	LEA	BX,[0020]
076A:0011	0301	ADD	AX,[BX+DI]	076A:0011	0301	ADD	AX,[BX+DI]
076A:0013	A32600	MOV	[0026],AX	076A:0013	A32600	MOV	[0026],AX
076A:0016	B44C	MOV	AH,4C	076A:0016	B44C	MOV	AH,4C
076A:0018	CD21	INT	21	076A:0018	CD21	INT	21
076A:001A	0A00	OR	AL,[BX+SI]	076A:001A	0A00	OR	AL,[BX+SI]
076A:001C	1400	ADC	AL,00	076A:001C	1400	ADC	AL,00
076A:001E	1E	PUSH	DS	076A:001E	1E	PUSH	DS
076A:001F	0028	ADD	[BX+SI],CH	076A:001F	0028	ADD	[BX+SI],CH
–u				–u			
076A:0021	0032	ADD	[BP+SI],DH	076A:0021	0032	ADD	[BP+SI],DH
076A:0023		ADD	[SI],BH	076A:0023		ADD	[SI],BH
076A:0025		ADD	[BX+SI],AL	076A:0025		ADD	[BP+00],AL
076A:0027		ADD	[C483],CL	076A:0028		PUSH	CS
076A:002B		ADD	AL,3D	076A:0029	83C404	ADD	SP,+04
076A:002D		???	DI	076A:0020	3DFFFF	CMP	AX,FFFF
076A:002F	7403	JZ	0034	076A:002F	7403	JZ	0034
076A:0031	E91101	JMP	0145	076A:0031		JMP	0145
076A:0034	B82F00	MOV	AX,002F	076A:0034		MOV	AX,002F
076A:0037	50	PUSH	AX	076A:0037		PUSH	AX
076A:0038	8B46FC	MOV	AX,[BP-04]	076A:0038		MOV	AX,[BP-04]
076A:003B	8B56FE	MOV	DX,[BP-02]	076A:003E		MOV ADD	DX,[BP-02]
076A:003E	050000	ADD	AX,000C	076A:003E	050000	ADD	AX,000C

[ex4.9] FOUR와 FIVE에 각각 값을 저장하고, 그 합을 구하는 프로그램을 작성하라. 합산한 값에 오버플로우가 발생하면 오류를 표시하는 부분(ERR)으로 분기하고 그렇지 않으면 합산한 값을 SAVE에 저장한다.

=>직접 주소 지정 방식

[ex4.10\_i.asm] SUM이라는 기억공간에 TABLE에 저장된 데이터 10개를 누적 합산할 수 있는 프로그램을 작성하라. =>인덱스 주소 지정 방식

#### [주소 지정 방식 요약]

#### 1) 값 즉시 지정방식

연산항에 레지스터나 기억장소의 주소가 아닌 8BIT,16BIT 숫자가 직접 오게 하는 방법 ex) MOV ax,3004h

#### 2) 직접 주소 지정방식

대상이 되는 레지스터나 메모리 번지를 그대로 연산항으로 하는 것

- 레지스터 직접 주소 지정방식
  - ex) mov al,bl
- 메모리 직접 주소 지정방식: 레지스터와 관계없이 주소를 직접 지정 ex) mov ax,[0020]

#### 3) 간접 주소 지정방식

- 레지스터 간접지정방식
  - :변위는 포함하지 않고 베이스 레지스터(BR, BX) 또는 인덱스 레지스터(DI,SI)의 값이 주소가 된다.
  - ex) lea bx, data1
    - mov ax, [bx]
- 베이스 주소 지정방식 : 변위값에 베이스레지스터 값을 더해서 실효번지 구함
  - : 변위값 + 베이스 레지스터 bx, bp값
  - ex) mov ax, [bx+2]
- 인덱스 주소 지정방식: 변위값에 인덱스레지스터 값을 더해서 실효번지 구함
  - : 변위값+인덱스레지스터 SI,DI로 실효번지 구하기
  - ex) mov dl 2
    - mov al, data [di]
- 베이스 인덱스 주소 지정방식
  - : 변위값에 BR, INX 값을 더해서 실효번지 구함. 구조체의 구조를 액세스 하는데 유용
  - : 베이스번지 지정방식에 인덱스 레지스터 이용하는 방식
  - ex) lea bx.table2
    - mov ax, [bx] [di]