



Windows安全原理与技术

— 第二章: Windows NT安全

王轶骏, Eric

Ericwyj@sjtu.edu.cn

SJTU.INFOSEC.A.D.T, 2008




Windows NT的安全体系结构

- Windows NT的体系结构分为内核模式 (Kernel Mode)和用户模式(User Mode)
 - 内核模式中的代码具有极高的特权,可以直接对硬件进行操作和直接访问所有的内存空间。
 - 用户模式中的代码拥有较低特权,不能对硬件直接 进行访问,内存访问受限。





Windows NT的安全体系结构



用户模式

- Win32子系统
 - 所有的32位Windows应用程序
- ■本地安全子系统
 - 支持Windows的登录过程,包括身份验证和审核工作。
 - 需要和Win32子系统通信。
- OS/2子系统,POSIX子系统



内核模式

- 组成内核模式的整套服务被称为执行服务 (Windows NT Executive)
 - 通过响应用户模式下应用程序发出的请求来提供内核模式服务。
- ■I/O管理器
- ■对象管理器(Object Manager)
- 安全参考管理器(SRM)
- ■本地过程调用(LPC)
- ■虚拟内存管理器
- ■视窗管理器



安全登录过程


- Winlogon
- ■GINA(图形化识别与验证)动态链接库
- ■大量的网络提供程序






本地交互式登录





域账户交互登录





本地安全授权(LSA)

- ■LSA是安全子系统的一个核心组件。
- ■LSA负责使所有本地和远程的用户登录生效, 生成安全访问令牌,管理本地安全策略。
- ■LSA负责记录安全参考监视器的任何审核消息 所产生的事件日志。





安全参考监视器 (SRM)

- SRM负责所有对对象的访问控制和审核策略 (本地安全策略范围之内)。
- SRM和Object Manager联合起来,保证用户和进程访问对象的有效性,生成任何所需的审核消息。





对象管理器

- Object Manager的作用负责对象的命名、保护、 分配和处置。
- 管理的对象包括:
 - 目录、文件、设备
 - 进程、线程
 - 网络共享资源
 - 端口
 - 打印机
 - 符号链接
 - 窗口



安全账户管理器(SAM)

- Security Account Manager负责SAM数据库的控制与维护。
- SAM数据库位于受到保护的注册表中,只允许 系统程序和管理员访问。
- SAM数据库包含了所有的用户账户、组账户信息以及每个用户口令的加密散列值。
 - LAN Manager□令
 - Windows NT□令



LAN Manager验证

- LAN Manager口令基于标准的原始设备制造商字符集,对大小写不敏感,最大长度不超过14个字符。
- LAN Manager口令算法的致命缺陷。
 - **算法**
 - 可用字符=36
 - 口令空间=2 * 36^7
 - 没有引入Salt机制



Window NT和C2级安全



■《可信计算机系统评估准则》

(TCSEC,橘皮书)

- 将操作系统的安全等级分为4大类:

A, B, C, D

-安全等级从高到低为:

A B3 B2 B1 C2 C1 D



■C2级别的安全性策略

—自由控制的访问权限

(Discretionary Access Control, DAC)

- 自由的访问控制
- 对象的重用
- -强制的用户标识和认证
- 可记账性和审核



Windows NT的文件系统

- FAT (标准文件分配表)
 - 适合于较小的卷。
 - 最大支持4GB的卷。
 - 没有安全性。

NTFS

- 支持用户的访问控制和所有权设置。
- 支持对共享文件夹的权限指定。
- 使用事务日志自动记录文件和文件夹的更新。
- 支持文件和文件夹的压缩。



Windows NT的用户和用户组



■用户账户

- 使用用户名和密码进行标识。
- 用户名: 账户的文本标签。
- 密码: 账户的身份验证字符串。
- SID(安全标识符):账户的关键标识符。

■用户组账户



Windows NT内置的用户和组帐号

- 内置用户帐号
 - Administrator和Guest
 - 可以改名,不能删除
- 内置用户组帐号
 - Administrators
 - Users
 - Guests
 - Backup Operators
 - Replicator
 - * Operators (Print, Account, Server)
 - Domain * (Administrators, Users, Guests)
 - 特殊组 (Network, Interative, Everyone, ...)

账户作用域 — 全局和本地



| 工具 | 账户类型 | 作用域 | 使用 | |
|--------------------------|------|--------|-------|--|
| 用户管理器 | 用户 | 本地 | 单台计算机 | |
| (Windows NT Workstation) | 组 | 本地 | 单台计算机 | |
| 域用户管理器 | 用户 | 全局(默认) | 多台计算机 | |
| (Windows NT Server) | 本地组 | 本地 | 单台计算机 | |
| | 全局组 | 全局 | 多台计算机 | |

单台计算机:用于未加入 Windows NT域的工作组或计算机。

多台计算机:用于当前选定的整个域。

Windows NT的工作组和域



- ■工作组(Workgroup)
 - 不共享任何用户账户信息和组账户信息的小型Windows NT系统集合。
 - 每个系统使用自身的SAM数据库独立验证。
 - 适用于最小型的环境,不进行集中控制,难以管理。



■ 域(Domain)

- 具有集中安全授权机构(如PDC)的一批计算机。
- 至少包括一台主域服务器(PDC)和若干台工作站和成员服务器。
- 一般还存在备份服务器(BDC)。

■域为用户、组和计算机账户定义了安全边界的管理范围。

- 一个域中的所有用户共享普通的用户账户数据库和普通的安全 策略。
- 每台计算机不需要提供自己的验证服务。
- 一旦用户用PDC或BDC的验证服务通过域验证,该用户就可以在具有必要权限的域和主体内的任何地方访问资源了。
- BDC提供了分布式验证和一定的负载平衡。



信任关系



- ■信任关系的好处
 - 实现跨域的集中安全验证。
 - 支持用户的单一登录。
- ■信任关系是域之间的关系
 - 一个域允许另一个域的用户访问自己的资源 而又不必在本域拥有这个用户的账户与口令。

信任关系的种类

- ■单向信任关系:信任域 → 受信任域
 - 信任域信任受信任域中的用户。
 - 受信任域中的用户允许访问信任域中的资源。
- ■双向信任关系:信任域 ←→受信任域
 - 两个域之间彼此信任对方。
 - 每个域中的用户账户都可以授权访问另一个域中的资源。

Windows NT的信任关系



- ■信任关系只限于域和域之间,不能存在于 域和工作组之间。
- ■信任关系之间不具有传递性。
 - $-A \rightarrow B \& B \rightarrow C \neq A \rightarrow C$



信任关系模型


- ■单域模型
- ■主域模型
- ■多主域模型
- ■完全信任模型






主域模型





多主域模型





Windows NT的访问控制

■访问控制模型

- 主体的安全访问令牌(Security Access Token)
- 客体的访问控制列表(ACL)

■安全访问令牌

- 当用户通过登录验证后,安全访问令牌由登录进程 分配。
- 安全访问令牌伴随用户启动的每一个进程。
- 安全访问令牌是用户访问系统资源的凭证。
- 安全访问令牌的内容。





■访问控制列表

ACL(Access Control List)是包含有访问 控制项的一个列表。

■访问控制项

- ACE(Access Control Entry)包含了某用户或组的SID以及该用户或组针对该客体的访问权限。



标准的文件访问权限

| 访问类型 | 无 | 读取 | 修改 | 完全控制 |
|------------|---|----|----------|----------|
| 显示文件数据 | | √ | √ | √ |
| 显示文件属性 | | √ | √ | √ |
| 运行程序文件 | | ~ | √ | √ |
| 显示文件所有者与权限 | | 4 | √ | √ |
| 修改文件属性 | | | √ | √ |
| 修改文件中的数据 | | | 4 | √ |
| 删除文件 | | | 4 | √ |
| 修改文件所有者和权限 | | | | √ |



特殊的文件访问权限



| 访问类型 | 无 | 读取 | 写入 | 执行 | 删除 | 修改权限 | 获取所有权 | 完全控制 |
|------------|---|----|----|----|----|------|-------|------|
| 显示文件数据 | | √ | | | | | | √ |
| 显示文件属性 | | √ | | √ | | | | √ |
| 运行程序文件 | | | | √ | | | | √ |
| 显示文件所有者与权限 | | √ | √ | √ | | | | √ |
| 修改文件属性 | | | √ | | | | | √ |
| 修改文件中的数据 | | | √ | | | | | √ |
| 删除文件 | | | √ | | √ | | | √ |
| 修改文件所有者 | | | | | | | √ | √ |
| 修改文件权限 | | | | | | √ | | √ |

目录访问权限

| 访问类型 | 无 | 读取 | 写入 | 列出文件夹 | 读取和写入 | 、修改 | 完全控制 |
|------------|---|----------|----|-------|----------|-----|------|
| 显示目录文件名 | | √ | | 4 | √ | 4 | √ |
| 显示目录属性 | | √ | √ | √ | √ | 1 | √ |
| 改为子目录 | | √ | √ | √ | √ | 4 | √ |
| 修改目录属性 | | | √ | | 4 | 4 | √ |
| 创建子目录与添加文件 | | | √ | | √ | 4 | √ |
| 显示目录所有者与权限 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 删除目录与子目录 | | | | | | √ | √ |
| 修改目录权限 | | | | | | | √ |
| 取消目录所有者身份 | | | | | | | √ |


标准继承权限



| 目录访问类型 | 文件继承权限 | | | |
|--------|-------------|--|--|--|
| 无 | 无 | | | |
| 读取 | 读取、执行 | | | |
| 写入 | 未定义 | | | |
| 列出文件夹 | 未定义 | | | |
| 读取和写入 | 读取、执行 | | | |
| 修改 | 读取、写入、执行、删除 | | | |
| 完全控制 | 全部 | | | |

- Windows NT系统中,继承的权限和直接应用的权限不同的话,就会造成安全问题。
- Windows 2000系统的改进。

共享权限



- 共享级访问权限没有很好的控制粒度。
- 联合使用共享级访问权限和目录文件访问权限就可以实现 更大程度的控制能力。



注册表访问权限



| 访问类型 | 说明 |
|------------------|----------------------|
| Query value | 读取子键某值项的设置。 |
| Set Value | 设置子键的值。 |
| Create Subkey | 在所选键或子键内创建一个新的键或子键。 |
| Enumerate Subkey | 确定某键或子键内的所有子键。 |
| Notify | 接收子键产生的审核通知。 |
| Create Link | 创建到子键的符号链接。 |
| Delete | 删除所选键或子键。 |
| Write DAC | 为所选键修改DAC(任意访问控制权限)。 |
| Write Owner | 去掉所选键或子键的所有者身份。 |
| Read Control | 读取所选子键内的安全信息。 |

Windows NT的安全审核

- ■安全审核的内容
 - 登录和注销
 - 文件或对象访问
 - 用户权限使用
 - 用户和组管理
 - 安全策略改变
 - 重启动、关闭和系统安全性
 - 过程跟踪




■安全审核数据的存储



| 日志类型 | 存储内容 | 备注 |
|------|--------------------------|----------------------|
| 系统 | 关于硬件和操作系统事件的信息。 | 任何人都可以查看。 |
| 应用程序 | 应用软件记录不同的信息,内容 因应用而异。 | 任何人都可以查看。 |
| 安全 | 系统管理员选择审核的安全相关 操作。 | 只能由审计管理员 才能查看和管理。 |

■客体访问的审计过程









SJTU Information Security Institute
Network Attack & Defence Technology Research Studio

Any Questions?



