云硬盘(EVS) (for 云块存储)
25.3.0
API 参考

文档版本	01
发布日期	2025-03-30



华为云计算技术有限公司

版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址： 贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址： https://www.huaweicloud.com/

目 录

1 使用前必读 1
1.1 概述 1
1.2 终端节点 1
1.3 基本概念 2
2 API 介绍 3
2.1 API 概览 3
2.2 细粒度授权项说明 4
3 如何调用 API 6
3.1 构造请求 6
3.2 认证鉴权 7
3.3 返回结果 9
4 快速入门 10
4.1 调用准备 10
4.1.1 查询磁盘类型 10
4.2 创建 10
4.2.1 申请云硬盘 11
4.2.2 挂载云硬盘 11
4.3 管理云硬盘 12
4.3.1 查询云硬盘 12
4.3.2 查询云硬盘详细信息 13
4.3.3 扩容云硬盘 13
4.3.4 卸载云硬盘 14
4.3.5 删除云硬盘 14
4.4 管理云硬盘快照 15
4.4.1 创建快照 15
4.4.2 从快照回滚数据 15
4.4.3 从快照创建云硬盘 16
4.4.4 删除快照 17
5 API 接口详情 18
5.1 APICOM 内部接口 18
5.1.1 查询单个云硬盘详情 cloudvolumes 18
5.1.2 查询云硬盘 cloudvolumes 的详细信息列表 22

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.3 evs 服务健康检查 26
5.2 云硬盘快照 28
5.2.1 创建云硬盘快照_社区兼容 28
5.2.2 回滚快照到云硬盘 31
5.2.3 查询云硬盘快照列表_社区兼容 34
5.2.4 更新云硬盘快照的单个元数据_社区兼容 36
5.2.5 查询单个云硬盘快照详细信息_社区兼容 39
5.2.6 删除云硬盘快照的单个元数据_社区兼容 41
5.2.7 查询云硬盘快照的单个元数据_社区兼容 43
5.2.8 更新云硬盘快照的元数据_社区兼容 45
5.2.9 删除云硬盘快照_社区兼容 47
5.2.10 查询云硬盘快照详细信息列表_社区兼容 49
5.2.11 添加云硬盘快照的元数据_社区兼容 52
5.2.12 更新云硬盘快照_社区兼容 54
5.2.13 查询云硬盘快照的元数据_社区兼容 57
5.2.14 查询云硬盘快照详细信息列表 59
5.2.15 查询单个云硬盘快照详情信息 60
5.2.16 查询云硬盘快照详情信息列表 62
5.2.17 激活云硬盘快照 65
5.3 云硬盘 Actions 66
5.3.1 挂载云硬盘_社区兼容 66
5.3.2 设置云硬盘只读标识_社区兼容 69
5.3.3 取消保留云硬盘_社区兼容 71
5.3.4 设置云硬盘启动盘标识_社区兼容 72
5.3.5 变更磁盘类型 74
5.3.6 卸载云硬盘_社区兼容 76
5.3.7 保留云硬盘_社区兼容 78
5.3.8 扩容云硬盘_社区兼容 80
5.3.9 设置云硬盘镜像元数据_社区兼容 82
5.4 云硬盘 apicom 85
5.4.1 扩容云硬盘 85
5.4.2 查询云硬盘列表 87
5.4.3 查询所有云硬盘详情 90
5.4.4 创建云硬盘 v1 95
5.4.5 查询单个云硬盘详情 100
5.4.6 查询 job 状态 104
5.4.7 创建云硬盘 v2 107
5.4.8 查询单个云硬盘详情 v1 113
5.5 安全快照计划 apicom 117
5.5.1 创建安全快照计划 117
5.5.2 查询安全快照计划列表 120
5.5.3 删除安全快照计划 122

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.5.4 修改安全快照计划 123
5.6 云硬盘 125
5.6.1 查询单个云硬盘详情 cloudvolumes 125
5.6.2 删除云硬盘 cloudvolumes 129
5.6.3 创建云硬盘 v2 131
5.6.4 查询后端存储池_社区兼容 138
5.6.5 删除云硬盘_社区兼容 141
5.6.6 更新云硬盘的单个元数据_社区兼容 143
5.6.7 查询云硬盘单个元数据_社区兼容 145
5.6.8 更新云硬盘元数据_社区兼容 147
5.6.9 创建云硬盘 149
5.6.10 更新云硬盘_社区兼容 155
5.6.11 删除云硬盘的单个元数据_社区兼容 160
5.6.12 查询云硬盘列表 161
5.6.13 查询云硬盘类型列表_社区兼容 164
5.6.14 查询单个云硬盘类型的详细信息_社区兼容 167
5.6.15 查询租户的详细配额_社区兼容 170
5.6.16 添加云硬盘的元数据_社区兼容 173
5.6.17 查询云硬盘的元数据_社区兼容 176
5.6.18 查询所有的可用分区信息_社区兼容 178
5.6.19 查询单个云硬盘详情 v1 180
5.6.20 查询所有云硬盘详情 184
5.6.21 查询扩展接口_社区兼容 189
5.6.22 查询单个云硬盘详情 v2 192
5.6.23 查询单个云硬盘详情_社区兼容 197
5.6.24 查询所有云硬盘详情_社区兼容 201
5.6.25 查询所有云硬盘详情_v3_社区兼容 206
5.6.26 查询云硬盘类型列表_v3_社区兼容 212
5.6.27 查询云硬盘标签 214
5.6.28 查询所有云硬盘 cloudvolumes 详情 216
5.6.29 批量添加删除云硬盘标签 222
5.6.30 获取所有云硬盘资源的标签 224
5.6.31 通过标签查询云硬盘资源实例详情 225
5.7 查询 API 版本信息 232
5.7.1 查询 API 版本信息_社区兼容 232
5.8 防勒索保护组 apicom 234
5.8.1 查询所有防勒索保护组详情 234
5.8.2 创建防勒索保护组 236
5.8.3 查询单个防勒索保护组详细信息 238
5.8.4 删除防勒索保护组 239
5.8.5 更新防勒索保护组 240
5.9 防勒索保护组副本 242

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.9.1 防勒索保护组副本批量删除 243
5.9.2 防勒索保护组副本批量导入 244
5.10 云硬盘安全快照 apicom 246
5.10.1 批量创建安全快照 246
5.10.2 批量删除安全快照 248
5.10.3 查询单个卷的安全快照 249
5.10.4 更新或回退安全快照 251
5.11 防勒索保护组 Actions 253
5.11.1 取消创建防勒索保护组 253
5.11.2 取消保护防勒索保护组 254
5.11.3 取消未审批的防勒索防护组副本恢复任务 255
5.11.4 防勒索保护组副本恢复 257
5.11.5 继续保护防勒索保护组 258
5.11.6 取消修改防勒索保护组 260
5.11.7 设置防勒索保护组任务信息 261
6 状态码 263
7 获取项目 ID 264
8 修订记录 265

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

1 使用前必读

1.1 概述

欢迎使用云硬盘EVS（Elastic Volume Service）。云硬盘是一种虚拟块存储服务，主要为ECS（Elastic Cloud Server）和BMS（Bare Metal Server）提供块存储空间。用户可以在线创建云硬盘并挂载给实例，云硬盘的使用方式与传统服务器硬盘完全一致。同时，云硬盘具有更高的数据可靠性，更高的I/O吞吐能力和更加简单易用等特点，适用于文件系统、数据库或者其他需要块存储设备的系统软件或应用。

您可以使用本文档提供的API对EVS进行相关操作，如创建、更新、删除云硬盘快照，挂载、扩容、查询云硬盘等。支持的全部操作请参见**API概览**。

在调用EVS API之前，请确保已经充分了解EVS相关概念。详细信息请参见**基本概念**。

调用说明

云硬盘提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见**如何调用API**。

1.2 终端节点

云硬盘的Endpoint信息由服务名、Region ID、外部域名三部分组成。格式为：service_name.region0_id.external_global_domain_name

其中：

- service_name：服务名缩写，不区分大小写，例如evs。
- region0_id：请在安装时导出的汇总文件《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》的“基本参数”页签中查找**region0_id**。
- external_global_domain_name：请在安装时导出的汇总文件《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》的“工具生成的其他参数”页签中查找**external_global_domain_name**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

1.3 基本概念

磁盘模式

当前支持云硬盘的磁盘模式有：VBD（Virtual Block Device）、SCSI（Small Computer System Interface）类型。其中，VBD（Virtual Block Device）类型和SCSI（Small Computer System Interface）类型根据是否支持高级的SCSI命令来划分。

- VBD类型：创建云硬盘时，云硬盘的磁盘模式默认为VBD类型。 VBD类型的云硬盘只支持简单的SCSI读写命令。
- SCSI类型：创建SCSI类型的云硬盘，该类型的云硬盘支持SCSI指令透传，允许云服务器操作系统直接访问底层存储介质。除了简单的SCSI读写命令， SCSI类型的云硬盘还可以支持更高级的SCSI命令。

如果您需要为BMS挂载云硬盘，目前支持将SCSI类型的云硬盘挂载至BMS。VBD类型的云硬盘挂载至BMS时，会以SCSI类型的云硬盘挂载。

共享云磁盘

共享云硬盘可以同时挂载给多台云服务器，实现数据共享。

目前，共享云硬盘只适用于数据盘，不支持系统盘。

- 通过管理控制台，可以创建VBD类型的共享云硬盘和SCSI类型的共享云硬盘：
  VBD类型的共享云硬盘：创建的共享云硬盘默认为VBD类型。
- SCSI类型的共享云硬盘： SCSI类型的共享云硬盘支持SCSI锁。

云硬盘快照

云硬盘快照指云硬盘数据在某个时刻的完整拷贝或映像，是一种重要的数据容灾手段，当数据丢失时，可通过快照将数据完整的恢复到快照时间点。

创建云硬盘快照可以快速保存指定时刻云硬盘的数据。同时，可以通过快照创建新的云硬盘，这样云硬盘在初始状态就具有快照中的数据。

快照功能可以实现以下需求：

- 云硬盘中不断写入新的数据，因此定期创建的快照，可以作为基线数据，用来创建新的云硬盘或者回滚数据至快照源云硬盘。
- 由于误操作等其他原因导致数据丢失或者不一致，可以将快照数据回滚至源云硬盘，从而恢复快照创建时间点的云硬盘数据。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

2 API 介绍

2.1 API 概览

表 2-1 接口说明

类型	说明
APICOM内部接口云硬盘	该部分API提供云硬盘的查询等操作。
云硬盘快照	该部分API提供创建、删除、查询快照和回滚快照数据至云硬盘的操作。
云硬盘Action	该部分API提供云硬盘的扩容、保留、导出镜像、设置启动盘表示等操作。
云硬盘apicom	该部分API提供扩容、查询、创建云硬盘的操作。
云硬盘标签	标签用于标识云资源，可通过标签实现对云资源的分类和搜索。 该部分API提供云硬盘标签的添加、删除、查询等操作。
安全快照计划apicom	该部分API提供创建、查询、删除、修改安全快照等操作。
云硬盘	该部分API提供云硬盘的创建、更新、云硬盘列表查询、镜像列表查询、租户配额查询等操作。
防勒索保护组apicom	该部分API提供查询、创建、删除、更新防勒索保护组等操作。
云硬盘安全快照apicom	该部分API提供批量创建、删除安全快照，查询、更新安全快照等操作。
防勒索保护组Actions	通该部分API提供取消创建、取消保护、恢复、继续保护防勒索保护组等操作。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

2.2 细粒度授权项说明

如果您需要进行精细的权限管理，可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）提供的细粒度授权能力。默认情况下，新建的IAM用户没有任何权限，您需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使用户组中的用户获得相应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于已有权限对云服务进行操作。

权限根据授权的精细程度，分为角色和策略。角色以服务为粒度，是IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。策略以API接口为粒度进行权限拆分，授权更加精细，可以精确到某个操作，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。

说明

如果您需要允许或者禁止某个接口的操作权限，请使用策略。

如果使用账号下的IAM用户发起API请求时，该IAM用户必须具备调用该接口所需的权限，否则，API请求将调用失败。每个接口所需要的权限，与各个接口所对应的授权项相对应，只有发起请求的用户被授予授权项所对应的策略，该用户才能成功调用该接口。

支持的授权项

策略包含系统策略和自定义策略，如果系统策略不满足授权要求，管理员可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制。策略支持的操作与API相对应，授权项列表说明如下：

- 权限：允许或拒绝某项操作。
- 对应API接口：自定义策略实际调用的API接口。
- 授权项：自定义策略中支持的Action，在自定义策略中的Action中写入授权项，可以实现授权项对应的权限功能。

支持的自定义策略授权参考**表2-2**。

表 2-2 支持细粒度的 API 接口

API	授权项	依赖的授权项
查询云硬盘列表	evs:volumes:list	-
查询单个云硬盘详情v1	evs:volumes:get	-
查询云硬盘的元数据_社区兼容	evs:metadata:get	-
查询云硬盘快照列表_社区兼容	evs:snapshots:list	-
查询单个云硬盘快照详细信息_社区兼容	evs:snapshots:get	-
创建云硬盘v1	evs:volumes:create	-

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	授权项	依赖的授权项
扩容云硬盘	evs:volumes:extend	-
更新云硬盘_社区兼容	evs:volumes:update	-
删除云硬盘_社区兼容	evs:volumes:delete	-
更新云硬盘元数据_社区兼容	evs:metadata:update	-
删除云硬盘的单个元数据_社区兼容	evs:metadata:delete	-
创建云硬盘快照_社区兼容	evs:snapshots:create	-
更新云硬盘快照_社区兼容	evs:snapshots:update	-
删除云硬盘快照_社区兼容	evs:snapshots:delete	-
回滚快照到云硬盘	evs:snapshots:rollback	-

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成。

请求 URI

具体的URL构造方式请参见**API接口详情**。

请求方法

HTTP方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

表 3-1 云硬盘支持的 REST 请求方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源，如查询云硬盘快照列表、查询云硬盘列表等。
PUT	请求服务器更新指定资源，如更新云硬盘快照的元数据、更新云硬盘等。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作，如创建云硬盘快照、挂载云硬盘、扩容云硬盘等。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除云硬盘快照、删除云硬盘等。

请求消息头

请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。详细的请求消息头字段请参见**表3-2**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 3-2 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**认证鉴权**

3.2 认证鉴权

您可以通过Token认证（通过Token认证通用请求）进行认证鉴权。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

注意事项

当您使用Token认证方式完成认证鉴权时，需要获取用户Token并在调用接口时增加“X-Auth-Token”到业务接口请求消息头中。

Token 认证操作步骤

说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

步骤1 获取请求认证。

说明

请求体中的scope信息为用于控制本次获取到的Token的访问范围，具体用法可参考对应版本《ManageOne API参考》中《ManageOne OTenantSecurity服务API参考》的“获取用户Token”接口说明。

构造HTTP请求获取token，URL为POST https://{iam对外开放域名}/v3/auth/tokens。

其中，{iam对外开放域名}为使用IAM对外开放域名。如：iam-apigateway-proxy.public.type1.com。

请求样例：

```
{
    "auth": {
        "identity": {
            "methods": [
                "password"
            ],
            "password": {
                "user": {
                    "domain": {
                        "name": "Tenant_test"
                    },
                    "name": "testtenant",
                    "password": "xxxxxx"
                }
            }
        },
        "scope": {
            "project": {
                "id": "05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "domain": {
               "name": "Tenant_test"
            }
         }
      }
   }
}
```

步骤2 获取项目ID。具体操作请参考**获取项目ID**。

步骤3 构造请求体。

通过POST /v2/05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321/volumes，创建一个volume。

其中，05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321为tenant_id，在获取项目编码阶段的project id信息；header中使用X-Auth-Token带上token。如：EVS对外访问域名为evs.type1.com。

请求样例：

```
POST /v2/05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321/volumes
Host: evs.type1.com
X-Auth-Token: {获取的token字符串}
Content-Type: application/json
{
  "volume" : {
    "name" : "openapi_vol01",
    "availability_zone" : "xxx",
    "volume_type" : "SATA",
    "size" : 40
  }
}
```

其中字段name、availability_zone、volume_type、size 根据部署环境的实际信息进行填写，各参数说明如下：

- name：卷名称。
- availability_zone：卷所属的可用分区。
- volume_type：卷的类型。
- size：卷的容量大小，单位GB。

volume创建成功后会生成一个volume id，假设本例中生成的volume id为0508a89f-94b1-4663-9253-30b296654321。

步骤4 查看命令执行结果。

通过GET https://{evs对外访问域名}/v2/05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321/volumes/0508a89f-94b1-4663-9253-30b296654321，查看创建的volume状态和详细信息。

其中，05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321为tenant_id，在获取项目编码阶段的project id信息；0508a89f-94b1-4663-9253-30b296654321为**步骤3**中创建volume时产生的volume id；header中使用X-Auth-Token带上token。如：EVS对外访问域名为evs.type1.com。

请求样例：

```
GET /v2/05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321/volumes/0508a89f-94b1-4663-9253-30b296654321 HTTP/1.1
Host: evs.type1.com
X-Auth-Token: {获取的token字符串}
Content-Type: application/json
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

发送消息后返回 status 200，查看消息内容 “status”： ”available”，表示创建成功。

----结束

3.3 返回结果

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码

状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见**状态码**。

响应消息体

响应消息体通常以结构化格式（如：JSON）返回，与响应消息头中Content-type对应，传递除响应消息头之外的内容。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4 快速入门

4.1 调用准备

获取Token，参见**认证鉴权**。

4.1.1 查询磁盘类型

请求URL：GET https://{evs服务域名}/v2/{tenant_id}/types

表 4-1 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**认证鉴权**

请求body示例：空

响应body示例：

```
{
  "volume_type" : {
    "extra_specs" : {
      "volume_backend_name" : "SAS",
      "availability-zone" : "az1.dc1"
    },
    "name" : "SAS",
    "is_public" : true,
    "id" : "ea6e3c13-aac5-46e0-b280-745ed272e662",
  }
}
```

这里使用的{tenant_id}不是ManageOne的tenant，而是project id；在OpenStack中，tenant id和project id相同。该接口查询出可用的磁盘类型，及其对应的AZ信息，选择可用的磁盘类型用于创建云硬盘。

4.2 创建

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.2.1 申请云硬盘

请求URL：POST https://{evs服务域名}/v2/{tenant_id}/volumes

表 4-2 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**认证鉴权**

请求body示例：

```
{
  "volume" : {
    "name" : "volume02",
    "availability_zone" : "az1.dc1",
    "description" : "create for api test",
    "volume_type" : "SAS",
    "metadata" : {
      "volume_owner" : "openapi"
    },
    "consistencygroup_id" : null,
    "source_volid" : null,
    "snapshot_id" : null,
    "multiattach" : false,
    "size" : 20
  }
}
```

响应body示例：

```
{
  "volume" : {
    "shareable" : false,
    "availability_zone" : "az1.dc1",
    ..........................
    "volume_type" : "SAS",
    "bootable" : "false",
    "size" : 20,
    "encrypted" : false,
    "user_id" : "05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
    "name" : "volume02",
    ..............................
    "id" : "2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e",
    "multiattach" : false,
    "replication_status" : "disabled",
    "status" : "creating"
  }
}
```

返回消息中获取到创建的volume，即创建的数据卷。待数据卷状态为available后，数据卷创建成功。

说明

创建云服务器时添加了数据盘，待云服务器创建完成后，需要初始化数据盘，磁盘才能正常使用。

4.2.2 挂载云硬盘

请求URL：POST https://{ecs服务域名}/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-volume_attachments

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-3 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**认证鉴权**

请求body示例：

```
{
  "volumeAttachment" : {
    "volumeId" : "2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e",
    "device" : "/dev/sdb"
  }
}
```

说明

- device参数字段为磁盘挂载点，如/dev/sda，/dev/sdb。如需指定，需要根据已有设备名称顺序指定，新增加的磁盘挂载点不能和已有的磁盘挂载点相同；否则由系统自动生成。
- EVS服务的挂载云硬盘接口只会改变云硬盘的状态（“available”变为“in-use”），挂载云硬盘的操作只能调用ECS服务的Attach Volume接口。本例采用ECS服务的API实现挂载云硬盘到虚拟机。

响应body示例：

```
{
  "volumeAttachment" : {
    "volumeId" : "2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e",
    "id" : "2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e",
    "device" : "/dev/sdb",
    "serverId" : "567c1557-0eca-422c-bfce-149d6b8f1bb8"
  }
}
```

4.3 管理云硬盘

4.3.1 查询云硬盘

请求URL：GET https://{evs服务域名}/v2/{tenant_id}/volumes

表 4-4 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**认证鉴权**

请求body示例：空

响应body示例：

```
{
  "volumes" : [ {
    "id" : "6b604cef-9bd8-4f5a-ae56-45839e6e1f0a",
    "links" : [ {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/v2/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
6b604cef-9bd8-4f5a-ae56-45839e6e1f0a",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
6b604cef-9bd8-4f5a-ae56-45839e6e1f0a",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
}
```

4.3.2 查询云硬盘详细信息

请求URL：GET https://{evs服务域名}/v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}

表 4-5 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**认证鉴权**

请求body示例：空

响应body示例：

```
{
  "volume" : {
    "shareable" : "false",
    ......................
    "description" : "create for api test",
    ......................
    "multiattach" : true,
    "id" : "2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e",
    "availability_zone" : "az1.dc1",
    "encrypted" : false,
    "size" : 20,
    "user_id" : "05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
    "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
    "name" : "volume02",
    "replication_status" : "disabled",
    "status" : "in-use"
  }
}
```

4.3.3 扩容云硬盘

请求URL：POST https://{evs服务域名}/v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/action

表 4-6 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**认证鉴权**

请求body示例：

```
{
  "os-extend" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "new_size" : 200
  }
}
```

4.3.4 卸载云硬盘

请求URL：DELETE https://{ecs服务域名}/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-volume_attachments/{volume_id}

表 4-7 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**认证鉴权**

请求body示例：空

说明

弹性云服务器状态为stopped时支持系统盘（也就是/dev/sda挂载点）和用户盘的卸载，没有操作系统限制。

弹性云服务器状态为active态时有如下约束限制：

- 仅支持对数据盘盘位（非/dev/sda挂载点）的卸载。
- 请确认弹性云服务器已安装OTC tools并且正常启用，否则会导致卸载失败。
- 对于Linux弹性云服务器，由于操作系统限制，需要客户先登录弹性云服务器，执行umount命令，取消待卸载磁盘与文件系统之间的关联，并确保没有程序正在对该磁盘进行读写操作。否则，卸载磁盘将失败。
- 对于Windows弹性云服务器，在线卸载磁盘，请确保没有程序正在对该磁盘进行读写操作。否则，将造成数据丢失。

4.3.5 删除云硬盘

请求URL：DELETE https://{evs服务域名}/v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}

表 4-8 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**认证鉴权**

请求body示例：空

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

说明

删除云硬盘时有如下约束限制：

1. 如果卷有未删除的快照存在，不可删除。
2. 如果卷在挂载中，不可删除。
3. 如果卷在迁移中，不可删除。
4. 如果卷状态不是available、 error、 error_restoring、 error_extending，则普通删除失败。

4.4 管理云硬盘快照

4.4.1 创建快照

请求URL：POST https://{evs服务域名}/v2/{tenant_id}/snapshots

表 4-9 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**认证鉴权**

请求body示例：

```
{
  "snapshot" : {
    "name" : "snap-001",
    "description" : "Daily backup",
    "volume_id" : "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
    "force" : false,
    "metadata" : { }
  }
}
```

说明

只有“可用”和“正在使用”状态的磁盘才能创建快照。

响应body示例：

```
{
  "snapshot" : {
    "status" : "creating",
    "description" : "Daily backup",
    "created_at" : "2013-02-25T03:56:53.081642",
    "metadata" : { },
    "volume_id" : "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
    "size" : 1,
    "id" : "ffa9bc5e-1172-4021-acaf-cdcd78a9584d",
    "name" : "snap-001",
    "updated_at" : "2013-02-25T03:56:53.081642"
  }
}
```

4.4.2 从快照回滚数据

请求URL：POST https://{evs服务域名}/v2/{tenant_id}/os-vendor-snapshots/{snapshot_id}/rollback

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-10 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**认证鉴权**

请求body示例：

```
{
  "rollback" : {
    "name" : "test-001",
    "volume_id" : "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635"
  }
}
```

响应body示例：

```
{
  "rollback" : {
    "volume_id" : "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635"
  }
}
```

说明

- 只支持快照回滚到源云硬盘，不支持快照回滚到其它指定云硬盘；只有快照状态处于"available"且云硬盘状态处于“available”或“error_rollbacking”状态才允许快照回滚到源云硬盘。
- name字段和volume_id是待回滚的目标云硬盘的名字和UUID，二者至少传入一个。

4.4.3 从快照创建云硬盘

请求URL：POST https://{evs服务域名}/v2/{tenant_id}/volumes

表 4-11 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**认证鉴权**

请求body示例：

```
{
  "volume" : {
    "name" : "openapi_vol01",
    "availability_zone" : "az1.dc1",
    "description" : "create for api test",
    "metadata" : {
      "volume_owner" : "openapi"
    },
    "consistencygroup_id" : null,
    "source_volid" : null,
    "snapshot_id" : "ffa9bc5e-1172-4021-acaf-cdcd78a9584d",
    "multiattach" : false,
    "source_replica" : null,
    "size" : 20
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应body示例：略

4.4.4 删除快照

请求URL：DELETE https://{evs服务域名}/v2/{tenant_id}/snapshots/{snapshot_id}

表 4-12 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**认证鉴权**

请求body示例：空

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5 API 接口详情

5.1 APICOM 内部接口

5.1.1 查询单个云硬盘详情 cloudvolumes

功能介绍

查询单个云硬盘的详细信息。

URI

GET /v1/{tenant_id}/cloudvolumes/{volume_id}

表 5-1 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-2 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume	Map<String,String>	云硬盘信息
id	String	云硬盘ID
display_name	String	云硬盘名称，最大支持255个字节
status	String	云硬盘状态
attachments	Array of **attachments_query_detail** objects	挂载信息，只有处于in-use状态的卷才会返回。
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
os-volhostattr:host	String	云硬盘所在的主机
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
display_description	String	描述
created_at	String	云硬盘创建时间
volume_type	String	云硬盘类型
os-voltenantattr:tenant_id	String	云硬盘所属的租户ID
size	Integer	云硬盘大小
metadata	Map<String,**metadata**>	云硬盘的元数据
os-volmigstatusattr:migstat	String	云硬盘迁移状态
os-volmigstatusattr:name_id	String	云硬盘迁移名称ID
osvolumereplication:driver_data	String	云硬盘复制driver相关数据
osvolumereplication:extended_status	String	云硬盘复制扩展状态
encrypted	Boolean	当前云硬盘服务不支持该字段

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
bootable	String	是否为可启动云硬盘
shareable	String	是否为可共享云硬盘
multiattach	String	是否为可共享云硬盘
volume_image_metadata	Map<String,String>	如果云硬盘是从镜像创建的则会有该字段，否则该字段为空
encryption_info	Object	云硬盘主机侧加密信息
enterprise_project_id	String	企业项目ID

表 5-3 attachments_query_detail

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

表 5-4 metadata

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-5 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

无

响应示例

状态码：200

Normal status


```
{
  "volume" : {
    "id" : "2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e",
    "status" : "available",
    "attachments" : [ ],
    "size" : 5,
    "metadata" : {
      "StorageType" : "FusionStorage",
      "manager_ip" : "10.10.26.30",
      "tenancy" : "2018-12-02 23:59:59",
      "lun_wwn" : "68886030000001e8346afb1635444768"
    },
    "encrypted" : false,
    "bootable" : "false",
    "shareable" : "false",
    "multiattach" : false,
    "display_name" : "exclude_volum_any_102_zh",
    "availability_zone" : "az0.dc0",
    "os-vol-host-attr:host" : "cinder-kvm005@fs_pool_1#0",
    "source_volid" : null,
    "snapshot_id" : null,
    "display_description" : null,
    "created_at" : "2019-03-04T07:46:14.641145",
    "volume_type" : "testFSRetype2",
    "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "9add404522c24f49af0265f05c5d0536",
    "os-vol-mig-status-attr:migstat" : null,
    "os-vol-mig-status-attr:name_id" : null,
    "os-volume-replication:driver_data" : "{\"ip\": \"10.10.26.30\", \"ESN\": \"346afb1635444768\",
\"vol_name\": \"volume-2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e\", \"pool\": 0, \"lun_id\": \"488\"}",
    "os-volume-replication:extended_status" : null,
    "volume_image_metadata" : null
  }
}
```


状态码：400

Bad Request


```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request
401	Unauthorized

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.1.2 查询云硬盘 cloudvolumes 的详细信息列表

功能介绍

查询云硬盘的详细信息列表

URI

GET /v1/{tenant_id}/cloudvolumes/detail

表 5-6 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-7 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume	Map<String,String>	云硬盘信息
id	String	云硬盘ID
display_name	String	云硬盘名称，最大支持255个字节
status	String	云硬盘状态
attachments	Array of **attachments_query_detail** objects	挂载信息，只有处于in-use状态的卷才会返回。
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
os-volhostattr:host	String	云硬盘所在的主机
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
display_description	String	描述
created_at	String	云硬盘创建时间
volume_type	String	云硬盘类型
os-voltenantattr:tenant_id	String	云硬盘所属的租户ID
size	Integer	云硬盘大小
metadata	Map<String,**metadata**>	云硬盘的元数据
os-volmigstatusattr:migstat	String	云硬盘迁移状态
os-volmigstatusattr:name_id	String	云硬盘迁移名称ID
osvolumereplication:driver_data	String	云硬盘复制driver相关数据
osvolumereplication:extended_status	String	云硬盘复制扩展状态
encrypted	Boolean	当前云硬盘服务不支持该字段

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
bootable	String	是否为可启动云硬盘
shareable	String	是否为可共享云硬盘
multiattach	String	是否为可共享云硬盘
volume_image_metadata	Map<String,String>	如果云硬盘是从镜像创建的则会有该字段，否则该字段为空
encryption_info	Object	云硬盘主机侧加密信息
enterprise_project_id	String	企业项目ID

表 5-8 attachments_query_detail

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

表 5-9 metadata

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-10 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

无

响应示例

状态码：200

Normal status


```
{
  "volume" : {
    "id" : "2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e",
    "status" : "available",
    "attachments" : [ ],
    "size" : 5,
    "metadata" : {
      "StorageType" : "FusionStorage",
      "manager_ip" : "10.10.26.30",
      "tenancy" : "2018-12-02 23:59:59",
      "lun_wwn" : "68886030000001e8346afb1635444768"
    },
    "encrypted" : false,
    "bootable" : "false",
    "shareable" : "false",
    "multiattach" : false,
    "display_name" : "exclude_volum_any_102_zh",
    "availability_zone" : "az0.dc0",
    "os-vol-host-attr:host" : "cinder-kvm005@fs_pool_1#0",
    "source_volid" : null,
    "snapshot_id" : null,
    "display_description" : null,
    "created_at" : "2019-03-04T07:46:14.641145",
    "volume_type" : "testFSRetype2",
    "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "9add404522c24f49af0265f05c5d0536",
    "os-vol-mig-status-attr:migstat" : null,
    "os-vol-mig-status-attr:name_id" : null,
    "os-volume-replication:driver_data" : "{\"ip\": \"10.10.26.30\", \"ESN\": \"346afb1635444768\",
\"vol_name\": \"volume-2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e\", \"pool\": 0, \"lun_id\": \"488\"}",
    "os-volume-replication:extended_status" : null,
    "volume_image_metadata" : null
  }
}
```


状态码：400

Bad Request


```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request
401	Unauthorized

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.1.3 evs 服务健康检查

功能介绍

获取evs服务健康检查信息

URI

GET /v2/evs/healthcheck

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-11 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
Addresses	Array of Map<String,String> objects	apicom节点地址信息。 key为接口名称，value是ip地址。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
CheckItems	Array of Map<String,String> objects	检查项及检查结果。 Status表示状态。 ID表示API Key。
Dependency	Array of strings	依赖组件或服务的状态。
Hostname	String	apicom节点名称。
ID	String	apicom节点ID。
Status	String	节点的健康状态。 passing: 节点自身及其依赖部件状态正常。 warning: 存在不影响业务的潜在风险。 critical: 存在影响业务的风险。
Tags	Array of **Tags** objects	节点所属的类型信息。 Service表示服务名称， MicroService表示微服务名称，Component表示组件名称。
Version	String	apicom服务版本号。

表 5-12 Tags

参数	参数类型	描述
Component	String	组件名称。
MicroService	String	微服务名称。
Service	String	服务名称。

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "ID" : "CPT-SRV02",
  "Addresses" : [ {
    "eth0" : "192.168.1.11"
  }, {
    "lo" : "127.0.0.1"
  } ],
  "Hostname" : "CPT-SRV02",
  "Tags" : [ {
    "Service" : "EVS",
    "MicroService" : "EVS",
    "Component" : "Elastic Volume Service"
  } ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "Version" : "8.3.0",
  "Status" : "passing",
  "Dependency" : [ ],
  "CheckItems" : [ {
    "Status" : "any",
    "ID" : "evs API success rates",
    "Detail" : "[[10, 0, 0], [11, 0, 0], [12, 0, 0], [13, 0, 0], [14, 0, 0], [15, 0, 0], [16, 0, 0], [17, 0, 0], [18, 0, 0],
[19, 0, 0], [20, 0, 0], [21, 0, 0], [22, 0, 0], [23, 0, 0], [24, 0, 0], [1, 0, 0], [2, 0, 0], [3, 0, 0], [4, 0, 0], [5, 0, 0],
[6, 0, 0], [7, 0, 0], [8, 0, 0], [9, 0, 0]]"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

5.2 云硬盘快照

5.2.1 创建云硬盘快照_社区兼容

功能介绍

创建云硬盘快照。

接口约束

快照名称不能以autobk_snapshot, manualbk_snapshot及sys_snapshot作为前缀。

URI

POST /v2/{tenant_id}/snapshots

表 5-13 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

表 5-14 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	云硬盘快照描述，最大支持255个字节

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
force	否	Boolean	强制创快照标示，默认为false。当force标记为false时，卷处于正在使用状态时，不能强制创建快照。当force标记为true时，即使卷处于正在使用状态时，仍可以创建快照
metadata	否	metadata object	云硬盘快照的元数据信息
name	否	String	云硬盘快照名称。最大支持255个字节
volume_id	是	String	创建快照源云硬盘UUID

表 5-15 metadata

参数	是否必选	参数类型	描述
metadata	否	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

响应参数

状态码：202

表 5-16 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
created_at	String	云硬盘快照创建时间
description	String	云硬盘快照描述。最大支持255个字节
id	String	云硬盘快照ID
metadata	Map<String,String>	云硬盘快照的元数据信息
name	String	云硬盘快照名称。最大支持255个字节
size	Integer	云硬盘快照大小
status	String	云硬盘快照状态
updated_at	String	快照更新时间
volume_id	String	快照所属的云硬盘

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-17 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "snapshot" : {
    "name" : "snap-001",
    "description" : "Daily backup",
    "volume_id" : "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
    "force" : false,
    "metadata" : { }
  }
}
```

响应示例

状态码：202

Accepted

```
{
  "snapshot" : {
    "status" : "creating",
    "description" : "Daily backup",
    "created_at" : "2013-02-25T03:56:53.081642",
    "metadata" : { },
    "volume_id" : "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
    "size" : 1,
    "id" : "ffa9bc5e-1172-4021-acaf-cdcd78a9584d",
    "name" : "snap-001",
    "updated_at" : "2013-02-25T03:56:53.081642"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.2.2 回滚快照到云硬盘

功能介绍

将快照数据回滚到云硬盘。

接口约束

只支持快照回滚到源云硬盘，不支持快照回滚到其它指定云硬盘。只有快照状态处于"available"且云硬盘状态处于“available”或“error_rollbacking”状态才允许快照回滚到源云硬盘。

URI

POST /v2/{tenant_id}/os-vendor-snapshots/{snapshot_id}/rollback

表 5-18 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
snapshot_id	是	String	快照ID
tenant_id	是	String	租户ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-19 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rollback	是	**rollbackInnerBody** object	快照回滚信息

表 5-20 rollbackInnerBody

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	回滚的目标云硬盘名称。最大支持255个字节
volume_id	否	String	回滚的目标云硬盘UUID

响应参数

状态码：202

表 5-21 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
rollback	**rollbackRespInnerBody** object	快照回滚信息

表 5-22 rollbackRespInnerBody

参数	参数类型	描述
volume_id	String	回滚的目标云硬盘UUID

状态码：400

表 5-23 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
{
  "rollback" : {
    "name" : "test-001",
    "volume_id" : "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635"
  }
}
```

响应示例

状态码：202

Accepted

```
{
  "rollback" : {
    "volume_id" : "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
504	Gateway Timeout

5.2.3 查询云硬盘快照列表_社区兼容

功能介绍

查询云硬盘快照列表。

URI

GET /v2/{tenant_id}/snapshots

表 5-24 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

表 5-25 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	返回结果个数限制，取值为大于0的整数
offset	否	Integer	偏移量（偏移量为一个大于0小于磁盘总个数的整数，表示查询该偏移量后面的所有的卷）
name	否	String	云硬盘快照名称。最大支持255个字节
status	否	String	云硬盘快照状态

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-26 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snapshots	Array of **singleSnapshot** objects	云硬盘快照列表

表 5-27 singleSnapshot

参数	参数类型	描述
created_at	String	云硬盘快照创建时间
description	String	云硬盘快照描述，最大支持255个字节
id	String	云硬盘快照ID
metadata	Map<String,String>	云硬盘快照的元数据信息
name	String	云硬盘快照名称，最大支持255个字节
size	Integer	云硬盘快照大小
status	String	云硬盘快照的状态
updated_at	String	云硬盘快照更新时间
volume_id	String	快照所属的云硬盘

状态码：400

表 5-28 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

Normal status

```
{
  "snapshots" : [ {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "status" : "available",
    "metadata" : {
      "name" : "test"
    },
    "name" : "test-volume-snapshot",
    "volume_id" : "173f7b48-c4c1-4e70-9acc-086b39073506",
    "created_at" : "2015-11-29T02:25:51.000000",
    "updated_at" : "2015-11-29T02:26:28.000000",
    "size" : 1,
    "id" : "b1323cda-8e4b-41c1-afc5-2fc791809c8c",
    "description" : "volume snapshot"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.2.4 更新云硬盘快照的单个元数据_社区兼容

功能介绍

更新云硬盘快照的单个元数据。

URI

PUT /v2/{tenant_id}/snapshots/{snapshot_id}/metadata/{key}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-29 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	需要更新的元数据的键
snapshot_id	是	String	快照ID
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

表 5-30 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
meta	是	Map<String,String>	需要更新的元数据信息

响应参数

状态码：200

表 5-31 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
meta	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-32 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "meta" : {
    "key1" : "value1"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "meta" : {
    "key1" : "value1"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.5 查询单个云硬盘快照详细信息_社区兼容

功能介绍

查询单个云硬盘快照信息。

URI

GET /v2/{tenant_id}/snapshots/{snapshot_id}

表 5-33 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
snapshot_id	是	String	快照ID
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-34 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snapshot	**snapshot_detail** object	云硬盘快照详情

表 5-35 snapshot_detail

参数	参数类型	描述
created_at	String	云硬盘快照创建时间
description	String	云硬盘快照描述，最大支持255个字节
id	String	云硬盘快照ID
metadata	Map<String,String>	云硬盘快照的元数据信息
name	String	云硬盘快照名称，最大支持255个字节
size	Integer	云硬盘快照大小
status	String	云硬盘快照的状态

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updated_at	String	云硬盘快照更新时间
volume_id	String	快照所属的云硬盘

状态码：400

表 5-36 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

Normal status

```
{
  "snapshot" : {
    "status" : "available",
    "os-extended-snapshot-attributes:progress" : "100%",
    "description" : "Daily backup",
    "created_at" : "2013-02-25T04:13:17.000000",
    "updated_at" : "2013-02-25T04:13:19.010000",
    "metadata" : { },
    "volume_id" : "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
    "os-extended-snapshot-attributes:project_id" : "0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde",
    "size" : 1,
    "id" : "2bb856e1-b3d8-4432-a858-09e4ce939389",
    "name" : "snap-001"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.2.6 删除云硬盘快照的单个元数据_社区兼容

功能介绍

删除云硬盘快照的单个元数据。

URI

DELETE /v2/{tenant_id}/snapshots/{snapshot_id}/metadata/{key}

表 5-37 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	待删除的元数据的键
snapshot_id	是	String	快照ID
tenant_id	是	String	租户ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：400

表 5-38 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.2.7 查询云硬盘快照的单个元数据_社区兼容

功能介绍

查询云硬盘快照的单个元数据。

URI

GET /v2/{tenant_id}/snapshots/{snapshot_id}/metadata/{key}

表 5-39 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	待查询的元数据的键
snapshot_id	是	String	快照ID
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-40 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
meta	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-41 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

Normal status

```
{
  "meta" : {
    "key1" : "value1"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.2.8 更新云硬盘快照的元数据_社区兼容

功能介绍

更新云硬盘快照的元数据。

URI

PUT /v2/{tenant_id}/snapshots/{snapshot_id}/metadata

表 5-42 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
snapshot_id	是	String	快照ID
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

表 5-43 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
metadata	是	Map<String,String>	需要更新的元数据信息

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-44 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-45 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "metadata" : {
    "key1" : "value1",
    "key2" : "value2"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

Normal status

```
{
  "metadata" : {
    "key1" : "value1",
    "key2" : "value2"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	Normal status

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.2.9 删除云硬盘快照_社区兼容

功能介绍

删除云硬盘快照。

接口约束

不能删除以autobk_snapshot, manualbk_snapshot及sys_snapshot为前缀的快照。

URI

DELETE /v2/{tenant_id}/snapshots/{snapshot_id}

表 5-46 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
snapshot_id	是	String	快照ID
tenant_id	是	String	租户ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：400

表 5-47 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.2.10 查询云硬盘快照详细信息列表_社区兼容

功能介绍

查询云硬盘快照详细信息列表。

URI

GET /v2/{tenant_id}/snapshots/detail

表 5-48 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

表 5-49 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	返回结果个数限制，取值为大于0的整数
offset	否	Integer	偏移量（偏移量为一个大于0小于磁盘总个数的整数，表示查询该偏移量后面的所有的卷）
name	否	String	云硬盘快照名称。最大支持255个字节
status	否	String	云硬盘快照状态
volume_id	否	String	云硬盘快照对应的卷ID

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-50 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snapshots	Array of **singleSnapshot** objects	云硬盘快照列表

表 5-51 singleSnapshot

参数	参数类型	描述
created_at	String	云硬盘快照创建时间
description	String	云硬盘快照描述，最大支持255个字节
id	String	云硬盘快照ID
metadata	Map<String,String>	云硬盘快照的元数据信息
name	String	云硬盘快照名称，最大支持255个字节
size	Integer	云硬盘快照大小
status	String	云硬盘快照的状态
updated_at	String	云硬盘快照更新时间
volume_id	String	快照所属的云硬盘

状态码：400

表 5-52 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

Normal status

```
{
  "snapshots" : [ {
    "status" : "available",
    "metadata" : {
      "name" : "test"
    },
    "os-extended-snapshot-attributes:progress" : "100%",
    "name" : "test-volume-snapshot",
    "volume_id" : "173f7b48-c4c1-4e70-9acc-086b39073506",
    "os-extended-snapshot-attributes:project_id" : "bab7d5c60cd041a0a36f7c4b6e1dd978",
    "created_at" : "2015-11-29T02:25:51.000000",
    "updated_at" : "2015-11-29T02:26:28.000000",
    "size" : 1,
    "id" : "b1323cda-8e4b-41c1-afc5-2fc791809c8c",
    "description" : "volume snapshot"
  } ]
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.2.11 添加云硬盘快照的元数据_社区兼容

功能介绍

添加云硬盘快照的元数据。

URI

POST /v2/{tenant_id}/snapshots/{snapshot_id}/metadata

表 5-53 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
snapshot_id	是	String	快照ID
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

表 5-54 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
metadata	是	Map<String,String>	待添加的元数据信息

响应参数

状态码：200

表 5-55 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-56 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "metadata" : {
    "key1" : "value1",
    "key2" : "value2"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "metadata" : {
    "key1" : "value1",
    "key2" : "value2"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.2.12 更新云硬盘快照_社区兼容

功能介绍

更新云硬盘快照。

URI

PUT /v2/{tenant_id}/snapshots/{snapshot_id}

表 5-57 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
snapshot_id	是	String	快照ID
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

表 5-58 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	云硬盘快照描述。最大支持255个字节
display_description	否	String	同description，description和display_ description任意指定一个即可，（若两个都指定，则以descriptioon为主）最大支持255个字节

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
display_name	否	String	同name，name和display_name任意指定一个即可（若两个都指定，则以name为主）最大支持255个字节
name	否	String	云硬盘快照名称。最大支持255个字节

响应参数

状态码：200

表 5-59 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snapshot	**snapshot1** object	云硬盘快照详情

表 5-60 snapshot1

参数	参数类型	描述
created_at	String	云硬盘快照创建时间
description	String	云硬盘快照描述。最大支持255个字节
id	String	云硬盘快照ID
metadata	Map<String,String>	云硬盘快照的元数据信息
name	String	云硬盘快照名称。最大支持255个字节
size	Integer	云硬盘快照大小
status	String	云硬盘快照状态
updated_at	String	快照更新时间
volume_id	String	快照所属的云硬盘

状态码：400

表 5-61 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "snapshot" : {
    "name" : "snap-002",
    "description" : "This is yet, another snapshot."
  }
}
```

响应示例

状态码：200

Normal status

```
{
  "snapshot" : {
    "size" : 1,
    "volume_id" : "2402b902-0b7a-458c-9c07-7435a826f794",
    "name" : "snap-002",
    "created_at" : "2013-02-20T08:11:34.000000",
    "description" : "This is yet, another snapshot",
    "id" : "4b502fcb-1f26-45f8-9fe5-3b9a0a52eaf2",
    "status" : "available"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.2.13 查询云硬盘快照的元数据_社区兼容

功能介绍

查询云硬盘快照的元数据。

URI

GET /v2/{tenant_id}/snapshots/{snapshot_id}/metadata

表 5-62 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
snapshot_id	是	String	快照ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-63 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码：400

表 5-64 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "metadata" : {
    "key1" : "value1",
    "key2" : "value2"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.2.14 查询云硬盘快照详细信息列表

功能介绍

查询云硬盘快照详细信息列表

URI

GET /v2/{tenant_id}/os-vendor-snapshots/detail

表 5-65 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户id

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

无

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
402	Payment Required
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
500	Internal Server Error

5.2.15 查询单个云硬盘快照详情信息

功能介绍

查询单个云硬盘快照详情信息

URI

GET /v2/{tenant_id}/os-hw_snapshots/{snapshot_id}

表 5-66 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
snapshot_id	是	String	快照ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-67 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snapshot	snapshot_detail object	云硬盘快照详情

表 5-68 snapshot_detail

参数	参数类型	描述
created_at	String	云硬盘快照创建时间
description	String	云硬盘快照描述，最大支持255个字节
id	String	云硬盘快照ID
metadata	Map<String,String>	云硬盘快照的元数据信息
name	String	云硬盘快照名称，最大支持255个字节
size	Integer	云硬盘快照大小
status	String	云硬盘快照的状态
updated_at	String	云硬盘快照更新时间
volume_id	String	快照所属的云硬盘

请求示例

无

响应示例

状态码：200

Normal status

```
{
  "snapshot": {
    "id": "b569c860-8aa1-4d5f-8360-9c17ad5f0491",
    "created_at": "2023-12-12T02:21:47.848109",
    "updated_at": "2023-12-12T02:21:48.631520",
    "name": "snapshot_test",
    "description": null,
    "volume_id": "d8019cf7-e671-4b6a-a290-27ddefd9b5e4",
    "status": "available",
    "size": 10,
    "metadata": {
      "snapshot_name": "snapshot_test"
    },
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request
401	Unauthorized
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.2.16 查询云硬盘快照详情信息列表

功能介绍

查询云硬盘快照详情信息列表

URI

GET /v2/{tenant_id}/os-hw_snapshots/detail

表 5-69 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户id

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-70 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	云硬盘快照名称，最大支持255个字节
status	否	String	云硬盘快照状态
volume_id	否	String	云硬盘快照对应的卷ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-71 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snapshots	Array of **singleSnapshot** objects	云硬盘快照列表

表 5-72 singleSnapshot

参数	参数类型	描述
created_at	String	云硬盘快照创建时间
description	String	云硬盘快照描述，最大支持255个字节
id	String	云硬盘快照ID
metadata	Map<String,String>	云硬盘快照的元数据信息
name	String	云硬盘快照名称，最大支持255个字节
size	Integer	云硬盘快照大小
status	String	云硬盘快照的状态
updated_at	String	云硬盘快照更新时间
volume_id	String	快照所属的云硬盘

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

无

响应示例

状态码：200

Normal status

```
{
  "snapshots" : [ {
    "id" : "b569c860-8aa1-4d5f-8360-9c17ad5f0491",
    "created_at" : "2023-12-12T02:21:47.848109",
    "updated_at" : "2023-12-12T02:21:48.631520",
    "name" : "snapshot_test",
    "description" : null,
    "volume_id" : "d8019cf7-e671-4b6a-a290-27ddefd9b5e4",
    "status" : "available",
    "size" : 10,
    "metadata" : {
      "snapshot_name" : "snapshot_test"
    }
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Ñnfl²cì
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.17 激活云硬盘快照

功能介绍

激活云硬盘快照

URI

POST /v2/{tenant_id}/os-hw_snapshots/active_snapshots

表 5-73 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

表 5-74 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
snapshots	是	**activeSnapshotsReq** object	激活云硬盘快照信息

表 5-75 activeSnapshotsReq

参数	是否必选	参数类型	描述
volume_id	是	String	云硬盘快照源云硬盘UUID
volume_snapshots	是	Array of **snapshot_provider_location** objects	云硬盘快照的位置信息

表 5-76 snapshot_provider_location

参数	是否必选	参数类型	描述
snapshot_provider_location	是	String	云硬盘快照的位置信息

响应参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.3 云硬盘 Actions

5.3.1 挂载云硬盘_社区兼容

功能介绍

挂载云硬盘。

接口约束

该接口只会改变云硬盘的状态（“available”变为“in-use”），挂载云硬盘的操作不能调用该接口，只能调用Nova的Attach Volume接口。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/action

表 5-77 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

表 5-78 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-attach	是	**os-attach** object	标记挂载云硬盘操作

表 5-79 os-attach

参数	是否必选	参数类型	描述
host_name	否	String	挂载的主机名
instance_uuid	否	String	挂载的主机UUID
mode	否	String	挂载模式。（只支持可读可写rw模式和只读ro模式）
mountpoint	否	String	挂载点

响应参数

状态码：400

表 5-80 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
{
  "os-attach" : {
    "instance_uuid" : "95D9EF50-507D-11E5-B970-0800200C9A66",
    "mountpoint" : "/dev/vdc"
  }
}
```

响应示例

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.3.2 设置云硬盘只读标识_社区兼容

功能介绍

设置云硬盘只读标识。

URI

POST /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/action

表 5-81 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

表 5-82 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-update_readonly_flag	是	**os-update_readonly_flag** object	标记设置云硬盘只读标识操作

表 5-83 os-update_readonly_flag

参数	是否必选	参数类型	描述
readonly-flag	是	Boolean	标记设置云硬盘只读标识操作

响应参数

状态码：400

表 5-84 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
{
  "os-update_readonly_flag" : {
    "readonly" : true
  }
}
```

响应示例

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.3.3 取消保留云硬盘_社区兼容

功能介绍

取消保留云硬盘。

URI

POST /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/action

表 5-85 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

表 5-86 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-unreserve	是	Map<String,String>	标记取消保留云硬盘操作，本字段值不需填写，建议为空

响应参数

状态码：400

表 5-87 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "os-unreserve" : { }
}
```

响应示例

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.3.4 设置云硬盘启动盘标识_社区兼容

功能介绍

设置云硬盘启动盘标识。

接口约束

数据盘调用本接口设置bootable后，也不能挂载到云主机作为系统盘使用。

URI

POST /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/action

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-88 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

表 5-89 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-set_bootable	是	**bootable** object	标记设置云硬盘启动盘操作

表 5-90 bootable

参数	是否必选	参数类型	描述
bootable	否	Boolean	是否为启动盘标识

响应参数

状态码：400

表 5-91 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "os-set_bootable" : {
    "bootable" : true
  }
}
```

响应示例

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "message" : "XXXX",
  "code" : "XXX"
 }
}
```

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.3.5 变更磁盘类型

功能介绍

变更磁盘类型。

URI

POST /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/action

表 5-92 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-93 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-retype	否	vendor_retype object	变更磁盘类型请求体

表 5-94 vendor_retype

参数	是否必选	参数类型	描述
migration_policy	否	String	迁移策略，此处需要填写为never
new_type	是	String	新磁盘类型的ID，只能在同一存储内变更磁盘类型

响应参数

状态码：400

表 5-95 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
"os-retype": {
  "new_type": new_type_id,
  "migration_policy": migration_policy
  }
};
```

响应示例

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "code" : "XXX"
 }
}
```

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.3.6 卸载云硬盘_社区兼容

功能介绍

卸载云硬盘。

接口约束

该接口只会改变云硬盘的状态（“in-use”变为“available”），卸载云硬盘的操作不能调用该接口，只能调用Nova的Detach Volume接口。

URI

POST /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/action

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-96 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

表 5-97 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-detach	是	**os-detach** object	标记卸载云硬盘操作

表 5-98 os-detach

参数	是否必选	参数类型	描述
attachment_id	否	String	挂载ID。如果卷只有一个挂载点，那该参数是可选的，如果卷有多个挂载点，那么该参数是必选的

响应参数

状态码：400

表 5-99 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "os-detach" : {
    "attachment_id" : "d8777f54-84cf-4809-a679-468ffed56cf1"
  }
}
```

响应示例

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.3.7 保留云硬盘_社区兼容

功能介绍

保留云硬盘。

URI

POST /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/action

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-100 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

表 5-101 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-reserve	是	Map<String,String>	标记保留云硬盘操作，本字段值不需填写，建议为空

响应参数

状态码：400

表 5-102 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "os-reserve" : { }
}
```

响应示例

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.3.8 扩容云硬盘_社区兼容

功能介绍

扩容云硬盘。

URI

POST /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/action

表 5-103 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-104 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-extend	是	**os-extend** object	标记扩容云硬盘操作

表 5-105 os-extend

参数	是否必选	参数类型	描述
new_size	是	Integer	扩容后云硬盘容量。扩容后的云硬盘容量必须大于扩容前云硬盘容量

响应参数

状态码：400

表 5-106 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "os-extend" : {
    "new_size" : 3
  }
}
```

响应示例

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.3.9 设置云硬盘镜像元数据_社区兼容

功能介绍

设置云硬盘镜像元数据。

URI

POST /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/action

表 5-107 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-108 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-set_image_metadata	是	volume_image_metadata object	标记设置云硬盘镜像元数据操作

表 5-109 volume_image_metadata

参数	是否必选	参数类型	描述
metadata	是	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

响应参数

状态码：200

表 5-110 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-111 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "os-set_image_metadata" : {
    "metadata" : {
      "image_id" : "521752a6-acf6-4b2d-bc7a-119f9148cd8c",
      "image_name" : "image"
    }
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "metadata" : {
    "kernel_id" : "6ff710d2-942b-4d6b-9168-8c9cc2404ab1",
    "container_format" : "bare",
    "min_ram" : "0",
    "ramdisk_id" : "somedisk",
    "disk_format" : "qcow2",
    "image_name" : "image",
    "image_id" : "521752a6-acf6-4b2d-bc7a-119f9148cd8c",
    "checksum" : "f8ab98ff5e73ebab884d80c9dc9c7290",
    "min_disk" : "0",
    "size" : "13267968"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
504	Gateway Timeout

5.4 云硬盘 apicom

5.4.1 扩容云硬盘

功能介绍

扩容一个云硬盘。

该接口与云硬盘Actions下扩容云硬盘接口的区别：该接口增加了云硬盘扩容条件的检查，包括云硬盘的用途、状态、配额、是否支持带快照扩容、是否为创建中的云硬盘的源盘。

URI

POST /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/action

表 5-112 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

表 5-113 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os_extend	是	**os_extend** object	标记扩容云硬盘操作

表 5-114 os_extend

参数	是否必选	参数类型	描述
new_size	是	Integer	扩容后的云硬盘大小，单位为GB。单磁盘容量最大支持64TB（KVM场景）或32TB（其他场景）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：400

表 5-115 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "os-extend" : {
    "new_size" : 200
  }
}
```

响应示例

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.4.2 查询云硬盘列表

功能介绍

查询云硬盘列表。

URI

GET /v2/{tenant_id}/volumes

表 5-116 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

表 5-117 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	取值为上一页数据的最后一条记录的id，返回值为该项后面的项
name	否	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
limit	否	Integer	返回结果个数限制，取值为大于0的整数
sort_key	否	Integer	返回结果按该关键字排序
sort_dir	否	String	降序或升序（默认为“desc”）
offset	否	Integer	偏移量（偏移量为一个大于0小于磁盘总个数的整数，表示查询该偏移量后面的所有的卷）
status	否	String	云硬盘状态
metadata	否	String	云硬盘元数据

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
availability_zone	否	String	AZ信息
changes-since	否	String	扩展属性：云硬盘更新时间，时间格式示例：2018-01-08T09:41:18。该参数仅在管理员操作中有效
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-118 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volumes	**volumes** object	查询请求返回的云硬盘列表

表 5-119 volumes

参数	参数类型	描述
id	String	云硬盘ID
links	Array of **links** objects	云硬盘URI自描述信息
name	String	云硬盘名称。最大支持255个字节

表 5-120 links

参数	参数类型	描述
href	String	对应的快捷链接
rel	String	快捷链接标记名称

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-121 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK


```
{
  "volumes" : [ {
    "id" : "6b604cef-9bd8-4f5a-ae56-45839e6e1f0a",
    "links" : [ {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/v2/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
6b604cef-9bd8-4f5a-ae56-45839e6e1f0a",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
6b604cef-9bd8-4f5a-ae56-45839e6e1f0a",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
    "name" : "zjb_u25_test"
  }, {
    "id" : "2bce4552-9a7d-48fa-8484-abbbf64b206e",
    "links" : [ {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/v2/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
2bce4552-9a7d-48fa-8484-abbbf64b206e",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
2bce4552-9a7d-48fa-8484-abbbf64b206e",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
    "name" : "zjb_u25_test"
  }, {
    "id" : "3f1b98ec-a8b5-4e92-a727-88def62d5ad3",
    "links" : [ {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/v2/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
3f1b98ec-a8b5-4e92-a727-88def62d5ad3",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/3f1b98ec-
a8b5-4e92-a727-88def62d5ad3",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
    "name" : "zjb_u25_test"
  } ],
  "volumes_links" : [ {
    "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/v2/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes?
limit=3&marker=3f1b98ec-a8b5-4e92-a727-88def62d5ad3",
    "rel" : "next"
  } ]
}
```


状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.4.3 查询所有云硬盘详情

功能介绍

查询所有云硬盘详情。

URI

GET /v2/{tenant_id}/volumes/detail

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-122 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

表 5-123 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	取值为上一页数据的最后一条记录的id，返回值为该项后面的项
name	否	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
limit	否	Integer	返回结果个数限制，取值为大于0的整数
sort_key	否	String	返回结果按该关键字排序
sort_dir	否	String	降序或升序（默认为“desc”）
offset	否	Integer	偏移量（偏移量为一个大于0小于磁盘总个数的整数，表示查询该偏移量后面的所有的卷）
status	否	String	云硬盘状态
metadata	否	String	云硬盘元数据
availability_zone	否	String	AZ信息
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-124 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
attachments	Array of **attachments** objects	云硬盘的挂载信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
availability_zone	String	AZ信息
bootable	Boolean	是否为可启动云硬盘
created_at	String	创建云硬盘的时间
id	String	云硬盘ID
links	Array of **links** objects	云硬盘URI自描述信息
metadata	**metadata02** object	云硬盘元数据
multiattach	Boolean	是否为可共享云硬盘
name	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
os-vol-host-attr:host	String	云硬盘所在的主机，当前该参数返回值无效
os-vol-tenant-attr:tenant_id	String	云硬盘所属的租户ID，当前该参数返回值无效
shareable	Boolean	是否为可共享云硬盘
size	Integer	云硬盘大小，单位为GB
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
status	String	云硬盘状态
volume_image_metadata	Map<String,String>	云硬盘镜像的元数据，当前该参数返回值无效
volume_type	String	云硬盘类型
description	String	云硬盘描述。最大支持255个字节
enterprise_project_id	String	企业项目ID

表 5-125 attachments

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

表 5-126 links

参数	参数类型	描述
href	String	对应的快捷链接
rel	String	快捷链接标记名称

表 5-127 metadata02

参数	参数类型	描述
hw:passthrough	Boolean	true表示云硬盘的设备类型为SCSI类型，即允许ECS操作系统直接访问底层存储介质。支持SCSI锁命令。false表示云硬盘的设备类型为VBD (虚拟块存储设备，Virtual Block Device)类型，即为默认类型，VBD只能支持简单的SCSI读写命令。该字段不存在时，云硬盘默认为VBD类型。说明：当shareable参数值设置为true，不指定hw:passthrough参数值时，创建的云硬盘为SCSI类型共享云硬盘
soft_deleted	String	云硬盘的软删除状态。true表示云硬盘已被软删除。false表示云硬盘未被软删除。该字段不存在时，表示云硬盘未被软删除
tenancy	String	到期时间（UTC），格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 或 0表示无期限。 该字段不存在时，表示无期限

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-128 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK


```
{
  "volumes" : [ {
    "attachments" : [ ],
    "availability_zone" : "xxx",
    "bootable" : "false",
    "consistencygroup_id" : null,
    "created_at" : "2018-03-25T02:42:10.856332",
    "description" : null,
    "encrypted" : false,
    "id" : "b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
    "links" : [ {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/v2/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
    "metadata" : {
      "__openstack_region_name" : "pod01.xxx",
      "a" : "b",
      "quantityGB" : "1",
      "volInfoUrl" : "fusionstorage://172.30.64.10/0/FEFEEB07D3924CDEA93C612D4E16882D"
    },
    "name" : "zjb_u25_test",
    "os-vol-host-attr:host" : "pod01.xxx#SATA",
    "volume_image_metadata" : { },
    "os-vol-mig-status-attr:migstat" : null,
    "os-vol-mig-status-attr:name_id" : null,
    "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f",
    "os-volume-replication:driver_data" : null,
    "os-volume-replication:extended_status" : null,
    "replication_status" : "disabled",
    "shareable" : false,
    "multiattach" : false,
    "size" : 1,
    "snapshot_id" : null,
    "source_volid" : null,
    "status" : "available",
    "updated_at" : "2018-03-25T02:42:22.341984",
    "user_id" : "b0524e8342084ef5b74f158f78fc3049",
    "volume_type" : "SATA"
  } ],
  "volumes_links" : [ {
    "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/v2/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/detail?
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
limit=1&marker=b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
    "rel" : "next"
  } ]
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.4.4 创建云硬盘 v1

功能介绍

创建云硬盘。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口约束

不支持同时配置snapshot_id，source_volid，imageRef，backup_id这四个参数中的任意两个。

URI

POST /v1/{tenant_id}/volumes

表 5-129 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

表 5-130 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
volume	是	**volume** object	创建云硬盘参数

表 5-131 volume

参数	是否必选	参数类型	描述
availability_zone	是	String	指定要创建云硬盘的AZ。以下情况创建云硬盘会失败：指定的AZ不存在。从快照或从源硬盘创硬盘时，指定的AZ与快照源硬盘或源硬盘的AZ不一样。在不支持跨AZ备份的场景中指定的AZ和备份所在的AZ不同
backup_id	否	String	备份ID，指定该参数表示创建云硬盘方式为从备份创建
count	否	Integer	批量创云硬盘的个数，不配置该参数，表明只创建1个云硬盘，目前最多支持批量创建100个。从备份、快照、源云硬盘、镜像创建云硬盘时，不支持批量创建，数量只能为“1”
description	否	String	云硬盘的描述。最大支持255个字节

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
imageRef	否	String	镜像ID，指定该参数表示创建云硬盘方式为从镜像创建
metadata	否	metadata_01 object	云硬盘元数据
multiattach	否	Boolean	共享云硬盘标志位，true表示创建共享硬盘，false表示创建独占硬盘
name	否	String	云硬盘名称，最大支持255个字节
shareable	否	Boolean	扩展属性：共享云硬盘标志位。true为共享盘，false为普通云硬盘。该字段已经废弃，请使用multiattach
size	是	Integer	云硬盘大小，单位为GB。单磁盘容量最大支持64TB（KVM场景）或32TB（其他场景）。从来源（镜像、快照、源硬盘、备份）创云硬盘时，新硬盘的大小不能小于来源的大小
snapshot_id	否	String	快照ID，指定该参数表示创建云硬盘方式为从快照创建
volume_type	是	String	云硬盘类型的名称或者ID。当前云硬盘服务需指定云硬盘类型：如果不指定云硬盘类型，则系统分配默认类型。当指定的云硬盘类型在avaliability_zone内不存在时，则创建云硬盘失败
source_volid	否	String	源云硬盘ID，指定该参数表示创建云硬盘方式为从源云硬盘克隆
bootable	否	Boolean	标记当前是否创建为系统盘。说明：创建系统盘时不可同时要求创为共享盘；系统盘磁盘模式不支持SCSI类型。创建系统盘可以是从快照、磁盘、备份、镜像创建，且创建源需要为系统盘，同时标记bootable为true，若单独只是标记bootable，创建出来的还是数据盘。
volume_image_metadata	否	Map<String,String>	创建系统盘时设置系统盘的镜像属性参数。说明：当创建空白系统盘时，要求为必须传入。当从快照、源硬盘、备份创建系统盘时不能传入

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID

表 5-132 metadata_01

参数	是否必选	参数类型	描述
hw:passthrough	否	Boolean	true表示云硬盘的设备类型为SCSI类型，即允许ECS操作系统直接访问底层存储介质，支持SCSI锁命令。false表示云硬盘的设备类型为VBD (虚拟块存储设备，Virtual Block Device)类型，即为默认类型，VBD只能支持简单的SCSI读写命令。该字段不存在时，云硬盘默认为VBD类型。若是从源创建卷，则不支持此参数。

响应参数

状态码：200

表 5-133 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	正常返回时返回的任务ID

状态码：400

表 5-134 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "volume" : {
    "name" : "openapi_vol01",
    "imageRef" : "027cf713-45a6-45f0-ac1b-0ccc57ac12e2",
    "availability_zone" : "xxx",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "description" : "create for api test",
    "volume_type" : "SATA",
    "metadata" : {
      "volume_owner" : "openapi"
    },
    "source_volid" : null,
    "snapshot_id" : null,
    "shareable" : "false",
    "multiattach" : false,
    "source_replica" : null,
    "size" : 40,
    "enterprise_project_id" : "0"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "job_id" : "70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b"
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.4.5 查询单个云硬盘详情

功能介绍

查询单个云硬盘。

URI

GET /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}

表 5-135 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-136 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
attachments	Array of **attachments** objects	云硬盘的挂载信息
availability_zone	String	AZ信息
bootable	Boolean	是否为可启动云硬盘
created_at	String	创建云硬盘的时间
id	String	云硬盘ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
links	Array of **links** objects	云硬盘URI自描述信息
metadata	**metadata02** object	云硬盘元数据
multiattach	Boolean	是否为可共享云硬盘
name	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
os-vol-host-attr:host	String	云硬盘所在的主机，当前该参数返回值无效
os-vol-tenant-attr:tenant_id	String	云硬盘所属的租户ID，当前该参数返回值无效
shareable	Boolean	是否为可共享云硬盘
size	Integer	云硬盘大小，单位为GB
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
status	String	云硬盘状态
volume_image_metadata	Map<String,String>	云硬盘镜像的元数据，当前该参数返回值无效
volume_type	String	云硬盘类型
description	String	云硬盘描述。最大支持255个字节
enterprise_project_id	String	企业项目ID

表 5-137 attachments

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-138 links

参数	参数类型	描述
href	String	对应的快捷链接
rel	String	快捷链接标记名称

表 5-139 metadata02

参数	参数类型	描述
hw:passthrough	Boolean	true表示云硬盘的设备类型为SCSI类型，即允许ECS操作系统直接访问底层存储介质。支持SCSI锁命令。false表示云硬盘的设备类型为VBD (虚拟块存储设备，Virtual Block Device)类型，即为默认类型，VBD只能支持简单的SCSI读写命令。该字段不存在时，云硬盘默认为VBD类型。说明：当shareable参数值设置为true，不指定hw:passthrough参数值时，创建的云硬盘为SCSI类型共享云硬盘
soft_deleted	String	云硬盘的软删除状态。true表示云硬盘已被软删除。false表示云硬盘未被软删除。该字段不存在时，表示云硬盘未被软删除
tenancy	String	到期时间（UTC），格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 或 0表示无期限。 该字段不存在时，表示无期限

状态码：400

表 5-140 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

OK


```
{
  "volume" : {
    "attachments" : [ ],
    "links" : [ {
      "href" : "https://volume.az0.dc1.domainname.com/v2/40acc331ac784f34842ba4f08ff2be48/volumes/
591ac654-26d8-41be-bb77-4f90699d2d41",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "https://volume.az0.dc1.domainname.com/40acc331ac784f34842ba4f08ff2be48/volumes/
591ac654-26d8-41be-bb77-4f90699d2d41",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
    "availability_zone" : "az1.dc1",
    "os-vol-host-attr:host" : "az1.dc1#SSD",
    "encrypted" : false,
    "multiattach" : true,
    "updated_at" : "2018-02-03T02:19:29.895237",
    "os-volume-replication:extended_status" : null,
    "replication_status" : "disabled",
    "snapshot_id" : null,
    "id" : "591ac654-26d8-41be-bb77-4f90699d2d41",
    "size" : 40,
    "user_id" : "fd03ee73295e45478d88e15263d2ee4e",
    "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "40acc331ac784f34842ba4f08ff2be48",
    "volume_image_metadata" : null,
    "os-vol-mig-status-attr:migstat" : null,
    "metadata" : {
      "__openstack_region_name" : "az1.dc1",
      "quantityGB" : "40"
    },
    "status" : "error_restoring",
    "description" : "auto-created_from_restore_from_backup",
    "os-volume-replication:driver_data" : null,
    "source_volid" : null,
    "consistencygroup_id" : null,
    "os-vol-mig-status-attr:name_id" : null,
    "name" : "restore_backup_0115efb3-678c-4a9e-bff6-d3cd278238b9",
    "bootable" : "false",
    "created_at" : "2018-02-03T02:19:11.723797",
    "volume_type" : null,
    "shareable" : "false",
    "enterprise_project_id" : "0"
  }
}
```


状态码：401

Unauthorized


```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.4.6 查询 job 状态

功能介绍

查询job的状态，可用于查询创建云硬盘，扩容云硬盘，删除云硬盘等API的执行状态。

URI

GET /v1/{tenant_id}/jobs/{job_id}

表 5-141 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
job_id	是	String	job ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-142 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	job ID
status	String	job的状态。SUCCESS：成功。 RUNNING：运行中。FAIL：失败。 INIT：正在初始化
entities	Map<String,Object>	job的响应信息。不同的类型的job，其中的内容不同
job_type	String	job的类型
begin_time	String	开始时间
end_time	String	结束时间
error_code	String	job执行失败时的错误码
fail_reason	String	job执行失败时的错误原因
sub_jobs	String	每个子job的执行信息。没有子job时为空列表。每个子job的结构与父job类似

状态码：400

表 5-143 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

- 示例 1

```
{
  "status" : "RUNNING",
  "entities" : {
    "volume_id" : "bdf1bb37-f20f-4266-9a04-f43e0a127376"
  },
  "job_id" : "4010a32d535527910153552b492c0002",
  "job_type" : "createVolume",
  "begin_time" : "2018-03-08T07:40:13.219Z",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "end_time" : "",
  "error_code" : null,
  "fail_reason" : null
}
```

- 示例 2

```
{
  "status" : "SUCCESS",
  "entities" : {
    "sub_jobs" : [ {
      "status" : "SUCCESS",
      "entities" : {
        "volume_id" : "0b549095-4937-4849-8e4c-52aa027d64f7"
      },
      "job_id" : "21917a8d52a19b040152a9f2f2e50041",
      "job_type" : "createVolume",
      "begin_time" : "2018-02-04T01:43:37.445Z",
      "end_time" : "2018-02-04T01:44:02.239Z",
      "error_code" : null,
      "fail_reason" : null
    }, {
      "status" : "SUCCESS",
      "entities" : {
        "volume_id" : "e7bca1a2-d3ed-434f-86f4-a1f11aa80072"
      },
      "job_id" : "21917a8d52a19b040152a9f2f2f60042",
      "job_type" : "createVolume",
      "begin_time" : "2018-02-04T01:43:37.462Z",
      "end_time" : "2018-02-04T01:44:02.245Z",
      "error_code" : null,
      "fail_reason" : null
    } ]
  },
  "job_id" : "21917a8d52a19b040152a9f2f1eb003e",
  "job_type" : "batchCreateVolume",
  "begin_time" : "2018-02-04T01:43:37.193Z",
  "end_time" : "2018-02-04T01:44:08.283Z",
  "error_code" : null,
  "fail_reason" : null
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.4.7 创建云硬盘 v2

功能介绍

创建云硬盘。

接口约束

不支持创建系统盘；不支持同时配置snapshot_id，source_volid，imageRef，backup_id这四个字段中的任意两个。

URI

POST /v2/{tenant_id}/volumes

表 5-144 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-145 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
volume	是	volumeForCreateV2 object	创建云硬盘参数

表 5-146 volumeForCreateV2

参数	是否必选	参数类型	描述
availability_zone	否	String	指定要创建云硬盘的AZ。以下情况创建云硬盘会失败：指定的AZ不存在。从快照或从源硬盘创硬盘时，指定的AZ与快照源硬盘或源硬盘的AZ不一样。在不支持跨AZ备份的场景中指定的AZ和备份所在的AZ不同
backup_id	否	String	备份ID，指定该参数表示创建云硬盘方式为从备份创建
description	否	String	云硬盘的描述。最大支持255个字节
imageRef	否	String	镜像ID，指定该参数表示创建云硬盘方式为从镜像创建
metadata	否	metadata_01 object	云硬盘元数据
multiattach	否	Boolean	共享云硬盘标志位，true表示创建共享硬盘，false表示创建独占硬盘
name	否	String	云硬盘名称，最大支持255个字节
shareable	否	Boolean	扩展属性：共享云硬盘标志位。true为共享盘，false为普通云硬盘。该字段已经废弃，请使用multiattach
size	是	Integer	云硬盘大小，单位为GB。单磁盘容量最大支持64TB（KVM场景）或32TB（其他场景）。从来源（镜像、快照、源硬盘、备份）创云硬盘时，新硬盘的大小不能小于来源的大小
snapshot_id	否	String	快照ID，指定该参数表示创建云硬盘方式为从快照创建

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
volume_type	否	String	云硬盘类型的名称或者ID。当前云硬盘服务需指定云硬盘类型：如果不指定云硬盘类型，则系统分配默认类型。当指定的云硬盘类型在avaliability_zone内不存在时，则创建云硬盘失败
source_volid	否	String	源云硬盘ID，指定该参数表示创建云硬盘方式为从源云硬盘克隆
bootable	否	Boolean	标记当前是否创建为系统盘。说明：创建系统盘时不可同时要求创为共享盘；系统盘磁盘模式不支持SCSI类型。创建系统盘可以是从快照、磁盘、备份、镜像创建，且创建源需要为系统盘，同时标记bootable为true，若单独只是标记bootable，创建出来的还是数据盘。
volume_image_metadata	否	Map<String,String>	创建系统盘时设置系统盘的镜像属性参数。说明：当创建空白系统盘时，要求为必须传入。当从快照、源硬盘、备份创建系统盘时不能传入
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID。创建云硬盘时，给云硬盘绑定企业项目ID。
tags	否	Map<String,String>	云硬盘标签信息。

表 5-147 metadata_01

参数	是否必选	参数类型	描述
hw:passthrough	否	Boolean	true表示云硬盘的设备类型为SCSI类型，即允许ECS操作系统直接访问底层存储介质，支持SCSI锁命令。false表示云硬盘的设备类型为VBD (虚拟块存储设备 , Virtual Block Device)类型，即为默认类型，VBD只能支持简单的SCSI读写命令。该字段不存在时，云硬盘默认为VBD类型。若是从源创建卷，则不支持此参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：202

表 5-148 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume	**volume_v2_v2** object	待创建的云硬盘信息

表 5-149 volume_v2_v2

参数	参数类型	描述
id	String	云硬盘ID
links	**links** object	云硬盘URI自描述信息
name	String	云硬盘名称，最大支持255个字节
status	String	云硬盘状态
attachments	Array of **attachments** objects	挂载信息
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
bootable	Boolean	是否为可启动云硬盘
encrypted	Boolean	是否为加密云硬盘。说明：当前云硬盘服务不支持该字段
created_at	String	云硬盘创建时间
description	String	描述
volume_type	String	云硬盘类型
replication_status	String	云硬盘备份状态
consistencygroup_id	String	云硬盘所属一致性组ID
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
metadata	Map<String,String>	云硬盘的元数据
size	Integer	云硬盘大小
user_id	String	使用云硬盘的用户ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
shareable	Boolean	是否为可共享云硬盘
multiattach	Boolean	是否为可共享云硬盘
updated_at	String	云硬盘更新时间
tags	Map<String,String>	云硬盘的标签。 如果云硬盘有标签，则会有该字段，否则该字段为空。
enterprise_project_id	String	企业项目ID

表 5-150 links

参数	参数类型	描述
href	String	对应的快捷链接
rel	String	快捷链接标记名称

表 5-151 attachments

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

状态码：400

表 5-152 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
{
  "volume" : {
    "size" : 5,
    "availability_zone" : "az0.dc0",
    "name" : "exclude_volum_any_102_zh",
    "metadata" : {
      "tenancy" : "2018-12-02 23:59:59"
    },
    "multiattach" : false,
    "volume_type" : "testFSRetype2",
    "enterprise_project_id" : "0"
  }
}
```

响应示例

状态码：202

Accepted

```
{
  "volume" : {
    "id" : "2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e",
    "links" : [ {
      "href" : "https://evs-api.01type3.com/v2/9add404522c24f49af0265f05c5d0536/volumes/
2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "https://evs-api.01type3.com/9add404522c24f49af0265f05c5d0536/volumes/
2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
    "name" : "exclude_volum_any_102_zh",
    "status" : "creating",
    "attachments" : [ ],
    "description" : null,
    "size" : 5,
    "metadata" : {
      "tenancy" : "2018-12-02 23:59:59"
    },
    "encrypted" : false,
    "bootable" : "false",
    "shareable" : false,
    "multiattach" : false,
    "availability_zone" : "az0.dc0",
    "source_volid" : null,
    "snapshot_id" : null,
    "created_at" : "2019-03-04T07:46:14.641145",
    "volume_type" : "testFSRetype2",
    "replication_status" : "disabled",
    "user_id" : "9164213f8fb34b9da9456efa978c13da",
    "consistencygroup_id" : null,
    "updated_at" : null
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.4.8 查询单个云硬盘详情 v1

功能介绍

查询单个云硬盘的详细信息。

URI

GET /v1/{tenant_id}/volumes/{volume_id}

表 5-153 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-154 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume	Map<String,String>	云硬盘信息
id	String	云硬盘ID
display_name	String	云硬盘名称，最大支持255个字节
status	String	云硬盘状态
attachments	Array of **attachments_query_detail** objects	挂载信息，只有处于in-use状态的卷才会返回。
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
os-volhostattr:host	String	云硬盘所在的主机
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
display_description	String	描述
created_at	String	云硬盘创建时间
volume_type	String	云硬盘类型
os-voltenantattr:tenant_id	String	云硬盘所属的租户ID
size	Integer	云硬盘大小
metadata	Map<String,**metadata**>	云硬盘的元数据
os-volmigstatusattr:migstat	String	云硬盘迁移状态
os-volmigstatusattr:name_id	String	云硬盘迁移名称ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
osvolumereplication:driver_data	String	云硬盘复制driver相关数据
osvolumereplication:extended_status	String	云硬盘复制扩展状态
encrypted	Boolean	当前云硬盘服务不支持该字段
bootable	String	是否为可启动云硬盘
shareable	String	是否为可共享云硬盘
multiattach	String	是否为可共享云硬盘
volume_image_metadata	Map<String,String>	如果云硬盘是从镜像创建的则会有该字段，否则该字段为空
encryption_info	Object	云硬盘主机侧加密信息
enterprise_project_id	String	企业项目ID

表 5-155 attachments_query_detail

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

表 5-156 metadata

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-157 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

Normal status

```
{
  "volume" : {
    "id" : "2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e",
    "status" : "available",
    "attachments" : [ ],
    "size" : 5,
    "metadata" : {
      "StorageType" : "FusionStorage",
      "manager_ip" : "10.10.26.30",
      "tenancy" : "2018-12-02 23:59:59",
      "lun_wwn" : "68886030000001e8346afb1635444768"
    },
    "encrypted" : false,
    "bootable" : "false",
    "shareable" : "false",
    "multiattach" : false,
    "display_name" : "exclude_volum_any_102_zh",
    "availability_zone" : "az0.dc0",
    "os-vol-host-attr:host" : "cinder-kvm005@fs_pool_1#0",
    "source_volid" : null,
    "snapshot_id" : null,
    "display_description" : null,
    "created_at" : "2019-03-04T07:46:14.641145",
    "volume_type" : "testFSRetype2",
    "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "9add404522c24f49af0265f05c5d0536",
    "os-vol-mig-status-attr:migstat" : null,
    "os-vol-mig-status-attr:name_id" : null,
    "os-volume-replication:driver_data" : "{\"ip\": \"10.10.26.30\", \"ESN\": \"346afb1635444768\",
\"vol_name\": \"volume-2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e\", \"pool\": 0, \"lun_id\": \"488\"}",
    "os-volume-replication:extended_status" : null,
    "volume_image_metadata" : null,
    "enterprise_project_id" : "0"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.5 安全快照计划 apicom

5.5.1 创建安全快照计划

功能介绍

创建安全快照计划

URI

POST /v2/{project_id}/secure_snapshot_plan

表 5-158 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户Id

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-159 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
secure_snapshot_plan	否	CreateSecureSnapshotPlan object	安全快照计划创建对象

表 5-160 CreateSecureSnapshotPlan

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	名称
description	否	String	描述
weekly_days	否	String	每周执行时间点（天）
start_time_of_week	否	String	每周执行时间点（时分）
frequency_value	否	Integer	固定执行周期（分钟）
day_hours	否	Integer	每天执行时间点（小时）
day_minute	否	Integer	每天执行时间点（分）
month_days	否	String	每月执行时间点（天）
start_time_of_month	否	String	每月执行时间点（时分）
protect_period	是	Integer	最小保护周期
volumes	是	Array of strings	成员卷id列表

响应参数

状态码：202

表 5-161 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	名称
description	String	描述

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
weekly_days	String	周执行时间点（天）
start_time_of_week	String	每周执行时间点（时分）
frequency_value	Integer	固定执行周期
day_hours	Integer	每天执行时间点（小时）
day_minute	Integer	每天执行时间点（分）
month_days	String	每月执行时间点（天）
start_time_of_month	String	每月执行时间点（时分）
protect_period	Integer	最小保护周期
id	String	ID
sn	String	存储SN号

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
202	创建成功
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.5.2 查询安全快照计划列表

功能介绍

查询安全快照计划列表

URI

GET /v2/{project_id}/secure_snapshot_plan

表 5-162 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户Id

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-163 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
secure_snapshot_plans	Array of SecureSnapshotPlan objects	安全快照计划对象

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-164 SecureSnapshotPlan

参数	参数类型	描述
name	String	名称
description	String	描述
weekly_days	String	周执行时间点（天）
start_time_of_week	String	每周执行时间点（时分）
frequency_value	Integer	固定执行周期
day_hours	Integer	每天执行时间点（小时）
day_minute	Integer	每天执行时间点（分）
month_days	String	每月执行时间点（天）
start_time_of_month	String	每月执行时间点（时分）
protect_period	Integer	最小保护周期
id	String	ID
sn	String	存储SN号

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
[ {
  "name" : "xxx",
  "description" : "",
  "weekly_days" : "mon,",
  "start_time_of_week" : "10:00",
  "frequency_value" : 5000,
  "day_hours" : 10,
  "day_minute" : 0,
  "month_days" : "1,2,3",
  "start_time_of_month" : "10:00",
  "protect_period" : 2
} ]
```

状态码

状态码	描述
200	OK

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.5.3 删除安全快照计划

功能介绍

删除安全快照计划

URI

DELETE /v2/{project_id}/secure_snapshot_plan/{plan_id}

表 5-165 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户Id
plan_id	是	String	安全快照计划ID

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

无

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	删除成功
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.5.4 修改安全快照计划

功能介绍

修改安全快照计划详情，新增、删除计划成员卷

URI

PUT /v2/{project_id}/secure_snapshot_plan/{plan_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-166 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户Id
plan_id	是	String	安全快照计划Id

请求参数

表 5-167 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	名称
description	否	String	描述
weekly_days	否	String	每周执行时间点（天）
start_time_of_week	否	String	每周执行时间点（时分）
frequency_value	否	Integer	固定执行周期
day_hours	否	Integer	每天执行时间点（小时）
day_minute	否	Integer	每天执行时间点（分）
month_days	否	String	每月执行时间点（天）
start_time_of_month	否	String	每月执行时间点（时分）
protect_period	否	Integer	最小保护周期
delete_volume_list	否	Array of strings	移除成员卷id列表
add_volume_list	否	Array of strings	新增成员卷id列表

响应参数

无

请求示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	修改成功
201	修改成功
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6 云硬盘

5.6.1 查询单个云硬盘详情 cloudvolumes

功能介绍

查询单个云硬盘的详细信息。

URI

GET /v2/{tenant_id}/cloudvolumes/{volume_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-168 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-169 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume	Map<String,String>	云硬盘信息
id	String	云硬盘ID
display_name	String	云硬盘名称，最大支持255个字节
status	String	云硬盘状态
attachments	Array of **attachments_query_detail** objects	挂载信息，只有处于in-use状态的卷才会返回。
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
os-volhostattr:host	String	云硬盘所在的主机
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
display_description	String	描述
created_at	String	云硬盘创建时间
volume_type	String	云硬盘类型
os-voltenantattr:tenant_id	String	云硬盘所属的租户ID
size	Integer	云硬盘大小

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,**metadata**>	云硬盘的元数据
os-volmigstatusattr:migstat	String	云硬盘迁移状态
os-volmigstatusattr:name_id	String	云硬盘迁移名称ID
osvolumereplication:driver_data	String	云硬盘复制driver相关数据
osvolumereplication:extended_status	String	云硬盘复制扩展状态
encrypted	Boolean	当前云硬盘服务不支持该字段
bootable	String	是否为可启动云硬盘
shareable	String	是否为可共享云硬盘
multiattach	String	是否为可共享云硬盘
volume_image_metadata	Map<String,String>	如果云硬盘是从镜像创建的则会有该字段，否则该字段为空
encryption_info	Object	云硬盘主机侧加密信息
enterprise_project_id	String	企业项目ID

表 5-170 attachments_query_detail

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-171 metadata

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-172 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

Normal status


```
{
  "volume" : {
    "id" : "2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e",
    "status" : "available",
    "attachments" : [ ],
    "size" : 5,
    "metadata" : {
      "StorageType" : "FusionStorage",
      "manager_ip" : "10.10.26.30",
      "tenancy" : "2018-12-02 23:59:59",
      "lun_wwn" : "68886030000001e8346afb1635444768"
    },
    "encrypted" : false,
    "bootable" : "false",
    "shareable" : "false",
    "multiattach" : false,
    "display_name" : "exclude_volum_any_102_zh",
    "availability_zone" : "az0.dc0",
    "os-vol-host-attr:host" : "cinder-kvm005@fs_pool_1#0",
    "source_volid" : null,
    "snapshot_id" : null,
    "display_description" : null,
    "created_at" : "2019-03-04T07:46:14.641145",
    "volume_type" : "testFSRetype2",
    "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "9add404522c24f49af0265f05c5d0536",
    "os-vol-mig-status-attr:migstat" : null,
    "os-vol-mig-status-attr:name_id" : null,
    "os-volume-replication:driver_data" : "{\"ip\": \"10.10.26.30\", \"ESN\": \"346afb1635444768\",
\"vol_name\": \"volume-2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e\", \"pool\": 0, \"lun_id\": \"488\"}",
    "os-volume-replication:extended_status" : null,
    "volume_image_metadata" : null
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.2 删除云硬盘 cloudvolumes

功能介绍

删除云硬盘。

URI

DELETE /v2/{tenant_id}/cloudvolumes/{volume_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-173 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-174 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	正常返回时返回的任务ID

状态码：400

表 5-175 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "job_id" : "70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b"
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "message" : "XXXX",
  "code" : "XXX"
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.3 创建云硬盘 v2

功能介绍

创建云硬盘。

接口约束

不支持创建系统盘；不支持同时配置snapshot_id，source_volid，imageRef，backup_id这四个字段中的任意两个。

URI

POST /v2.1/{tenant_id}/cloudvolumes

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-176 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

表 5-177 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
volume	是	volumeForCreateV2 object	创建云硬盘参数

表 5-178 volumeForCreateV2

参数	是否必选	参数类型	描述
availability_zone	否	String	指定要创建云硬盘的AZ。以下情况创建云硬盘会失败：指定的AZ不存在。从快照或从源硬盘创硬盘时，指定的AZ与快照源硬盘或源硬盘的AZ不一样。在不支持跨AZ备份的场景中指定的AZ和备份所在的AZ不同
backup_id	否	String	备份ID，指定该参数表示创建云硬盘方式为从备份创建
description	否	String	云硬盘的描述。最大支持255个字节
imageRef	否	String	镜像ID，指定该参数表示创建云硬盘方式为从镜像创建
metadata	否	metadata_01 object	云硬盘元数据
multiattach	否	Boolean	共享云硬盘标志位，true表示创建共享硬盘，false表示创建独占硬盘
name	否	String	云硬盘名称，最大支持255个字节
shareable	否	Boolean	扩展属性：共享云硬盘标志位。true为共享盘，false为普通云硬盘。该字段已经废弃，请使用multiattach

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
size	是	Integer	云硬盘大小，单位为GB。单磁盘容量最大支持64TB（KVM场景）或32TB（其他场景）。从来源（镜像、快照、源硬盘、备份）创云硬盘时，新硬盘的大小不能小于来源的大小
snapshot_id	否	String	快照ID，指定该参数表示创建云硬盘方式为从快照创建
volume_type	否	String	云硬盘类型的名称或者ID。当前云硬盘服务需指定云硬盘类型：如果不指定云硬盘类型，则系统分配默认类型。当指定的云硬盘类型在avaliability_zone内不存在时，则创建云硬盘失败
source_volid	否	String	源云硬盘ID，指定该参数表示创建云硬盘方式为从源云硬盘克隆
bootable	否	Boolean	标记当前是否创建为系统盘。说明：创建系统盘时不可同时要求创为共享盘；系统盘磁盘模式不支持SCSI类型。创建系统盘可以是从快照、磁盘、备份、镜像创建，且创建源需要为系统盘，同时标记bootable为true，若单独只是标记bootable，创建出来的还是数据盘。
volume_image_metadata	否	Map<String,String>	创建系统盘时设置系统盘的镜像属性参数。说明：当创建空白系统盘时，要求为必须传入。当从快照、源硬盘、备份创建系统盘时不能传入
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID。创建云硬盘时，给云硬盘绑定企业项目ID。
tags	否	Map<String,String>	云硬盘标签信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-179 metadata_01

参数	是否必选	参数类型	描述
hw:passthrough	否	Boolean	true表示云硬盘的设备类型为SCSI类型，即允许ECS操作系统直接访问底层存储介质，支持SCSI锁命令。false表示云硬盘的设备类型为VBD (虚拟块存储设备，Virtual Block Device)类型，即为默认类型，VBD只能支持简单的SCSI读写命令。该字段不存在时，云硬盘默认为VBD类型。若是从源创建卷，则不支持此参数。

响应参数

状态码：202

表 5-180 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume	**volume_v2_v2** object	待创建的云硬盘信息

表 5-181 volume_v2_v2

参数	参数类型	描述
id	String	云硬盘ID
links	**links** object	云硬盘URI自描述信息
name	String	云硬盘名称，最大支持255个字节
status	String	云硬盘状态
attachments	Array of **attachments** objects	挂载信息
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
bootable	Boolean	是否为可启动云硬盘
encrypted	Boolean	是否为加密云硬盘。说明：当前云硬盘服务不支持该字段
created_at	String	云硬盘创建时间

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
description	String	描述
volume_type	String	云硬盘类型
replication_status	String	云硬盘备份状态
consistencygroup_id	String	云硬盘所属一致性组ID
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
metadata	Map<String,String>	云硬盘的元数据
size	Integer	云硬盘大小
user_id	String	使用云硬盘的用户ID
shareable	Boolean	是否为可共享云硬盘
multiattach	Boolean	是否为可共享云硬盘
updated_at	String	云硬盘更新时间
tags	Map<String,String>	云硬盘的标签。 如果云硬盘有标签，则会有该字段，否则该字段为空。
enterprise_project_id	String	企业项目ID

表 5-182 links

参数	参数类型	描述
href	String	对应的快捷链接
rel	String	快捷链接标记名称

表 5-183 attachments

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

状态码：400

表 5-184 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "volume" : {
    "size" : 5,
    "availability_zone" : "az0.dc0",
    "name" : "exclude_volum_any_102_zh",
    "metadata" : {
      "tenancy" : "2018-12-02 23:59:59"
    },
    "multiattach" : false,
    "volume_type" : "testFSRetype2",
    "enterprise_project_id" : "0"
  }
}
```

响应示例

状态码：202

Accepted

```
{
  "volume" : {
    "id" : "2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e",
    "links" : [ {
      "href" : "https://evs-api.01type3.com/v2/9add404522c24f49af0265f05c5d0536/volumes/
2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "https://evs-api.01type3.com/9add404522c24f49af0265f05c5d0536/volumes/
2a70890e-591b-4cc2-918e-9ac34ebf596e",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
    "name" : "exclude_volum_any_102_zh",
    "status" : "creating",
    "attachments" : [ ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "description" : null,
    "size" : 5,
    "metadata" : {
      "tenancy" : "2018-12-02 23:59:59"
    },
    "encrypted" : false,
    "bootable" : "false",
    "shareable" : false,
    "multiattach" : false,
    "availability_zone" : "az0.dc0",
    "source_volid" : null,
    "snapshot_id" : null,
    "created_at" : "2019-03-04T07:46:14.641145",
    "volume_type" : "testFSRetype2",
    "replication_status" : "disabled",
    "user_id" : "9164213f8fb34b9da9456efa978c13da",
    "consistencygroup_id" : null,
    "updated_at" : null
  }
}
```


状态码：400

Bad Request


```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```


状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
504	Gateway Timeout

5.6.4 查询后端存储池_社区兼容

功能介绍

查询后端存储池信息。

URI

GET /v2/{tenant_id}/scheduler-stats/get_pools

表 5-185 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户Id

表 5-186 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
detail	否	Boolean	请求响应中显示存储池详情还是仅显示存储池名称。True显示存储池详情。False仅显示存储池名称。默认为False

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-187 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
pools	Array of **pool_copy** objects	后端存储池信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-188 pool_copy

参数	参数类型	描述
capabilities	capability_copy object	存储池能力详情
name	String	存储池名称

表 5-189 capability_copy

参数	参数类型	描述
QoS_support	Boolean	QoS能力
allocated_capacity_gb	Integer	存储池已分配容量
consistencygroup_support	Boolean	一致性组能力
driver_version	String	存储池驱动版本
free_capacity_gb	Double	后端可用容量，单位GBs
hypermetro	Boolean	双活能力
io_workload	Integer	输入/输出负荷
location_info	String	存储池位置信息
luncopy	Boolean	Luncopy能力
max_over_subscription_ratio	Double	最大超分比
multiattach	Boolean	是否支持多重挂载
pool_name	String	存储池名称
provisioned_capacity_gb	Double	存储池已配置容量
reserved_percentage	Integer	预留容量占总容量的百分比
smartcache	Boolean	SmartCache能力
smartpartition	Boolean	Smartpartition能力
smarttier	Boolean	Smarttier能力
splitmirror	Boolean	镜像能力
storage_protocol	String	后端存储协议，iSCSI或FC
thick_provisioning_support	Boolean	Thick能力

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
thin_provisioning_support	Boolean	Thin能力
timestamp	String	存储池创建或更新时间，格式为CYY-MM-DDThh:mm:ss.uuuuuu。例如：2015-08-27T09:49:58.654123
total_capacity_gb	Double	存储池容量
type	String	后端类型
vendor_name	String	供应商
volume_backend_name	String	后端存储名称

请求示例

无

响应示例

状态码：200

Normal status


```
{
  "pools" : [ {
    "name" : "pool1",
    "capabilities" : {
      "io_workload" : 0,
      "thick_provisioning_support" : true,
      "volume_backend_name" : "IPSAN234_V3",
      "driver_version" : "2.0.3",
      "total_capacity_gb" : 3072.0,
      "smartcache" : true,
      "splitmirror" : true,
      "free_capacity_gb" : 1313.8125,
      "type" : "sas",
      "storage_protocol" : "iSCSI",
      "pool_name" : "StoragePool001",
      "multiattach" : true,
      "provisioned_capacity_gb" : 1561.0,
      "timestamp" : "2017-06-14T14:08:08.545763",
      "allocated_capacity_gb" : 0,
      "thin_provisioning_support" : true,
      "smartpartition" : true,
      "reserved_percentage" : 0,
      "QoS_support" : true,
      "luncopy" : true,
      "location_info" : "2102350FDF10GA000025",
      "hypermetro" : false,
      "max_over_subscription_ratio" : 1.0,
      "vendor_name" : "Huawei",
      "consistencygroup_support" : true,
      "smarttier" : true
    }
  }, {
    "name" : "cinder@IPSAN234_V3#StoragePool002",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "capabilities" : {
      "io_workload" : 0,
      "thick_provisioning_support" : true,
      "volume_backend_name" : "IPSAN234_V3",
      "driver_version" : "2.0.3",
      "total_capacity_gb" : 3072.0,
      "smartcache" : true,
      "splitmirror" : true,
      "free_capacity_gb" : 1286.1875,
      "type" : "sas",
      "storage_protocol" : "iSCSI",
      "pool_name" : "StoragePool002",
      "multiattach" : true,
      "provisioned_capacity_gb" : 1561.0,
      "timestamp" : "2017-06-14T14:08:08.545763",
      "allocated_capacity_gb" : 40,
      "thin_provisioning_support" : true,
      "smartpartition" : true,
      "reserved_percentage" : 0,
      "QoS_support" : true,
      "luncopy" : true,
      "location_info" : "2102350FDF10GA000025",
      "hypermetro" : false,
      "max_over_subscription_ratio" : 1.0,
      "vendor_name" : "Huawei",
      "consistencygroup_support" : true,
      "smarttier" : true
    }
  } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	Normal status
401	Unauthorized
403	Forbidden

5.6.5 删除云硬盘_社区兼容

功能介绍

删除一个云硬盘。

URI

DELETE /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}

表 5-190 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：400

表 5-191 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.6 更新云硬盘的单个元数据_社区兼容

功能介绍

更新云硬盘的单个元数据。

URI

PUT /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/metadata/{key}

表 5-192 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	更新的元数据的键
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

表 5-193 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
meta	是	Map<String,String>	云硬盘元数据信息

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-194 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
meta	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-195 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "meta" : {
    "key1" : "value1"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

Normal status

```
{
  "meta" : {
    "key1" : "value1"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.7 查询云硬盘单个元数据_社区兼容

功能介绍

查询云硬盘单个元数据。

URI

GET /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/metadata/{key}

表 5-196 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	查询的元数据的键
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-197 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
meta	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-198 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

Normal status

```
{
  "meta" : {
    "key1" : "value1"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	Normal status

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.8 更新云硬盘元数据_社区兼容

功能介绍

更新云硬盘的元数据。

URI

PUT /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/metadata

表 5-199 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-200 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
metadata	是	Map<String,String>	云硬盘的元数据信息

响应参数

状态码：200

表 5-201 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-202 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "metadata" : {
    "key1" : "value1",
    "key2" : "value2"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

Normal status

```
{
  "metadata" : {
    "key1" : "value1",
    "key2" : "value2"
  }
}
```

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.9 创建云硬盘

功能介绍

创建云硬盘。

URI

POST /v2/{tenant_id}/volumes

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-203 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

表 5-204 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
volume	否	Map<String,String>	待创建的云硬盘信息
availability_zone	否	String	指定要创建云硬盘的AZ。若未指定AZ，则系统分配默认AZ。若指定的AZ不存在，或者在不支持跨AZ备份的场景中指定的AZ和备份所在的AZ不同，则创建云硬盘失败
consistencygroup_id	否	String	一致性组ID，该参数表示此云硬盘属于该一致性组，当前云硬盘服务不支持该功能
description	否	String	云硬盘的描述。最大支持255个字节
imageRef	否	String	镜像ID，指定该参数表示创建云硬盘方式为从镜像创建
metadata	否	meatadata object	云硬盘的元数据
source_volid	否	String	源云硬盘ID，指定该参数表示创建云硬盘方式为从源云硬盘克隆
multiattach	否	Boolean	共享云硬盘标志位。true为共享盘，false为普通云硬盘
name	否	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
scheduler_hints	否	String	调度参数，当前云硬盘服务不支持该功能
size	是	Integer	云硬盘大小，单位为GB。从来源（镜像、快照、源硬盘、备份）创云硬盘时，新硬盘的大小不能小于来源的大小
snapshot_id	否	String	快照ID，指定该参数表示创建云硬盘方式为从快照创建

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
source_replica	否	String	该参数表示从磁盘的克隆来创建云硬盘，当前云硬盘服务不支持该功能
volume_type	否	String	云硬盘类型的名称或者ID。当前云硬盘服务需指定云硬盘类型：如果不指定云硬盘类型，则系统分配默认类型。当指定的云硬盘类型在avaliability_zone内不存在时，则创建云硬盘失败

表 5-205 meatadata

参数	是否必选	参数类型	描述
key_val	否	String	一个或多个键值对形式的元数据信息

响应参数

状态码：202

表 5-206 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume	**volume_v2_v2** object	待创建的云硬盘信息

表 5-207 volume_v2_v2

参数	参数类型	描述
id	String	云硬盘ID
links	**links** object	云硬盘URI自描述信息
name	String	云硬盘名称，最大支持255个字节
status	String	云硬盘状态
attachments	Array of **attachments** objects	挂载信息
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
bootable	Boolean	是否为可启动云硬盘

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
encrypted	Boolean	是否为加密云硬盘。说明：当前云硬盘服务不支持该字段
created_at	String	云硬盘创建时间
description	String	描述
volume_type	String	云硬盘类型
replication_status	String	云硬盘备份状态
consistencygroup_id	String	云硬盘所属一致性组ID
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
metadata	Map<String,String>	云硬盘的元数据
size	Integer	云硬盘大小
user_id	String	使用云硬盘的用户ID
shareable	Boolean	是否为可共享云硬盘
multiattach	Boolean	是否为可共享云硬盘
updated_at	String	云硬盘更新时间
tags	Map<String,String>	云硬盘的标签。 如果云硬盘有标签，则会有该字段，否则该字段为空。
enterprise_project_id	String	企业项目ID

表 5-208 links

参数	参数类型	描述
href	String	对应的快捷链接
rel	String	快捷链接标记名称

表 5-209 attachments

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

状态码：400

表 5-210 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "volume" : {
    "name" : "openapi_vol01",
    "imageRef" : "027cf713-45a6-45f0-ac1b-0ccc57ac12e2",
    "availability_zone" : "xxx",
    "description" : "create for api test",
    "volume_type" : "SATA",
    "metadata" : {
      "volume_owner" : "openapi"
    },
    "consistencygroup_id" : null,
    "source_volid" : null,
    "snapshot_id" : null,
    "shareable" : "false",
    "multiattach" : false,
    "source_replica" : null,
    "size" : 40
  }
}
```

响应示例

状态码：202

Accepted

```
{
  "volume" : {
    "status" : "creating",
    "user_id" : "9c158a8fa85b47cfa820e25fab9af47b",
    "attachments" : [ ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "links" : [ {
      "href" : "http://172.30.101.201:8776/v2/3dab0aaf682849678a94ec7b5a3af2ce/volumes/70b14513-faad-4646-b7ab-a065cef282b4",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "http://172.30.101.201:8776/3dab0aaf682849678a94ec7b5a3af2ce/volumes/70b14513-faad-4646-b7ab-a065cef282b4",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
    "availability_zone" : "nova",
    "bootable" : "false",
    "encrypted" : false,
    "created_at" : "2014-12-18T15:57:56.299000",
    "description" : null,
    "volume_type" : null,
    "name" : "test",
    "replication_status" : "disabled",
    "consistencygroup_id" : null,
    "source_volid" : null,
    "snapshot_id" : null,
    "shareable" : false,
    "metadata" : { },
    "id" : "70b14513-faad-4646-b7ab-a065cef282b4",
    "size" : 10,
    "multiattach" : false,
    "enterprise_project_id" : "0"
  }
}
```


状态码：400

Bad Request


```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```


状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.10 更新云硬盘_社区兼容

功能介绍

更新云硬盘。

URI

PUT /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}

表 5-211 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

表 5-212 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
volume	是	**updateVolumeInnerBody** object	云硬盘信息

表 5-213 updateVolumeInnerBody

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	云硬盘描述。最大支持255个字节

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
display_description	否	String	同description，description和display_description任意指定一个即可（若两个都指定，则以description为主）。最大支持255个字节
display_name	否	String	同name，name和display_name任意指定一个即可（若两个都指定，则以name为主）最大支持255个字节
metadata	否	Map<String,String>	云硬盘的元数据
name	否	String	云硬盘名称。最大支持255个字节

响应参数

状态码：200

表 5-214 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume	**volume_v2_v2** object	更新后的云硬盘信息

表 5-215 volume_v2_v2

参数	参数类型	描述
id	String	云硬盘ID
links	**links** object	云硬盘URI自描述信息
name	String	云硬盘名称，最大支持255个字节
status	String	云硬盘状态
attachments	Array of **attachments** objects	挂载信息
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
bootable	Boolean	是否为可启动云硬盘
encrypted	Boolean	是否为加密云硬盘。说明：当前云硬盘服务不支持该字段

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
created_at	String	云硬盘创建时间
description	String	描述
volume_type	String	云硬盘类型
replication_status	String	云硬盘备份状态
consistencygroup_id	String	云硬盘所属一致性组ID
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
metadata	Map<String,String>	云硬盘的元数据
size	Integer	云硬盘大小
user_id	String	使用云硬盘的用户ID
shareable	Boolean	是否为可共享云硬盘
multiattach	Boolean	是否为可共享云硬盘
updated_at	String	云硬盘更新时间
tags	Map<String,String>	云硬盘的标签。 如果云硬盘有标签，则会有该字段，否则该字段为空。
enterprise_project_id	String	企业项目ID

表 5-216 links

参数	参数类型	描述
href	String	对应的快捷链接
rel	String	快捷链接标记名称

表 5-217 attachments

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

状态码：400

表 5-218 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "volume" : {
    "name" : "test_volume",
    "description" : "test"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

Normal status

```
{
  "volume" : {
    "status" : "available",
    "migration_status" : null,
    "user_id" : "0eea4eabcf184061a3b6db1e0daaf010",
    "attachments" : [ ],
    "links" : [ {
      "href" : "http://localhost:8776/v2/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/5aa119a8-
d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "http://localhost:8776/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/5aa119a8-
d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
    "availability_zone" : "nova",
    "bootable" : "false",
    "encrypted" : false,
    "created_at" : "2015-11-29T03:01:44.000000",
    "description" : "This is yet, another volume.",
    "updated_at" : null,
    "volume_type" : "lvmdriver-1",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "name" : "vol-003",
    "replication_status" : "disabled",
    "consistencygroup_id" : null,
    "source_volid" : null,
    "snapshot_id" : null,
    "multiattach" : false,
    "shareable" : false,
    "metadata" : {
      "contents" : "not junk"
    },
    "id" : "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
    "size" : 1
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.6.11 删除云硬盘的单个元数据_社区兼容

功能介绍

删除云硬盘的单个元数据。

URI

DELETE /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/metadata/{key}

表 5-219 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	需要删除的元数据的键
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

无

响应参数

状态码：400

表 5-220 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.12 查询云硬盘列表

功能介绍

查询云硬盘列表。

URI

GET /v2/{tenant_id}/volumes

表 5-221 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-222 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	取值为上一页数据的最后一条记录的id，返回值为该项后面的项
name	否	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
limit	否	Integer	返回结果个数限制，取值为大于0的整数
sort_key	否	String	返回结果按该关键字排序（支持id，status，size，created_at等关键字，默认为“created_at”）
sort_dir	否	String	降序或升序（默认为“desc”）
offset	否	Integer	偏移量（偏移量为一个大于0小于磁盘总个数的整数，表示查询该偏移量后面的所有的卷）
status	否	String	云硬盘状态
metadata	否	String	云硬盘元数据
availability_zone	否	String	AZ信息
changes-since	否	String	扩展属性：云硬盘更新时间，时间格式示例：2018-01-08T09:41:18。该参数仅在管理员操作中有效

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-223 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	云硬盘ID
links	**links** object	云硬盘URI自描述信息
name	String	云硬盘名称。最大支持255个字节

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
volumes_links	Array of strings	云硬盘列表查询位置标记，与响应 body 中的volumes同级，如果本次 查询只查到了部分云硬盘列表信 息，则返回信息会包含该字段

表 5-224 links

参数	参数类型	描述
href	String	对应的快捷链接
rel	String	快捷链接标记名称

状态码：400

表 5-225 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "volumes" : [ {
    "id" : "4f6b6074-e22e-34tf-54wf-d03nf8663er43tg42",
    "links" : [ {
      "href" : "https://volume.az0.dc0.domainname.com/v2/3r4354fe764gt54657y3wr35d547657h560325f/
volumes/4f6b6074-e22e-34tf-54wf-d03nf8663er43tg42",
      "rel" : "self"
    } ],
    "names" : null
  }, {
    "id" : "de35i4-e46c-3ouf-94rf-d56y6416y642",
    "links" : [ {
      "href" : "https://volume.az0.dc0.domainname.com/v2/3r4354fe764gt54657y3wr35d547657h560325f/
volumes/de35i4-e46c-3ouf-94rf-d56y6416y642",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "https://volume.az0.dc0.domainname.com/v2/3r4354fe764gt54657y3wr35d547657h560325f/
volumes/de35i4-e46c-3ouf-94rf-d56y6416y642",
      "rel" : "bookmark"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    } ],
    "names" : null
  } ]
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.13 查询云硬盘类型列表_社区兼容

功能介绍

查询支持的云硬盘类型。

URI

GET /v2/{tenant_id}/types

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-226 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-227 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume_types	Array of **query_volume_type_list** objects	云硬盘类型列表

表 5-228 query_volume_type_list

参数	参数类型	描述
extra_specs	Map<String,String>	云硬盘类型的规格
volume_backend_name	String	云硬盘类型名称
availability-zone	String	可用分区
name	String	云硬盘类型名称
id	String	云硬盘类型ID
description	String	云硬盘类型的描述信息
qos_specs_id	String	云硬盘类型对应的qos的id
is_public	Boolean	是否是public类型

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-229 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "volume_types" : [ {
    "extra_specs" : {
      "volume_backend_name" : "SAS",
      "availability-zone" : "az1.dc1"
    },
    "name" : "SAS",
    "qos_specs_id" : null,
    "id" : "6c81c680-df58-4512-81e7-ecf66d160638",
    "is_public" : true,
    "description" : null
  }, {
    "extra_specs" : {
      "volume_backend_name" : "SATA",
      "availability-zone" : "az1.dc1"
    },
    "name" : "SATA",
    "qos_specs_id" : "585f29d6-7147-42e7-bfb8-ca214f640f6f",
    "is_public" : true,
    "id" : "ea6e3c13-aac5-46e0-b280-745ed272e662",
    "description" : null
  }, {
    "extra_specs" : {
      "volume_backend_name" : "SSD",
      "availability-zone" : "az1.dc1"
    },
    "name" : "SSD",
    "qos_specs_id" : "39b0c29a-308b-4f86-b478-5d3d02a43837",
    "is_public" : true,
    "id" : "6f2dee9e-82f0-4be3-ad89-bae605a3d24f",
    "description" : null
  } ]
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.14 查询单个云硬盘类型的详细信息_社区兼容

功能介绍

查询单个云硬盘类型的详细信息。

URI

GET /v2/{tenant_id}/types/{type_id}

表 5-230 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
type_id	是	String	云硬盘类型ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-231 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume_type	**query_volume_type_list** object	云硬盘类型详情

表 5-232 query_volume_type_list

参数	参数类型	描述
extra_specs	Map<String,String>	云硬盘类型的规格
volume_backend_name	String	云硬盘类型名称
availability-zone	String	可用分区
name	String	云硬盘类型名称
id	String	云硬盘类型ID
description	String	云硬盘类型的描述信息
qos_specs_id	String	云硬盘类型对应的qos的id
is_public	Boolean	是否是public类型

状态码：400

表 5-233 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "volume_type" : {
    "extra_specs" : {
      "volume_backend_name" : "SATA",
      "availability-zone" : "az1.dc1"
    },
    "name" : "SATA",
    "qos_specs_id" : null,
    "is_public" : true,
    "id" : "ea6e3c13-aac5-46e0-b280-745ed272e662",
    "description" : null
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
504	Gateway Timeout

5.6.15 查询租户的详细配额_社区兼容

功能介绍

查询某租户的详细配额。

URI

GET /v2/{tenant_id}/os-quota-sets/{tenant_id}

表 5-234 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-235 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
quota_set	**quotaSetResp** object	查询请求返回的配额信息

表 5-236 quotaSetResp

参数	参数类型	描述
volumes	Map<String,Integer>	云硬盘数量，键值对，包含： reserved（预留）、limit（最 大）和in_use（已使用）
snapshots	Map<String,Integer>	快照数量，键值对，包含： reserved（预留）、limit（最 大）和in_use（已使用）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
gigabytes	Map<String,Integer>	总大小（快照+云硬盘），单位为GB，单磁盘容量最大支持64TB（KVM场景）或32TB（其他场景）。键值对，包含：reserved（预留）、limit（最大）和in_use（已使用）
volumes_TYPE	Map<String,Integer>	为某个volume_type预留的云硬盘个数，键值对，包含： reserved（预留）、limit（最 大）和in_use（已使用）
snapshots_TYPE	Map<String,Integer>	为某个volume_type预留快照个数，键值对，包含：reserved（预留）、limit（最大）和in_use（已使用）
gigabytes_TYPE	Map<String,Integer>	为某个volume_type预留的size大小，单位为GB，键值对，包 含：reserved（预留）、limit （最大）和in_use（已使用）
id	String	租户ID
backups	Map<String,Integer>	备份个数，键值对，包含： reserved（预留）、limit（最 大）和in_use（已使用）
backup_gigabytes	Map<String,Integer>	备份大小，单位为GB，键值 对，包含：reserved（预留）、 limit（最大）和in_use（已使 用）

状态码：400

表 5-237 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "quota_set" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"gigabytes_SAS" : {
  "reserved" : 0,
  "limit" : -1,
  "in_use" : 21
},
"volumes_SATA" : {
  "reserved" : 0,
  "limit" : -1,
  "in_use" : 8
},
"gigabytes" : {
  "reserved" : 0,
  "limit" : 42790,
  "in_use" : 2792
},
"backup_gigabytes" : {
  "reserved" : 0,
  "limit" : 5120,
  "in_use" : 51
},
"snapshots_SAS" : {
  "reserved" : 0,
  "limit" : -1,
  "in_use" : 0
},
"volumes_SSD" : {
  "reserved" : 0,
  "limit" : -1,
  "in_use" : 28
},
"snapshots" : {
  "reserved" : 0,
  "limit" : 10,
  "in_use" : 6
},
"id" : "cd631140887d4b6e9c786b67a6dd4c02",
"volumes_SAS" : {
  "reserved" : 0,
  "limit" : -1,
  "in_use" : 2
},
"snapshots_SSD" : {
  "reserved" : 0,
  "limit" : -1,
  "in_use" : 0
},
"volumes" : {
  "reserved" : 0,
  "limit" : -1,
  "in_use" : 108
},
"gigabytes_SATA" : {
  "reserved" : 0,
  "limit" : -1,
  "in_use" : 168
},
"backups" : {
  "reserved" : 0,
  "limit" : 100,
  "in_use" : 10
},
"gigabytes_SSD" : {
  "reserved" : 0,
  "limit" : -1,
  "in_use" : 1085
},
"snapshots_SATA" : {
  "reserved" : 0,
  "limit" : -1,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "in_use" : 0
   }
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.16 添加云硬盘的元数据_社区兼容

功能介绍

添加或更新云硬盘的元数据。

URI

POST /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/metadata

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-238 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

表 5-239 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
metadata	是	Map<String,String>	需要更新的元数据信息

响应参数

状态码：200

表 5-240 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-241 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

```
{
  "metadata" : {
    "key1" : "value1",
    "key2" : "value2"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "metadata" : {
    "key1" : "value1",
    "key2" : "value2"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.6.17 查询云硬盘的元数据_社区兼容

功能介绍

查询云硬盘的元数据。

URI

GET /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}/metadata

表 5-242 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-243 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-244 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "metadata" : {
    "key1" : "value1",
    "key2" : "value2"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.6.18 查询所有的可用分区信息_社区兼容

功能介绍

查询所有的可用分区信息。

URI

GET /v2/{tenant_id}/os-availability-zone

表 5-245 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-246 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
availabilityZoneInfo	Array of **zoneState** objects	查询请求返回的可用分区列表

表 5-247 zoneState

参数	参数类型	描述
zoneState	**available** object	可用分区的状态
zoneName	String	可用分区的名字

表 5-248 available

参数	参数类型	描述
available	Boolean	可用分区是否可用。（ true 表示可用，false表示不可用 ）

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-249 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "availabilityZoneInfo" : [ {
    "zoneState" : {
      "available" : true
    },
    "zoneName" : "az1.dc1"
  } ]
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.19 查询单个云硬盘详情 v1

功能介绍

查询单个云硬盘的详细信息。

URI

GET /v1/{tenant_id}/volumes/{volume_id}

表 5-250 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-251 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume	Map<String,String>	云硬盘信息
id	String	云硬盘ID
display_name	String	云硬盘名称，最大支持255个字节

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	云硬盘状态
attachments	Array of **attachments_query_detail** objects	挂载信息，只有处于in-use状态的卷才会返回。
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
os-volhostattr:host	String	云硬盘所在的主机
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
display_description	String	描述
created_at	String	云硬盘创建时间
volume_type	String	云硬盘类型
os-voltenantattr:tenant_id	String	云硬盘所属的租户ID
size	Integer	云硬盘大小
metadata	Map<String,**metadata**>	云硬盘的元数据
os-volmigstatusattr:migstat	String	云硬盘迁移状态
os-volmigstatusattr:name_id	String	云硬盘迁移名称ID
osvolumereplication:driver_data	String	云硬盘复制driver相关数据
osvolumereplication:extended_status	String	云硬盘复制扩展状态
encrypted	Boolean	当前云硬盘服务不支持该字段
bootable	String	是否为可启动云硬盘
shareable	String	是否为可共享云硬盘
multiattach	String	是否为可共享云硬盘
volume_image_metadata	Map<String,String>	如果云硬盘是从镜像创建的则会有该字段，否则该字段为空

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
encryption_info	Object	云硬盘主机侧加密信息
enterprise_project_id	String	企业项目ID

表 5-252 attachments_query_detail

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

表 5-253 metadata

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-254 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

Normal status

```
{
  "volume" : {
    "status" : "available",
    "attachments" : [ ],
    "links" : [ {
      "href" : "http://localhost:8776/v2/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/5aa119a8-
d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "http://localhost:8776/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/5aa119a8-
d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
    "availability_zone" : "nova",
    "bootable" : "false",
    "os-vol-host-attr:host" : "ip-10-168-107-25",
    "source_volid" : null,
    "snapshot_id" : null,
    "id" : "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
    "description" : "Super volume.",
    "name" : "vol-002",
    "shareable" : false,
    "created_at" : "2013-02-25T02:40:21.000000",
    "volume_type" : "None",
    "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde",
    "size" : 1,
    "os-volume-replication:driver_data" : null,
    "os-volume-replication:extended_status" : null,
    "metadata" : {
      "contents" : "not junk"
    }
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	Normal status
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.20 查询所有云硬盘详情

功能介绍

查询所有云硬盘详情

URI

GET /v2/{tenant_id}/volumes/detail

表 5-255 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

表 5-256 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	取值为上一页数据的最后一条记录的id，返回值为该项后面的项
name	否	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
limit	否	Integer	返回结果个数限制，取值为大于0的整数

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
sort_key	否	String	返回结果按该关键字排序（支持id，status，size，created_at等关键字，默认为“created_at”）
sort_dir	否	String	降序或升序（默认为“desc”）
offset	否	Integer	偏移量（偏移量为一个大于0小于磁盘总个数的整数，表示查询该偏移量后面的所有的卷）
status	否	String	云硬盘状态
metadata	否	String	云硬盘元数据
availability_zone	否	String	AZ信息
changes-since	否	String	云硬盘更新时间，时间格式示例：2018-01-08T09:41:18。该参数仅在管理员操作中有效
with_snapshot	否	Boolean	卷列表详情中是否包含卷的所有快照信息
snapshot_metadata	否	String	该filter依赖with_snapshot参数，如果包含该参数，则接口仅返回包含该snapshot_metadata值的snapshot。该参数仅影响快照
server_id	否	String	返回挂载给该云主机的卷

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-257 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume	Map<String,String>	云硬盘信息
id	String	云硬盘ID
links	String	云硬盘URI自描述信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
name	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
status	String	云硬盘状态
attachments	Array of **attachments_query_detail** objects	挂载信息，只有处于in-use状态的卷才会返回。
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
os-volhostattr:host	String	云硬盘所在的主机
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
description	String	描述
created_at	String	云硬盘创建时间
volume_type	String	云硬盘类型
os-voltenantattr:tenant_id	String	云硬盘所属的租户ID
size	Integer	云硬盘大小
metadata	Map<String,**metadata**>	云硬盘的元数据
os-volmigstatusattr:migstat	String	云硬盘迁移状态
os-volmigstatusattr:name_id	String	云硬盘迁移名称ID
osvolumereplication:driver_data	String	云硬盘复制driver相关数据
osvolumereplication:extended_status	String	云硬盘复制扩展状态
encrypted	Boolean	是否为加密云硬盘。说明：当前云硬盘服务不支持该字段
replication_status	String	云硬盘备份状态
user_id	String	使用云硬盘的用户ID
consistencygroup_id	String	云硬盘所属一致性组ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
bootable	String	是否为可启动云硬盘
updated_at	String	云硬盘更新时间
shareable	String	是否为可共享云硬盘
multiattach	String	是否为可共享云硬盘
volume_image_metadata	Map<String,String>	如果云硬盘是从镜像创建的则会有该字段，否则该字段为空
volumes_links	Array of strings	云硬盘列表查询位置标记，与响应body中的volumes同级，如果本次查询只查到了部分云硬盘列表信息，则返回信息会包含该字段
snapshots	String	当访问接口时如果添加了with_snapshot参 数，则返回该硬盘的快照信息。

表 5-258 attachments_query_detail

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

表 5-259 metadata

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-260 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK


```
{
  "volumes" : [ {
    "attachments" : [ ],
    "availability_zone" : "xxx",
    "bootable" : "false",
    "consistencygroup_id" : null,
    "created_at" : "2016-05-25T02:42:10.856332",
    "description" : null,
    "encrypted" : false,
    "id" : "b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
    "links" : [ {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/v2/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
    "metadata" : {
      "__openstack_region_name" : "pod01.xxx",
      "a" : "b",
      "quantityGB" : "1",
      "volInfoUrl" : "fusionstorage://172.30.64.10/0/FEFEEB07D3924CDEA93C612D4E16882D"
    },
    "name" : "zjb_u25_test",
    "os-vol-host-attr:host" : "pod01.xxx#SATA",
    "volume_image_metadata" : { },
    "os-vol-mig-status-attr:migstat" : null,
    "os-vol-mig-status-attr:name_id" : null,
    "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f",
    "os-volume-replication:driver_data" : null,
    "os-volume-replication:extended_status" : null,
    "replication_status" : "disabled",
    "shareable" : false,
    "multiattach" : false,
    "size" : 1,
    "snapshot_id" : null,
    "source_volid" : null,
    "status" : "available",
    "updated_at" : "2016-05-25T02:42:22.341984",
    "user_id" : "b0524e8342084ef5b74f158f78fc3049",
    "volume_type" : "SATA"
  } ],
  "volumes_links" : [ {
    "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/v2/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/detail?
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
limit=1&marker=b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
    "rel" : "next"
  } ]
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.21 查询扩展接口_社区兼容

功能介绍

查询扩展接口。

URI

GET /v2/{tenant_id}/extensions

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-261 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-262 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
extensions	Array of **extension** objects	扩展接口列表

表 5-263 extension

参数	参数类型	描述
updated	String	最后的更新时间
description	String	云硬盘描述。最大支持255个字节
links	**links** object	云硬盘URI自描述信息
namespace	String	关联扩展的链接
alias	String	扩展的别名
name	String	云硬盘名称。最大支持255个字节

表 5-264 links

参数	参数类型	描述
href	String	对应的快捷链接
rel	String	快捷链接标记名称

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-265 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "extensions" : [ {
    "updated" : "2013-04-18T00:00:00+00:00",
    "name" : "SchedulerHints",
    "links" : [ ],
    "namespace" : "http://docs.openstack.org/block-service/ext/scheduler-hints/api/v2",
    "alias" : "OS-SCH-HNT",
    "description" : "Pass arbitrary key/value pairs to the scheduler."
  }, {
    "updated" : "2011-06-29T00:00:00+00:00",
    "name" : "Hosts",
    "links" : [ ],
    "namespace" : "http://docs.openstack.org/volume/ext/hosts/api/v1.1",
    "alias" : "os-hosts",
    "description" : "Admin-only host administration."
  }, {
    "updated" : "2011-11-03T00:00:00+00:00",
    "name" : "VolumeTenantAttribute",
    "links" : [ ],
    "namespace" : "http://docs.openstack.org/volume/ext/volume_tenant_attribute/api/v1",
    "alias" : "os-vol-tenant-attr",
    "description" : "Expose the internal project_id as an attribute of a volume."
  }, {
    "updated" : "2011-08-08T00:00:00+00:00",
    "name" : "Quotas",
    "links" : [ ],
    "namespace" : "http://docs.openstack.org/volume/ext/quotas-sets/api/v1.1",
    "alias" : "os-quota-sets",
    "description" : "Quota management support."
  }, {
    "updated" : "2011-08-24T00:00:00+00:00",
    "name" : "TypesManage",
    "links" : [ ],
    "namespace" : "http://docs.openstack.org/volume/ext/types-manage/api/v1",
    "alias" : "os-types-manage",
    "description" : "Types manage support."
  } ]
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "code" : "XXX"
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.22 查询单个云硬盘详情 v2

功能介绍

查询单个云硬盘详细信息。

URI

GET /v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}

表 5-266 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-267 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
attachments	Array of **attachments_query_detail** objects	挂载信息，只有处于in-use状态的卷才会返回。
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
bootable	String	是否为可启动云硬盘
consistencygroup_id	String	一致性组ID，该参数表示此云硬盘属于该一致性组，当前云硬盘服务不支持该功能
created_at	String	云硬盘创建时间
description	String	云硬盘描述。最大支持255个字节
encrypted	Boolean	是否为加密云硬盘。说明：当前云硬盘服务不支持该字段
id	String	云硬盘UUID
links	Array of **links** objects	云硬盘URI自描述信息
metadata	**meatadata** object	云硬盘的元数据
name	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
os-vol-host-attr:host	String	云硬盘所在的主机
os-vol-mig-status-attr:migstat	String	云硬盘迁移状态
os-vol-mig-status-attr:name_id	String	云硬盘迁移名称ID
os-vol-tenant-attr:tenant_id	String	云硬盘所属的租户ID
os-volume-replication:driver_data	String	云硬盘复制driver相关数据

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
os-volume-replication:extended_status	String	云硬盘复制扩展状态
replication_status	String	云硬盘备份状态
size	Integer	云硬盘大小
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
status	String	云硬盘状态
updated_at	String	云硬盘更新时间
user_id	String	使用云硬盘的用户ID
volume_type	String	云硬盘类型

表 5-268 attachments_query_detail

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

表 5-269 links

参数	参数类型	描述
href	String	对应的快捷链接
rel	String	快捷链接标记名称

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-270 meatadata

参数	参数类型	描述
key_val	String	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-271 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK


```
{
  "volume" : {
    "attachments" : [ ],
    "links" : [ {
      "href" : "https://volume.az0.dc1.domainname.com/v2/40acc331ac784f34842ba4f08ff2be48/volumes/
591ac654-26d8-41be-bb77-4f90699d2d41",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "https://volume.az0.dc1.domainname.com/40acc331ac784f34842ba4f08ff2be48/volumes/
591ac654-26d8-41be-bb77-4f90699d2d41",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
    "availability_zone" : "az1.dc1",
    "os-vol-host-attr:host" : "az1.dc1#SSD",
    "encrypted" : false,
    "multiattach" : true,
    "updated_at" : "2016-02-03T02:19:29.895237",
    "os-volume-replication:extended_status" : null,
    "replication_status" : "disabled",
    "snapshot_id" : null,
    "id" : "591ac654-26d8-41be-bb77-4f90699d2d41",
    "size" : 40,
    "user_id" : "fd03ee73295e45478d88e15263d2ee4e",
    "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "40acc331ac784f34842ba4f08ff2be48",
    "volume_image_metadata" : null,
    "os-vol-mig-status-attr:migstat" : null,
    "metadata" : {
      "__openstack_region_name" : "az1.dc1",
      "quantityGB" : "40"
    },
    "status" : "error_restoring",
    "description" : "auto-created_from_restore_from_backup",
    "os-volume-replication:driver_data" : null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "source_volid" : null,
    "consistencygroup_id" : null,
    "os-vol-mig-status-attr:name_id" : null,
    "name" : "restore_backup_0115efb3-678c-4a9e-bff6-d3cd278238b9",
    "bootable" : "false",
    "created_at" : "2016-02-03T02:19:11.723797",
    "volume_type" : null,
    "shareable" : "false"
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.6.23 查询单个云硬盘详情_社区兼容

功能介绍

查询单个云硬盘详细信息。

URI

GET /v2/{tenant_id}/os-vendor-volumes/{volume_id}

表 5-272 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
volume_id	是	String	云硬盘ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-273 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
attachments	Array of **attachments_query_detail** objects	挂载信息，只有处于in-use状态的卷才会返回。
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
bootable	String	是否为可启动云硬盘
consistencygroup_id	String	一致性组ID，该参数表示此云硬盘属于该一致性组，当前云硬盘服务不支持该功能
created_at	String	云硬盘创建时间
description	String	云硬盘描述。最大支持255个字节
encrypted	Boolean	是否为加密云硬盘。说明：当前云硬盘服务不支持该字段
id	String	云硬盘UUID
links	Array of **links** objects	云硬盘URI自描述信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
metadata	**meatadata** object	云硬盘的元数据
name	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
os-vol-host-attr:host	String	云硬盘所在的主机
os-vol-mig-status-attr:migstat	String	云硬盘迁移状态
os-vol-mig-status-attr:name_id	String	云硬盘迁移名称ID
os-vol-tenant-attr:tenant_id	String	云硬盘所属的租户ID
os-volume-replication:driver_data	String	云硬盘复制driver相关数据
os-volume-replication:extended_status	String	云硬盘复制扩展状态
replication_status	String	云硬盘备份状态
size	Integer	云硬盘大小
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
status	String	云硬盘状态
updated_at	String	云硬盘更新时间
user_id	String	使用云硬盘的用户ID
volume_type	String	云硬盘类型

表 5-274 attachments_query_detail

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

表 5-275 links

参数	参数类型	描述
href	String	对应的快捷链接
rel	String	快捷链接标记名称

表 5-276 meatadata

参数	参数类型	描述
key_val	String	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-277 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "volume" : {
    "attachments" : [ ],
    "links" : [ {
      "href" : "https://volume.az0.dc1.domainname.com/v2/40acc331ac784f34842ba4f08ff2be48/volumes/
591ac654-26d8-41be-bb77-4f90699d2d41",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "https://volume.az0.dc1.domainname.com/40acc331ac784f34842ba4f08ff2be48/volumes/
591ac654-26d8-41be-bb77-4f90699d2d41",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "rel" : "bookmark"
   } ],
   "availability_zone" : "az1.dc1",
   "os-vol-host-attr:host" : "az1.dc1#SSD",
   "encrypted" : false,
   "multiattach" : true,
   "updated_at" : "2016-02-03T02:19:29.895237",
   "os-volume-replication:extended_status" : null,
   "replication_status" : "disabled",
   "snapshot_id" : null,
   "id" : "591ac654-26d8-41be-bb77-4f90699d2d41",
   "size" : 40,
   "user_id" : "fd03ee73295e45478d88e15263d2ee4e",
   "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "40acc331ac784f34842ba4f08ff2be48",
   "volume_image_metadata" : null,
   "os-vol-mig-status-attr:migstat" : null,
   "metadata" : {
     "__openstack_region_name" : "az1.dc1",
     "quantityGB" : "40"
   },
   "status" : "error_restoring",
   "description" : "auto-created_from_restore_from_backup",
   "os-volume-replication:driver_data" : null,
   "source_volid" : null,
   "consistencygroup_id" : null,
   "os-vol-mig-status-attr:name_id" : null,
   "name" : "restore_backup_0115efb3-678c-4a9e-bff6-d3cd278238b9",
   "bootable" : "false",
   "created_at" : "2016-02-03T02:19:11.723797",
   "volume_type" : null,
   "shareable" : "false"
  }
}
```


状态码：400

Bad Request


```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.24 查询所有云硬盘详情_社区兼容

功能介绍

查询所有云硬盘详情

URI

GET /v2/{tenant_id}/os-vendor-volumes/detail

表 5-278 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

表 5-279 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	取值为上一页数据的最后一条记录的id，返回值为该项后面的项
name	否	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
limit	否	Integer	返回结果个数限制，取值为大于0的整数
sort_key	否	String	返回结果按该关键字排序（支持id，status，size，created_at等关键字，默认为“created_at”）
sort_dir	否	String	降序或升序（默认为“desc”）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量（偏移量为一个大于0小于磁盘总个数的整数，表示查询该偏移量后面的所有的卷）
status	否	String	云硬盘状态
metadata	否	String	云硬盘元数据
availability_zone	否	String	AZ信息
changes-since	否	String	云硬盘更新时间，时间格式示例：2018-01-08T09:41:18。该参数仅在管理员操作中有效
with_snapshot	否	Boolean	卷列表详情中是否包含卷的所有快照信息
snapshot_metadata	否	String	该filter依赖with_snapshot参数，如果包含该参数，则接口仅返回包含该snapshot_metadata值的snapshot。该参数仅影响快照
server_id	否	String	返回挂载给该云主机的卷

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-280 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume	Map<String,String>	云硬盘信息
id	String	云硬盘ID
links	String	云硬盘URI自描述信息
name	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
status	String	云硬盘状态
attachments	Array of **attachments_query_detail** objects	挂载信息，只有处于in-use状态的卷才会返回。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
os-volhostattr:host	String	云硬盘所在的主机
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
description	String	描述
created_at	String	云硬盘创建时间
volume_type	String	云硬盘类型
os-voltenantattr:tenant_id	String	云硬盘所属的租户ID
size	Integer	云硬盘大小
metadata	Map<String,**metadata**>	云硬盘的元数据
os-volmigstatusattr:migstat	String	云硬盘迁移状态
os-volmigstatusattr:name_id	String	云硬盘迁移名称ID
osvolumereplication:driver_data	String	云硬盘复制driver相关数据
osvolumereplication:extended_status	String	云硬盘复制扩展状态
encrypted	Boolean	是否为加密云硬盘。说明：当前云硬盘服务不支持该字段
replication_status	String	云硬盘备份状态
user_id	String	使用云硬盘的用户ID
consistencygroup_id	String	云硬盘所属一致性组ID
bootable	String	是否为可启动云硬盘
updated_at	String	云硬盘更新时间
shareable	String	是否为可共享云硬盘
multiattach	String	是否为可共享云硬盘

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
volume_image_metadata	Map<String,String>	如果云硬盘是从镜像创建的则会有该字段，否则该字段为空
volumes_links	Array of strings	云硬盘列表查询位置标记，与响应body中的volumes同级，如果本次查询只查到了部分云硬盘列表信息，则返回信息会包含该字段
snapshots	String	当访问接口时如果添加了with_snapshot参 数，则返回该硬盘的快照信息。

表 5-281 attachments_query_detail

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

表 5-282 metadata

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-283 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK


```
{
  "volumes" : [ {
    "attachments" : [ ],
    "availability_zone" : "xxx",
    "bootable" : "false",
    "consistencygroup_id" : null,
    "created_at" : "2016-05-25T02:42:10.856332",
    "description" : null,
    "encrypted" : false,
    "id" : "b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
    "links" : [ {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/v2/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
    "metadata" : {
      "__openstack_region_name" : "pod01.xxx",
      "a" : "b",
      "quantityGB" : "1",
      "volInfoUrl" : "fusionstorage://172.30.64.10/0/FEFEEB07D3924CDEA93C612D4E16882D"
    },
    "name" : "zjb_u25_test",
    "os-vol-host-attr:host" : "pod01.xxx#SATA",
    "volume_image_metadata" : { },
    "os-vol-mig-status-attr:migstat" : null,
    "os-vol-mig-status-attr:name_id" : null,
    "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f",
    "os-volume-replication:driver_data" : null,
    "os-volume-replication:extended_status" : null,
    "replication_status" : "disabled",
    "shareable" : false,
    "multiattach" : false,
    "size" : 1,
    "snapshot_id" : null,
    "source_volid" : null,
    "status" : "available",
    "updated_at" : "2016-05-25T02:42:22.341984",
    "user_id" : "b0524e8342084ef5b74f158f78fc3049",
    "volume_type" : "SATA"
  } ],
  "volumes_links" : [ {
    "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/v2/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/detail?
limit=1&marker=b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
    "rel" : "next"
  } ]
}
```


状态码：400

Bad Request


```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "code" : "XXX"
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.25 查询所有云硬盘详情_v3_社区兼容

功能介绍

查询所有云硬盘详情

URI

GET /v3/{tenant_id}/os-vendor-volumes/detail

表 5-284 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-285 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	取值为上一页数据的最后一条记录的id，返回值为该项后面的项
name	否	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
limit	否	Integer	返回结果个数限制，取值为大于0的整数
sort_key	否	String	返回结果按该关键字排序（支持id，status，size，created_at等关键字，默认为“created_at”）
sort_dir	否	String	降序或升序（默认为“desc”）
offset	否	Integer	偏移量（偏移量为一个大于0小于磁盘总个数的整数，表示查询该偏移量后面的所有的卷）
status	否	String	云硬盘状态
metadata	否	String	云硬盘元数据
availability_zone	否	String	AZ信息
changes-since	否	String	云硬盘更新时间，时间格式示例：2018-01-08T09:41:18。该参数仅在管理员操作中有效
with_snapshot	否	Boolean	卷列表详情中是否包含卷的所有快照信息
snapshot_metadata	否	String	该filter依赖with_snapshot参数，如果包含该参数，则接口仅返回包含该snapshot_metadata值的snapshot。该参数仅影响快照
server_id	否	String	返回挂载给该云主机的卷

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-286 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume	Map<String,String>	云硬盘信息
id	String	云硬盘ID
links	String	云硬盘URI自描述信息
name	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
status	String	云硬盘状态
attachments	Array of **attachments_query_detail** objects	挂载信息，只有处于in-use状态的卷才会返回。
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
os-volhostattr:host	String	云硬盘所在的主机
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
description	String	描述
created_at	String	云硬盘创建时间
volume_type	String	云硬盘类型
os-voltenantattr:tenant_id	String	云硬盘所属的租户ID
size	Integer	云硬盘大小
metadata	Map<String,**metadata**>	云硬盘的元数据
os-volmigstatusattr:migstat	String	云硬盘迁移状态
os-volmigstatusattr:name_id	String	云硬盘迁移名称ID
osvolumereplication:driver_data	String	云硬盘复制driver相关数据
osvolumereplication:extended_status	String	云硬盘复制扩展状态

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
encrypted	Boolean	是否为加密云硬盘。说明：当前云硬盘服务不支持该字段
replication_status	String	云硬盘备份状态
user_id	String	使用云硬盘的用户ID
consistencygroup_id	String	云硬盘所属一致性组ID
bootable	String	是否为可启动云硬盘
updated_at	String	云硬盘更新时间
shareable	String	是否为可共享云硬盘
multiattach	String	是否为可共享云硬盘
volume_image_metadata	Map<String,String>	如果云硬盘是从镜像创建的则会有该字段，否则该字段为空
volumes_links	Array of strings	云硬盘列表查询位置标记，与响应body中的volumes同级，如果本次查询只查到了部分云硬盘列表信息，则返回信息会包含该字段
snapshots	String	当访问接口时如果添加了with_snapshot参 数，则返回该硬盘的快照信息。

表 5-287 attachments_query_detail

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-288 metadata

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-289 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK


```
{
  "volumes" : [ {
    "attachments" : [ ],
    "availability_zone" : "xxx",
    "bootable" : "false",
    "consistencygroup_id" : null,
    "created_at" : "2016-05-25T02:42:10.856332",
    "description" : null,
    "encrypted" : false,
    "id" : "b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
    "links" : [ {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/v2/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
    "metadata" : {
      "__openstack_region_name" : "pod01.xxx",
      "a" : "b",
      "quantityGB" : "1",
      "volInfoUrl" : "fusionstorage://172.30.64.10/0/FEFEEB07D3924CDEA93C612D4E16882D"
    },
    "name" : "zjb_u25_test",
    "os-vol-host-attr:host" : "pod01.xxx#SATA",
    "volume_image_metadata" : { },
    "os-vol-mig-status-attr:migstat" : null,
    "os-vol-mig-status-attr:name_id" : null,
    "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f",
    "os-volume-replication:driver_data" : null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "os-volume-replication:extended_status" : null,
    "replication_status" : "disabled",
    "shareable" : false,
    "multiattach" : false,
    "size" : 1,
    "snapshot_id" : null,
    "source_volid" : null,
    "status" : "available",
    "updated_at" : "2016-05-25T02:42:22.341984",
    "user_id" : "b0524e8342084ef5b74f158f78fc3049",
    "volume_type" : "SATA"
  } ],
  "volumes_links" : [ {
    "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/v2/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/detail?
limit=1&marker=b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
    "rel" : "next"
  } ]
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.6.26 查询云硬盘类型列表_v3_社区兼容

功能介绍

查询支持的云硬盘类型。

URI

GET /v3/{tenant_id}/types

表 5-290 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-291 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume_types	Array of **query_volume_type_list** objects	云硬盘类型列表

表 5-292 query_volume_type_list

参数	参数类型	描述
extra_specs	Map<String,String>	云硬盘类型的规格
volume_backend_name	String	云硬盘类型名称
availability-zone	String	可用分区
name	String	云硬盘类型名称
id	String	云硬盘类型ID
description	String	云硬盘类型的描述信息
qos_specs_id	String	云硬盘类型对应的qos的id

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
is_public	Boolean	是否是public类型

状态码：400

表 5-293 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "volume_types" : [ {
    "extra_specs" : {
      "volume_backend_name" : "SAS",
      "availability-zone" : "az1.dc1"
    },
    "name" : "SAS",
    "qos_specs_id" : null,
    "id" : "6c81c680-df58-4512-81e7-ecf66d160638",
    "is_public" : true,
    "description" : null
  }, {
    "extra_specs" : {
      "volume_backend_name" : "SATA",
      "availability-zone" : "az1.dc1"
    },
    "name" : "SATA",
    "qos_specs_id" : "585f29d6-7147-42e7-bfb8-ca214f640f6f",
    "is_public" : true,
    "id" : "ea6e3c13-aac5-46e0-b280-745ed272e662",
    "description" : null
  }, {
    "extra_specs" : {
      "volume_backend_name" : "SSD",
      "availability-zone" : "az1.dc1"
    },
    "name" : "SSD",
    "qos_specs_id" : "39b0c29a-308b-4f86-b478-5d3d02a43837",
    "is_public" : true,
    "id" : "6f2dee9e-82f0-4be3-ad89-bae605a3d24f",
    "description" : null
  } ]
}
```

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

5.6.27 查询云硬盘标签

功能介绍

查询指定云硬盘的标签信息。

URI

GET /v2/{tenant_id}/cloudvolumes/{volume_id}/tags

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-294 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户id。
volume_id	是	String	云硬盘ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-295 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tags	Array of **tag** objects	标签列表。
sys_tags	Array of **tag** objects	系统标签列表，管理员权限返回。

表 5-296 tag

参数	参数类型	描述
key	String	标签键。
value	String	标签值。

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "tags" : [ {
    "value" : "value1",
    "key" : "key1"
  }, {
    "value" : "value2",
    "key" : "key2"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  } ]
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

5.6.28 查询所有云硬盘 cloudvolumes 详情

功能介绍

查询所有云硬盘详情

URI

GET /v2/{tenant_id}/cloudvolumes/detail

表 5-297 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

表 5-298 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	取值为上一页数据的最后一条记录的id，返回值为该项后面的项

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
limit	否	Integer	返回结果个数限制，取值为大于0的整数
sort_key	否	String	返回结果按该关键字排序（支持id，status，size，created_at等关键字，默认为“created_at”）
sort_dir	否	String	降序或升序（默认为“desc”）
offset	否	Integer	偏移量（偏移量为一个大于0小于磁盘总个数的整数，表示查询该偏移量后面的所有的卷）
status	否	String	云硬盘状态
metadata	否	String	云硬盘元数据
availability_zone	否	String	AZ信息
changes-since	否	String	云硬盘更新时间，时间格式示例：2018-01-08T09:41:18。该参数仅在管理员操作中有效
with_snapshot	否	Boolean	卷列表详情中是否包含卷的所有快照信息
snapshot_metadata	否	String	该filter依赖with_snapshot参数，如果包含该参数，则接口仅返回包含该snapshot_metadata值的snapshot。该参数仅影响快照
server_id	否	String	返回挂载给该云主机的卷

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-299 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
volume	Map<String,String>	云硬盘信息
id	String	云硬盘ID
links	String	云硬盘URI自描述信息
name	String	云硬盘名称。最大支持255个字节
status	String	云硬盘状态
attachments	Array of **attachments_query_detail** objects	挂载信息，只有处于in-use状态的卷才会返回。
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
os-volhostattr:host	String	云硬盘所在的主机
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
description	String	描述
created_at	String	云硬盘创建时间
volume_type	String	云硬盘类型
os-voltenantattr:tenant_id	String	云硬盘所属的租户ID
size	Integer	云硬盘大小
metadata	Map<String,**metadata**>	云硬盘的元数据
os-volmigstatusattr:migstat	String	云硬盘迁移状态
os-volmigstatusattr:name_id	String	云硬盘迁移名称ID
osvolumereplication:driver_data	String	云硬盘复制driver相关数据
osvolumereplication:extended_status	String	云硬盘复制扩展状态

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
encrypted	Boolean	是否为加密云硬盘。说明：当前云硬盘服务不支持该字段
replication_status	String	云硬盘备份状态
user_id	String	使用云硬盘的用户ID
consistencygroup_id	String	云硬盘所属一致性组ID
bootable	String	是否为可启动云硬盘
updated_at	String	云硬盘更新时间
shareable	String	是否为可共享云硬盘
multiattach	String	是否为可共享云硬盘
volume_image_metadata	Map<String,String>	如果云硬盘是从镜像创建的则会有该字段，否则该字段为空
volumes_links	Array of strings	云硬盘列表查询位置标记，与响应body中的volumes同级，如果本次查询只查到了部分云硬盘列表信息，则返回信息会包含该字段
snapshots	String	当访问接口时如果添加了with_snapshot参 数，则返回该硬盘的快照信息。

表 5-300 attachments_query_detail

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-301 metadata

参数	参数类型	描述
metadata	Map<String,String>	一个或多个键值对形式的元数据信息

状态码：400

表 5-302 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	出现错误时，返回的错误消息
code	String	出现错误时，返回的错误码

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK


```
{
  "volumes" : [ {
    "attachments" : [ ],
    "availability_zone" : "xxx",
    "bootable" : "false",
    "consistencygroup_id" : null,
    "created_at" : "2016-05-25T02:42:10.856332",
    "description" : null,
    "encrypted" : false,
    "id" : "b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
    "links" : [ {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/v2/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
      "rel" : "self"
    }, {
      "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/
b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
      "rel" : "bookmark"
    } ],
    "metadata" : {
      "__openstack_region_name" : "pod01.xxx",
      "a" : "b",
      "quantityGB" : "1",
      "volInfoUrl" : "fusionstorage://172.30.64.10/0/FEFEEB07D3924CDEA93C612D4E16882D"
    },
    "name" : "zjb_u25_test",
    "os-vol-host-attr:host" : "pod01.xxx#SATA",
    "volume_image_metadata" : { },
    "os-vol-mig-status-attr:migstat" : null,
    "os-vol-mig-status-attr:name_id" : null,
    "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f",
    "os-volume-replication:driver_data" : null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "os-volume-replication:extended_status" : null,
    "replication_status" : "disabled",
    "shareable" : false,
    "multiattach" : false,
    "size" : 1,
    "snapshot_id" : null,
    "source_volid" : null,
    "status" : "available",
    "updated_at" : "2016-05-25T02:42:22.341984",
    "user_id" : "b0524e8342084ef5b74f158f78fc3049",
    "volume_type" : "SATA"
  } ],
  "volumes_links" : [ {
    "href" : "https://volume.localdomain.com:8776/v2/dd14c6ac581f40059e27f5320b60bf2f/volumes/detail?
limit=1&marker=b104b8db-170d-441b-897a-3c8ba9c5a214",
    "rel" : "next"
  } ]
}
```


状态码：400

Bad Request


```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
407	Proxy Authentication Required
408	Request Timeout
409	Conflict
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.6.29 批量添加删除云硬盘标签

功能介绍

批量添加或删除云硬盘标签

URI

POST /v2/{tenant_id}/cloudvolumes/{volume_id}/tags/action

表 5-303 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户id。
volume_id	是	String	云硬盘id。

请求参数

表 5-304 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	操作标识，当前支持的取值如下： 添加标签：create 删除标签：delete
sys_tags	否	Array of **tag** objects	系统标签列表。 管理员权限可以访问，和tags二选一。
tags	否	Array of **tag** objects	标签列表。 租户权限时该字段必选，管理员权限时和sys_tags二选一。

表 5-305 tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签键。
value	是	String	标签值。

响应参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
{
  "action" : "create",
  "tags" : [ {
    "key" : "key1",
    "value" : "value1"
  }, {
    "key" : "key2",
    "value" : "value3"
  } ]
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "tags" : [ {
    "value" : "value1",
    "key" : "key1"
  }, {
    "value" : "value2",
    "key" : "key2"
  } ]
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.6.30 获取所有云硬盘资源的标签

功能介绍

获取指定租户的所有云硬盘资源的标签。

URI

GET /v2/{tenant_id}/cloudvolumes/tags

表 5-306 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户id。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-307 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tags	Array of **filterTag** objects	所有云硬盘的标签信息。

表 5-308 filterTag

参数	参数类型	描述
key	String	标签键。
values	Array of strings	标签值列表。

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "tags" : {
    "key_0" : [ "value_0" ],
    "key_1" : [ "value_1", "value_2", "value_3", "value_4" ]
  }
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

5.6.31 通过标签查询云硬盘资源实例详情

功能介绍

通过标签查询云硬盘资源实例详情。

URI

POST /v2/{tenant_id}/cloudvolumes/resource_instances/action

表 5-309 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-310 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
without_any_tag	否	Boolean	不包含任意一个标签，该字段为true时查询所有不带标签的资源，此时忽略 “tags”、“tags_any”、“not_tags”、“not_tags_any”字段。
tags	否	Array of **filterTag** objects	包含标签，最多包含50个key，每个key下面的value最多10个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回包含所有标签的资源列表，key之间是与的关系，key-value结构中value是或的关系。无tag过滤条件时返回全量数据。
tags_any	否	Array of **filterTag** objects	包含任意标签，最多包含50个key，每个key下面的value最多10个, 每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回包含标签的资源列表，key之间是或的关系，key-value结构中value是或的关系。无过滤条件时返回全量数据。
not_tags	否	Array of **filterTag** objects	不包含标签，最多包含50个key，每个key下面的value最多10个, 每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回不包含标签的资源列表，key之间是与的关系，key-value结构中value是或的关系。无过滤条件时返回全量数据。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
not_tags_any	否	Array of **filterTag** objects	不包含任意标签，最多包含50个key，每个key下面的value最多10个, 每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回不包含标签的资源列表，key之间是或的关系，key-value结构中value是或的关系。无过滤条件时返回全量数据。
sys_tags	否	Array of **filterTag** objects	仅管理员权限可以使用此字段做资源实例过滤条件。 sys_tags和租户标签过滤条件（without_any_tag 、tags、tags_any、not_tags、not_tags_any）不能同时使用
limit	否	String	查询记录数（action为count时无此参数）如果action为filter默认为1000，limit最多为1000,不能为负数，最小值为1
offset	否	String	索引位置，偏移量（action为count时无此参数）从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，如果action为filter默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）,必须为数字，不能为负数
action	是	String	操作标识（仅限于filter，count）： filter（过滤），count(查询总条数) 如果是filter就按照过滤条件查询，如果是count，只返回总条数。
matches	否	Array of **match** objects	搜索字段,key为要匹配的字段，如resource_name。value为匹配的值。key为固定字典值，不能包含重复的key或不支持的key。 目前key仅支持resource_name。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-311 filterTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签键。
values	是	Array of strings	标签值列表。

表 5-312 match

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。取值范围如下： resource_name：资源名称。
value	是	String	值。每个值最大长度255个unicode字符 。不校验字符集范。

响应参数

状态码：200

表 5-313 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
resources	Array of **TagListResource** objects	符合查询条件的资源列表。
total_count	Integer	符合查询条件的云硬盘资源个数。

表 5-314 TagListResource

参数	参数类型	描述
resource_id	String	资源ID。
resource_detail	**volume_v2_v2** object	资源详情。
tags	Array of **tag** objects	标签列表，没有标签默认为空数组。
sys_tags	Array of **tag** objects	仅管理员权限才可以获取此字段。
resource_name	String	资源名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-315 volume_v2_v2

参数	参数类型	描述
id	String	云硬盘ID
links	**links** object	云硬盘URI自描述信息
name	String	云硬盘名称，最大支持255个字节
status	String	云硬盘状态
attachments	Array of **attachments** objects	挂载信息
availability_zone	String	云硬盘所属的AZ信息
bootable	Boolean	是否为可启动云硬盘
encrypted	Boolean	是否为加密云硬盘。说明：当前云硬盘服务不支持该字段
created_at	String	云硬盘创建时间
description	String	描述
volume_type	String	云硬盘类型
replication_status	String	云硬盘备份状态
consistencygroup_id	String	云硬盘所属一致性组ID
source_volid	String	源云硬盘ID，如果是从源云硬盘创建，则有值
snapshot_id	String	快照ID，如果是从快照创建，则有值
metadata	Map<String,String>	云硬盘的元数据
size	Integer	云硬盘大小
user_id	String	使用云硬盘的用户ID
shareable	Boolean	是否为可共享云硬盘
multiattach	Boolean	是否为可共享云硬盘
updated_at	String	云硬盘更新时间
tags	Map<String,String>	云硬盘的标签。 如果云硬盘有标签，则会有该字段，否则该字段为空。
enterprise_project_id	String	企业项目ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-316 links

参数	参数类型	描述
href	String	对应的快捷链接
rel	String	快捷链接标记名称

表 5-317 attachments

参数	参数类型	描述
attached_at	String	挂载的时间信息
attachment_id	String	挂载信息对应的ID
device	String	挂载点
host_name	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机对应的物理主机的名称
id	String	挂载的资源ID
server_id	String	云硬盘挂载到的云服务器云主机的ID
volume_id	String	云硬盘ID

表 5-318 tag

参数	参数类型	描述
key	String	标签键。
value	String	标签值。

请求示例

```
{
  "offset" : 100,
  "limit" : 100,
  "action" : "filter",
  "tags" : [ {
    "key" : "key1",
    "values" : [ "value1", "value2" ]
  } ],
  "matches" : [ {
    "key" : "resource_name",
    "value" : "resource1"
  }, {
    "key" : "service_type",
    "value" : "EVS"
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

OK


```
{
  "total_count" : 1,
  "resources" : [ {
    "resource_name" : "resource1",
    "resource_detail" : {
      "attachments" : [ {
        "server_id" : "2080869e-ba46-4ea5-b45e-3191ac0f1d54",
        "attachment_id" : "1335f039-7a42-4d1e-be49-ac584db0ba0b",
        "attached_at" : "2019-08-06T07:00:21.842812",
        "volume_id" : "7fa6b592-ac75-460d-a28a-bb17429d1eb2",
        "device" : "/dev/vda",
        "id" : "7fa6b592-ac75-460d-a28a-bb17429d1eb2"
      } ],
      "links" : [ {
        "href" : "https://volume.Region.dc1.domainname.com/v2/051375756c80d5eb2ff0c014498645fb/
volumes/7fa6b592-ac75-460d-a28a-bb17429d1eb2",
        "rel" : "self"
      }, {
        "href" : "https://volume.Region.dc1.domainname.com/051375756c80d5eb2ff0c014498645fb/volumes/
7fa6b592-ac75-460d-a28a-bb17429d1eb2",
        "rel" : "bookmark"
      } ],
      "availability_zone" : "kvmxen.dc1",
      "os-vol-host-attr:host" : "az21.dc1#2",
      "enterprise_project_id" : "0",
      "updated_at" : "2019-08-09T06:19:35.874737",
      "replication_status" : "disabled",
      "id" : "7fa6b592-ac75-460d-a28a-bb17429d1eb2",
      "size" : 40,
      "user_id" : "75f26e17348643bfb7718578b04635c2",
      "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "051375756c80d5eb2ff0c014498645fb",
      "service_type" : "EVS",
      "metadata" : { },
      "status" : "in-use",
      "volume_image_metadata" : {
        "size" : "0",
        "__quick_start" : "False",
        "container_format" : "bare",
        "min_ram" : "0",
        "image_name" : "test-hua-centos7.3-0725",
        "image_id" : "c6c153a6-dde8-4bac-8e40-3d7619436934",
        "__os_type" : "Linux",
        "min_disk" : "20",
        "__support_kvm" : "true",
        "virtual_env_type" : "FusionCompute",
        "__description" : "",
        "__os_version" : "CentOS 7.3 64bit",
        "__os_bit" : "64",
        "__image_source_type" : "uds",
        "__support_xen" : "true",
        "file_format" : "zvhd2",
        "checksum" : "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",
        "__imagetype" : "gold",
        "disk_format" : "zvhd2",
        "__image_cache_type" : "Not_Cache",
        "__isregistered" : "true",
        "__image_location" : "192.149.46.200:5443:pcsimssouthchina:c6c153a6-
dde8-4bac-8e40-3d7619436934",
        "__image_size" : "911269888",
        "__platform" : "CentOS"
      },
      "description" : "",
      "multiattach" : false,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "name" : "resource1",
    "bootable" : "true",
    "created_at" : "2019-08-06T06:59:03.056682",
    "volume_type" : "SAS",
    "shareable" : false
   },
   "tags" : [ {
    "key" : "key1",
    "value" : "value1"
   }, {
    "key" : "key1",
    "value" : "value2"
   } ],
   "resource_id" : "7fa6b592-ac75-460d-a28a-bb17429d1eb2"
  } ]
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error" : {
    "message" : "XXXX",
    "code" : "XXX"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

5.7 查询 API 版本信息

5.7.1 查询 API 版本信息_社区兼容

功能介绍

返回Cinder当前所有可用的版本。

URI

GET /

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

无

请求示例

无

响应示例

状态码：300

Multiple Choices


```
{
 "versions" : [ {
  "min_version" : "",
  "media-types" : [ {
   "type" : "application/vnd.openstack.volume+json;version=1",
   "base" : "application/json"
  } ],
  "links" : [ {
   "rel" : "describedby",
   "href" : "http://docs.openstack.org/",
   "type" : "text/html"
  }, {
   "rel" : "self",
   "href" : "https://evs-api.chengdu.demo.com/v1"
  } ],
  "id" : "v1.0",
  "updated" : "2014-06-28T12:20:21Z",
  "version" : "",
  "status" : "SUPPORTED"
 }, {
  "min_version" : "",
  "media-types" : [ {
   "type" : "application/vnd.openstack.volume+json;version=1",
   "base" : "application/json"
  } ],
  "links" : [ {
   "rel" : "describedby",
   "href" : "http://docs.openstack.org/",
   "type" : "text/html"
  }, {
   "rel" : "self",
   "href" : "https://evs-api.chengdu.demo.com/v2"
  } ],
  "id" : "v2.0",
  "updated" : "2014-06-28T12:20:21Z",
  "version" : "",
  "status" : "SUPPORTED"
 }, {
  "min_version" : "3.0",
  "media-types" : [ {
   "type" : "application/vnd.openstack.volume+json;version=1",
   "base" : "application/json"
  } ],
  "links" : [ {
   "rel" : "describedby",
   "href" : "http://docs.openstack.org/",
   "type" : "text/html"
  }, {
   "rel" : "self",
   "href" : "https://evs-api.chengdu.demo.com/v3"
  } ],
  "id" : "v3.0",
  "updated" : "2016-02-08T12:20:21Z",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "version" : "3.50",
    "status" : "CURRENT"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
300	Multiple Choices

5.8 防勒索保护组 apicom

5.8.1 查询所有防勒索保护组详情

功能介绍

查询所有防勒索保护组详情

URI

GET /v2/{tenant_id}/airgap_protected_groups

表 5-319 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

表 5-320 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
all_tenants	否	String	指定all_tenants=1查询所有租户的防勒索保护组信息，仅管理员可操作。
limit	否	String	返回结果个数限制，取值为大于0的整数
offset	否	String	偏移量（偏移量为一个大于0小于磁盘总个数的整数，表示查询该偏移量后面的所有的卷）
status	否	String	防勒索保护组状态

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK


```
{
  "airgap_protected_groups" : [ {
    "id" : "7df39e2d-0f0e-42e3-9df3-3e0ed0a29b85",
    "name" : "12312312",
    "status" : "protected",
    "previous_status" : null,
    "description" : "",
    "protected_vols" : [ "8954a0f4-bf71-40a7-81a7-1472da60a9ad" ],
    "protected_vols_capacity" : 10,
    "protected_vms" : null,
    "protected_storage_sn" : "2102353JMM10KA000006",
    "task_status" : "0",
    "error_params" : [ ],
    "error_code" : null,
    "sub_step" : "1000",
    "action" : "",
    "tenant_id" : "434bfaa2235d48fc97f00ddab0a51f07",
    "protection_days" : 7,
    "minutes" : 15,
    "period_type" : 0
  }, {
    "id" : "1cca7d79-5a54-4c4c-bb6c-9d3f7a6eb7d0",
    "name" : "pg-802-1",
    "status" : "protected",
    "previous_status" : "",
    "description" : "",
    "protected_vols" : [ "7bbef86e-38d3-4e85-80b8-9eb44e9ffc0a" ],
    "protected_vols_capacity" : 1,
    "protected_vms" : null,
    "protected_storage_sn" : "52220003666547898512",
    "task_status" : "0",
    "error_params" : [ ],
    "error_code" : "",
    "sub_step" : "1000",
    "action" : "",
    "tenant_id" : "07786c9924634107b74be933b7407242",
    "protection_days" : 1,
    "minutes" : 0,
    "hours" : "15",
    "days_of_week" : "1",
    "period_type" : 3
  } ],
  "count" : 2
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
500	Internal Server Error

5.8.2 创建防勒索保护组

功能介绍

创建防勒索保护组

URI

POST /v2/{tenant_id}/airgap_protected_groups

表 5-321 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID

请求参数

表 5-322 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	防勒索保护组名称，长度为4-32个字符。
description	否	String	防勒索保护组描述。最大支持255个字节。
protected_vols	是	Array of strings	被保护的卷UUID。
protected_vms	否	Array of strings	被保护的虚拟机UUID。
protected_storage_sn	是	String	被保护的存储设备SN号。
protection_days	是	Integer	最小保护期，支持保护时长为1-7300天。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
minutes	否	String	保护执行策略为分钟保护，支持间隔分钟为15-59。保护执行策略为每天，每周，每月，可填0到59分钟。
hours	否	String	保护执行策略为小时保护，支持间隔小时为1-23。保护执行策略为每天，每周，每月，可填0点至23点。
period_type	是	String	保护执行策略：分钟（0），小时（1），每天（2），每周（3），每月（4）
days_of_week	否	String	保护执行策略为每周时可填写1-7，多个值用英文逗号分隔。
days_of_month	否	String	保护执行策略为每月时可填写1-31，多个值用英文逗号分隔。

响应参数

无

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK


```
{
  "airgap_protected_group" : {
    "id" : "a9aa9025-5d5a-4a36-9ae4-b545e40c265f",
    "name" : "airgap001",
    "status" : "protected",
    "previous_status" : "",
    "description" : "",
    "protected_vols" : [ "80e044b3-441b-43e9-b478-68fc03da3fd4" ],
    "protected_vols_capacity" : 1,
    "protected_vms" : null,
    "protected_storage_sn" : "52220003666547898512",
    "task_status" : "6",
    "error_params" : [ ],
    "error_code" : "1073947433",
    "sub_step" : "2011",
    "action" : "",
    "tenant_id" : "07786c9924634107b74be933b7407242",
    "protection_days" : 1,
    "hours" : 1,
    "period_type" : 1
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
500	Internal Server Error

5.8.3 查询单个防勒索保护组详细信息

功能介绍

查询单个防勒索保护组详细信息

URI

GET /v2/{tenant_id}/airgap_protected_groups/{airgap_protected_group_id}

表 5-323 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
airgap_protected_group_id	是	String	防勒索保护组ID

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "airgap_protected_groups" : [ {
    "id" : "7df39e2d-0f0e-42e3-9df3-3e0ed0a29b85",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "name" : "12312312",
  "status" : "protected",
  "previous_status" : null,
  "description" : "",
  "protected_vols" : [ "8954a0f4-bf71-40a7-81a7-1472da60a9ad" ],
  "protected_vols_capacity" : 10,
  "protected_vms" : null,
  "protected_storage_sn" : "2102353JMM10KA000006",
  "task_status" : "0",
  "error_params" : [ ],
  "error_code" : null,
  "sub_step" : "1000",
  "action" : "",
  "tenant_id" : "434bfaa2235d48fc97f00ddab0a51f07",
  "protection_days" : 7,
  "minutes" : 15,
  "period_type" : 0
 }, {
  "id" : "1cca7d79-5a54-4c4c-bb6c-9d3f7a6eb7d0",
  "name" : "pg-802-1",
  "status" : "protected",
  "previous_status" : "",
  "description" : "",
  "protected_vols" : [ "7bbef86e-38d3-4e85-80b8-9eb44e9ffc0a" ],
  "protected_vols_capacity" : 1,
  "protected_vms" : null,
  "protected_storage_sn" : "52220003666547898512",
  "task_status" : "0",
  "error_params" : [ ],
  "error_code" : "",
  "sub_step" : "1000",
  "action" : "",
  "tenant_id" : "07786c9924634107b74be933b7407242",
  "protection_days" : 1,
  "minutes" : 0,
  "hours" : "15",
  "days_of_week" : "1",
  "period_type" : 3
 } ],
 "count" : 2
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
500	Internal Server Error

5.8.4 删除防勒索保护组

功能介绍

删除防勒索保护组

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

DELETE /v2/{tenant_id}/airgap_protected_groups/{airgap_protected_group_id}

表 5-324 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
airgap_protected_group_id	是	String	防勒索保护组ID

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
500	Internal Server Error

5.8.5 更新防勒索保护组

功能介绍

更新防勒索保护组

URI

PUT /v2/{tenant_id}/airgap_protected_groups/{airgap_protected_group_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-325 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
airgap_protected_group_id	是	String	防勒索保护组ID

请求参数

表 5-326 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
operate	是	String	操作类型：添加卷（add_vols）,移除卷（remove_vols）,更新保护策略（policy_content），更新名称描述（update_basic）。
name	否	String	防勒索保护组名称，长度为4-32个字符。
description	否	String	防勒索保护组描述。最大支持255个字节。
protected_vols	否	Array of strings	被保护的卷ID。
protected_storage_sn	否	String	被保护的存储设备SN号。
protection_days	否	String	最小保护期，支持保护时长为1-7300天。
minutes	否	String	保护执行策略为分钟保护，支持间隔分钟为15-59。保护执行策略为每天，每周，每月，可填0到59分钟。
hours	否	String	保护执行策略为小时保护，支持间隔小时为1-23。保护执行策略为每天，每周，每月，可填0点至23点。
period_type	否	String	保护执行策略：分钟（0），小时（1），每天（2），每周（3），每月（4）
days_of_week	否	String	保护执行策略为每周时可填写1-7，多个值用英文逗号隔开。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
days_of_month	否	String	保护执行策略为每月时可填写1-31，多个值用英文逗号隔开。

响应参数

无

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "airgap_protected_group" : {
    "id" : "a9aa9025-5d5a-4a36-9ae4-b545e40c265f",
    "name" : "airgap001",
    "status" : "protected",
    "previous_status" : "",
    "description" : "",
    "protected_vols" : [ "80e044b3-441b-43e9-b478-68fc03da3fd4" ],
    "protected_vols_capacity" : 1,
    "protected_vms" : null,
    "protected_storage_sn" : "52220003666547898512",
    "task_status" : "6",
    "error_params" : [ ],
    "error_code" : "1073947433",
    "sub_step" : "2011",
    "action" : "",
    "tenant_id" : "07786c9924634107b74be933b7407242",
    "protection_days" : 1,
    "hours" : 1,
    "period_type" : 1
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
500	Internal Server Error

5.9 防勒索保护组副本

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.9.1 防勒索保护组副本批量删除

功能介绍

防勒索保护组副本批量删除

URI

DELETE /v2/{tenant_id}/airgap_protected_groups/{airgap_pg_id}/replications

表 5-327 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
airgap_pg_id	是	String	防勒索保护组ID

请求参数

表 5-328 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
replications	否	Array of strings	保护组副本id

响应参数

无

请求示例

批量删除防勒索保护组副本请求，传入保护组的副本ID列表

```
/v2/979fe37f61f34ae0a4e5e54535db5903/b4ed7b56-5702-11ef-9276-fa163e4e52f8/replications

{
  "replications" : [ "3231c0b6-1975-11ef-8d84-a4be2b838577", "3231c318-1975-11ef-8d84-a4be2b838577",
"3231c4f8-1975-11ef-8d84-a4be2b838577", "3231c6ec-1975-11ef-8d84-a4be2b838577" ]
}
```

响应示例

状态码：200

请求成功

```
{
  "replications" : [ "3231c0b6-1975-11ef-8d84-a4be2b838577", "3231c318-1975-11ef-8d84-a4be2b838577",
"3231c4f8-1975-11ef-8d84-a4be2b838577", "3231c6ec-1975-11ef-8d84-a4be2b838577" ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	请求成功
401	鉴权失败
403	只允许管理员权限访问该接口
500	服务内部错误

5.9.2 防勒索保护组副本批量导入

功能介绍

防勒索保护组副本批量导入

URI

POST /v2/{tenant_id}/airgap_protected_groups/{airgap_pg_id}/replications

表 5-329 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
airgap_pg_id	是	String	防勒索保护组ID

请求参数

表 5-330 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
[数组元素]	否	Array of **hypercdpReplicationBulkImportObject** objects	防勒索保护组副本列表信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-331 hypercdpReplicationBulkImportObject

参数	是否必选	参数类型	描述
replications	否	Array of **HypercdpReplication** objects	副本信息

表 5-332 HypercdpReplication

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	ID
name	否	String	名称
status	否	String	状态
created_at	否	String	副本创建时间戳
expired_at	否	String	副本过期时间戳
protection_period	否	String	保护期
lun_replacations	否	Array of **HypercdpLunReps** objects	卷副本列表

表 5-333 HypercdpLunReps

参数	是否必选	参数类型	描述
lun_id	否	String	容灾端从lunID
rep_id	否	String	副本名称ID
vol_id	否	String	源卷id

响应参数

无

请求示例

防勒索保护组副本批量导入请求参数

```
/v2/979fe37f61f34ae0a4e5e54535db5903/airgap_protected_groups/b4ed7b56-5702-11ef-9276-fa163e4e52f8/replications

{
  "replications" : [ {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "id" : "d14c2702-651c-11ef-9d67-0242ac120006",
    "name" : "test_airgap_pg_name",
    "status" : "error",
    "created_at" : "1718338457",
    "expired_at" : "1718338457",
    "protection_period" : 0,
    "lun_replacations" : [ {
      "lun_id" : "456",
      "rep_id" : "2203",
      "vol_id" : "e5ff0606-651c-11ef-9d67-0242ac120006"
    } ]
  } ]
}
```

响应示例

状态码：200

请求成功响应

```
{
    "replications": [
        "3231c0b6-1975-11ef-8d84-a4be2b838577 “,
        "3231c318-1975-11ef-8d84-a4be2b838577",
        "3231c4f8-1975-11ef-8d84-a4be2b838577",
        "3231c6ec-1975-11ef-8d84-a4be2b838577",
    ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功响应
401	鉴权失败
403	只允许管理员权限访问该接口
500	接口内部错误

5.10 云硬盘安全快照 apicom

5.10.1 批量创建安全快照

功能介绍

组合API接口支持批量创建安全快照，一次性可以下发20个不同卷的安全快照创建请求。

URI

POST /v2/{tenant_id}/secure_snapshots

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-334 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户资源空间ID

请求参数

表 5-335 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
[数组元素]	是	Array of **createSecureSnapshot** objects	安全快照创建列表

表 5-336 createSecureSnapshot

参数	是否必选	参数类型	描述
volume_id	是	String	卷ID
sec_snap_name	是	String	安全快照名称，由数字字母中划线下划线组成，长度不超过24
protection_period	是	Integer	安全快照保护周期，单位为天，取值范围1-7300

响应参数

无

请求示例

批量创建安全快照请求参数

```
POST /v2/fake_id/secure_snapshots

{
  'secure_snapshots': [
    {'volume_id': '1', 'sec_snap_name': 'name', 'protection_period': 365 * 20},
    {'volume_id': '2', 'sec_snap_name': 'name', 'protection_period': 365 * 20},
  ]
}
```

响应示例

状态码：200

Accepted

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "result" : "success",
  "success" : {
    "num" : 1,
    "size" : 10
  },
  "failed" : {
    "num" : 0,
    "size" : 0
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
500	Internal Server Error

5.10.2 批量删除安全快照

功能介绍

组合API接口支持批量删除安全快照，一次性可以下发20个安全快照删除请求。

URI

DELETE /v2/{tenant_id}/secure_snapshots

表 5-337 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户资源空间ID

请求参数

表 5-338 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
[数组元素]	是	Array of **deleteSecureSnapshot** objects	需要删除的安全快照信息列表

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-339 deleteSecureSnapshot

参数	是否必选	参数类型	描述
volume_id	是	String	卷ID
sec_snap_id	是	String	安全快照ID

响应参数

无

请求示例

批量删除安全快照请求参数

```
DELETE /v2/fake_id/secure_snapshots

body: {
  'secure_snapshots': [
    {'volume_id': '1', 'sec_snap_id': 'test'},
    {'volume_id': '2', 'sec_snap_id': 'test'},
  ]}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
500	Internal Server Error

5.10.3 查询单个卷的安全快照

功能介绍

查询单个卷的安全快照

URI

GET /v2/{tenant_id}/secure_snapshots/{volume_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-340 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户资源空间ID
volume_id	是	String	卷ID

表 5-341 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	String	查询偏移值
limit	否	String	查询数量上限
name	否	String	安全快照名称
with_count	否	String	是否返回该卷下的所有安全快照的数量
status	否	String	安全快照状态
secure_snapshot_id	否	String	安全快照ID

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
GET /v2/fake_id/secure_snapshots/fake_volume_id
```

响应示例

状态码：200

Accepted

```
{
  "count" : 1,
  "range" : "[0-10]",
  "secure_snapshots" : [ {
    "id" : "201",
    "name" : "zcp_test7871ff51",
    "consistency_group_id" : "-1",
    "consistency_group_name" : "",
    "is_scheduled_cdp" : "0",
    "restore_end_time" : "-1",
    "restore_progress" : "255",
    "restore_speed" : "2",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "restore_start_time" : "-1",
    "status" : "available",
    "activation_time" : "2024-05-25 09:14:39",
    "protect_period" : "1",
    "auto_delete_enabled" : "false",
    "is_in_protection_period" : "false",
    "left_days" : "0",
    "left_hours" : "0"
  } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
500	Internal Server Error

5.10.4 更新或回退安全快照

功能介绍

更新或回退安全快照

URI

PUT /v2/{tenant_id}/secure_snapshots/{volume_id}

表 5-342 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户资源空间ID
volume_id	是	String	卷ID

请求参数

表 5-343 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	操作行为，包含modify，rollback

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
sec_snap_id	是	String	安全快照ID
params	是	Array of **updateSecureSnapshotsParams** objects	安全快照更新参数，修改和回滚传入不同参数

表 5-344 updateSecureSnapshotsParams

参数	是否必选	参数类型	描述
sec_snap_name	否	String	安全快照名称
protection_period	否	String	安全快照保护期
rollback_speed	否	String	回滚速度，支持填入low/medium/high/highest四种

响应参数

无

请求示例

```
PUT /v2/{tenant_id}/secure_snapshots/{volume_id}

{
    'action': 'modify',
    'sec_snap_id': 'adfasdf',
    'params': { 'sec_snap_name': 'name',  'protection_period': 365 * 20}
}
```

响应示例

状态码：200

Accepted

```
{
    'action': 'modify',
    'sec_snap_id': 'adfasdf',
    'params': { 'sec_snap_name': 'name',  'protection_period': 365 * 20},
    'res_code': '0',
    'res_msg': ''
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	Accepted
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
500	Internal Server Error

5.11 防勒索保护组 Actions

5.11.1 取消创建防勒索保护组

功能介绍

取消创建防勒索保护组

URI

POST /v2/{tenant_id}/airgap_protected_groups/{airgap_protected_group_id}/action

表 5-345 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
airgap_protected_group_id	是	String	防勒索保护组ID

请求参数

表 5-346 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-cancel_create	是	Map<String,String>	取消创建防勒索保护组操作

响应参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
/v2/d14c2702-651c-11ef-9d67-0242ac120006/airgap_protected_groups/
e5ff0606-651c-11ef-9d67-0242ac120006/action

{
  "os-cancel_create" : { }
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
500	Internal Server Error

5.11.2 取消保护防勒索保护组

功能介绍

取消保护防勒索保护组

URI

POST /v2/{tenant_id}/airgap_protected_groups/{airgap_protected_group_id}/action

表 5-347 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
airgap_protected_group_id	是	String	防勒索保护组ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-348 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-unprotect_airgap_protected_group	是	Map<String,String>	取消保护防勒索保护操作

响应参数

无

请求示例

```
/v2/d14c2702-651c-11ef-9d67-0242ac120006/airgap_protected_groups/
e5ff0606-651c-11ef-9d67-0242ac120006/action

{
  "os-unprotect_airgap_protected_group" : { }
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
500	Internal Server Error

5.11.3 取消未审批的防勒索防护组副本恢复任务

功能介绍

取消未审批的防勒索防护组副本恢复任务

URI

POST /v2/{tenant_id}/airgap_protected_groups/{airgap_protected_group_id}/action

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-349 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
airgap_protected_group_id	是	String	防勒索保护组ID

请求参数

表 5-350 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-cancel_restore	否	Map<String,String>	取消保护组副本恢复任务请求体

响应参数

无

请求示例

```
/v2/d14c2702-651c-11ef-9d67-0242ac120006/airgap_protected_groups/
e5ff0606-651c-11ef-9d67-0242ac120006/action

{
  "os-cancel_restore" : { }
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	请求成功
401	鉴权失败
403	禁止访问
503	服务内部错误

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.11.4 防勒索保护组副本恢复

功能介绍

防勒索保护组副本恢复

URI

POST /v2/{tenant_id}/airgap_protected_groups/{airgap_protected_group_id}/action

表 5-351 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
airgap_protected_group_id	是	String	保护组ID

请求参数

表 5-352 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-restore	否	**os-restore** object	副本恢复任务标识

表 5-353 os-restore

参数	是否必选	参数类型	描述
airgap_replication_id	否	String	保护组ID
volume_restore_list	否	Array of **volume_restore_list** objects	保护组副本恢复的卷列表

表 5-354 volume_restore_list

参数	是否必选	参数类型	描述
volume_replication_id	否	String	卷副本ID
source_volume_id	否	String	原卷ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
target_volume_id	否	String	目标卷ID

响应参数

无

请求示例

```
/v2/d14c2702-651c-11ef-9d67-0242ac120006/airgap_protected_groups/
e5ff0606-651c-11ef-9d67-0242ac120006/action2

{
  "os-restore" : {
    "airgap_replication_id" : "consistency_group_replication_id",
    "volume_restore_list" : [ {
      "volume_replication_id" : "volume_replication_id_01",
      "source_volume_id" : "source_volume_id_01",
      "target_volume_id" : "target_volume_id_01"
    } ]
  }
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	请求成功
401	鉴权失败
403	禁止访问
503	服务内部错误

5.11.5 继续保护防勒索保护组

功能介绍

继续保护防勒索保护组

URI

POST /v2/{tenant_id}/airgap_protected_groups/{airgap_protected_group_id}/action

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-355 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
airgap_protected_group_id	是	String	防勒索保护组ID

请求参数

表 5-356 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-cancel_unprotect	是	Map<String,String>	继续保护防勒索保护组操作

响应参数

无

请求示例

```
/v2/d14c2702-651c-11ef-9d67-0242ac120006/airgap_protected_groups/
e5ff0606-651c-11ef-9d67-0242ac120006/action

{
  "os-cancel_unprotect" : { }
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
500	Internal Server Error

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.11.6 取消修改防勒索保护组

功能介绍

取消修改防勒索保护组

URI

POST /v2/{tenant_id}/airgap_protected_groups/{airgap_protected_group_id}/action

表 5-357 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
airgap_protected_group_id	是	String	防勒索保护组ID

请求参数

表 5-358 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-cancel_modify	是	Map<String,String>	取消修改防勒索保护组

响应参数

无

请求示例

```
/v2/d14c2702-651c-11ef-9d67-0242ac120006/airgap_protected_groups/
e5ff0606-651c-11ef-9d67-0242ac120006/action

{
  "os-cancel_modify" : { }
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	OK

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	Bad Request
401	Unauthorized
500	Internal Server Error

5.11.7 设置防勒索保护组任务信息

功能介绍

设置防勒索保护组任务信息

URI

POST /v2/{tenant_id}/airgap_protected_groups/{airgap_protected_group_id}/action

表 5-359 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	租户ID
airgap_protected_group_id	是	String	防勒索保护组ID

请求参数

表 5-360 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
os-set_airgap_task	是	Map<String,String>	设置保护组任务信息

响应参数

无

请求示例

无

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
500	Internal Server Error

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

6 状态码

服务器向用户返回的状态码和提示信息如表6-1所示：

表 6-1 状态码

状态码	说明
2xx	服务器成功返回用户请求的数据。
3xx	多种选择。请求的资源可包括多个位置，相应可返回一个资源特征与地址的列表用于用户终端（例如：浏览器）选择。
4xx	客户端发出的请求有错误，服务器没有进行新建或修改数据的操作。
5xx	服务器发生错误，用户将无法判断发出的请求是否成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

7 获取项目 ID

调用接口时，部分URL中需要填入项目编号（project_id或者tenant_id，本文档IaaS层相关服务中project_id和tenant_id含义一样，此问题为了兼容社区导致），项目编号的获取方式如下：

方式一：通过 Portal 界面获取项目编号

1. 使用浏览器，以VDC管理员或VDC业务员账号登录ManageOne。

   非B2B场景登录地址：https://*ManageOne运营面的访问地址*。例如，https://console.demo.com。

   B2B场景登录地址：https://*ManageOne租户面的访问地址*。例如，https://tenant.demo.com。
2. 在导航栏左上角下拉框选择区域和资源空间。
3. 单击右上方登录的账号，选择“个人设置”。
4. 选择“资源空间管理”页签，获取ID，即Project ID。

方式二：通过接口调用获取项目编号

构造HTTP请求获取project信息，URL为GET https://{iam对外开放域名}/v3/auth/projects。

其中，{iam对外开放域名}为使用IAM对外开放域名。如：iam-apigateway-proxy.public.type1.com。

请求样例：

```
GET /v3/auth/projects HTTP/1.1
Host: iam-apigateway-proxy.public.type1.com
X-Auth-Token: {获取的token字符串}
Content-Type: application/json
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

8 修订记录

新增 API

接口名	URI	变更说明
变更磁盘类型	-	-
查询单个云硬盘详情 cloudvolumes	-	-
删除云硬盘 cloudvolumes	-	-
创建云硬盘v2	-	-

变更 API

无。

删除 API

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司