


ALMENDRO-WORKSHOP

ILN – EAN - NVE



1	Vorwort	3
2	Allgemeines	4
3	Stammdaten	7
3.1	Mandantenstamm	7
3.2	Adressenstamm	10
3.3	Artikelstamm	11
3.3.1	EAN	11
3.3.2	NVE	11
4	Anlegen/Generieren EAN	12
4.1	Neuanlage	12
4.2	Kopie	12
4.3	Generieren Artikel	12
5	Generieren NVE	13
5.1	Auftragspositionen/Fertigwarenartikel	13
5.2	sonstige Materialarten	13
5.3	Beilagenverteiler	13
5.4	Fremd-NVE	13
6	Zusatzfunktionen	14
6.1	BDE III Buchen Palette Beilagenverteiler	14
6.2	BDE III Buchen Palette Fertigware	14
6.3	Ladelisten buchen	14
7	Zusatzprogramme	15
7.1	EAN für bestehende Artikel	15
7.1.1	EAN-Nummer einzeln	15
7.1.2	EAN-Nummer Listenbearbeitung	16
7.2	Info NVE-Nummer	17
7.3	Bestandsinfo Material/Lager	17
7.4	BDE III	18

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Allgemeines

Über dieses Modul wird der Einsatz von ILN- (internationale Herstellernummer) EAN- (internationale Artikelnummer) und NVE-Nummern (internationale Palettennummer) ermöglicht.

EAN

European Article Number (EAN); auch *International Article Number, IAN*) ist die frühere Bezeichnung der Artikelidentifikationsnummer **Global Trade Item Number (GTIN)**. Sie stellt eine international eindeutige Produktkennzeichnung für Handelsartikel dar. Die Nummer besteht aus 8 oder 13 Ziffern (GTIN-8, GTIN-13), von denen die ersten 2–9 Ziffern zentral durch die **GS1**-Gruppe verwaltet und an Hersteller auf Antrag als Global Location Number vergeben werden (der Aufbau ist im Artikel **Global Trade Item Number** genauer beschrieben). In Deutschland fallen für die Vergabe Lizenzgebühren an die GS1 Germany an.

EAN-Nummern sind nicht grundsätzlich für jeden Artikel notwendig.

- Nur wenn Kunde mit EAN arbeitet
- spezielle Artikel (Rechnungsartikel, Fremdleistungen, ...) grundsätzlich keine EAN-Nummer.
- Unter bestimmten Voraussetzungen können Nachfolgeartikel ebenfalls die EAN-Nummer des Vorgängers weiterführen.

Dadurch ist es nicht möglich, bei neuen Artikeln automatisch eine neue EAN zu vergeben. Die Vergabe der EAN erfolgt daher bei der Anlage, Kopie von Artikeln über einen Dialog.

Die Anzahl der verwendbaren EAN-Nummern ist abhängig von der bei der CCG beantragten ILN (siehe unten).

NVE

Die **Nummer der Versandeinheit** (NVE) bzw. *Serial Shipping Container Code* (SSCC) ist eine weltweit eindeutige Nummer zur Identifizierung einer Versandeinheit (z. B. Palette, Container, Karton).

Zur Generierung einer NVE ist eine **Global Location Number (GLN)** erforderlich, die den Aussteller der NVE (z. B. den Hersteller eines Produkts oder einen Logistikdienstleister, etwa einen Spediteur) kennzeichnet. Diese GLN wird von der GS1-Organisation vergeben.

Die NVE basiert auf der GS1-128-Datenstruktur (früher „EAN128“). Der die NVE nach dem GS1-128-Standard als solche kennzeichnende Datenbezeichner (Application Identifier oder AI) ist (00) mit der Strukturvorgabe N18. Die NVE ist somit inkl. Prüfziffer (PZ) numerisch 18-stellig. Die vorangestellte (00) darf nicht mitgezählt werden, da sie als Datenbezeichner und zur Identifikation/Erläuterung der darauffolgenden 18 Stellen dient. Die NVE setzt sich wie folgt zusammen:^[1]

- Datenbezeichner (00) vorne weg zur Strukturbestimmung
- die erste Stelle der eigentlichen NVE ist eine Erweiterungsstelle, welche vom Erzeuger der NVE frei zwischen 0 und 9 gewählt werden kann. Ursprünglich war angedacht, mittels dieser Stelle die Art des Versandstücks zu bezeichnen (z. B. Palette, Karton), heute wird diese Stelle jedoch zur Erweiterung des darauffolgenden Nummernkreises verwendet.
- darauf folgt die Basis-Nummer der GLN, welche das ausstellende Unternehmen eindeutig identifiziert. Die Basis-Nummer der GLN besteht aus 7 bis 9 Stellen.
- anschließend folgt eine vom Erzeuger der NVE vergebene Ziffernfolge. Es gibt keine Vorschrift, wie diese Ziffernfolge auszusehen hat, in der Praxis verwenden hier viele Firmen fortlaufende Lieferscheinnummern kombiniert mit einzeln durchnummerierten Packstücknummern
- die letzte Stelle der NVE ist die Prüfziffer, welche bei Eingabe der NVE diese auf Plausibilität prüft, um Eingabefehler zu erkennen.

Die Anzahl der verwendbaren NVE-Nummern ist abhängig von der bei der CCG beantragten ILN (siehe unten).

ILN

Weltweit eindeutige Identifikationsnummer einer „Organisation“ (z.B. Firma). Die ILN wird in Deutschland von der „GS1 Germany GmbH“ vergeben.

Die ILN ist kostenpflichtig.

Konditionen und weitere Informationen siehe:

<https://www.gs1-germany.de/>

Stand 12/2019

Was kostet GS1 Complete**Bereitstellungspreis**

Beantragte Nummernkapazität	Einmaliger Betrag
Für die Nutzung von bis zu 1.000 GTINs	230,- Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
Für die Nutzung von bis zu 10.000 GTINs	330,- Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
Für die Nutzung von bis zu 100.000 GTINs	530,- Euro zzgl. gesetzl. MwSt.

Anteilige Jahresgebühr gültig vom 01.12. bis 31.12.2019

Beitragsgruppen nach Jahresumsatz	Anteilige Jahresgebühr für 2019
I unter 5 Mio. Euro	75,- Euro*
II 5 Mio. Euro bis unter 25 Mio. Euro	210,- Euro*
III 25 Mio. Euro bis unter 50 Mio. Euro	335,- Euro*
IV 50 Mio. Euro bis unter 250 Mio. Euro	950,- Euro*
V 250 Mio. Euro bis unter 500 Mio. Euro	1.325,- Euro*
VI 500 Mio. Euro bis unter 1,25 Mrd. Euro	2.000,- Euro*
VII 1,25 Mrd. Euro bis unter 2,5 Mrd. Euro	2.750,- Euro*
VIII 2,5 Mrd. Euro bis unter 5 Mrd. Euro	3.500,- Euro*
IX 5 Mrd. Euro bis unter 7,5 Mrd. Euro	4.500,- Euro*
X 7,5 Mrd. Euro bis unter 10 Mrd. Euro	5.500,- Euro*
XI 10 Mrd. Euro bis unter 15 Mrd. Euro	10.000,- Euro*
XII ab 15 Mrd. Euro	15.000,- Euro*

* zzgl. gesetzl. MwSt.

3 Stammdaten

3.1 Mandantenstamm

The screenshot shows a software window titled 'Firmen / Mandanten - 779 - comixg1 * #0'. It contains several input fields for data entry:

- ILN:** 4027809000006
- ILN-Basis:** 4027809
- EAN-Zähler:** 37
- EAN-Max-Wert:** 99999
- NVE-Zähler:** 335
- NVE-Max-Wert:** 999999999
- Dummy-ILN:** 10000001
- Dummy-NVE Matart 1,2,3:** 458
- Dummy-NVE Matart 4:** 1
- Dummy-NVE Matart 7:** 1
- Dummy-NVE Matart 8:** 3
- Dummy-NVE frei:** (empty field with a dropdown arrow)

ILN

A close-up of the ILN and ILN-Basis fields from the previous screenshot:

- ILN:** 4027809000006
- ILN-Basis:** 4027809

eigene ILN. Die ILN wird beim Eintrag vom System auf Richtigkeit überprüft. Falsche ILNs werden nicht zugelassen.

Stelle	Beschreibung	Beispiel
1-3	Länderpräfix z.B. Deutschland 400-440	402
4-7 4-8 4-9	GS1-Basisnummer 4-stellig 5-stellig 6-stellig	7809
8-12 9-12 10-12	Individueller Nummernteil innerhalb des Unternehmens 5-stellig bei 4-stelliger GS1-Basisnummer 4-stellig bei 5-stelliger GS1-Basisnummer 3-stellig bei 6-stelliger GS1-Basisnummer	00000
13	Prüfziffer	6

ILN-Basisnummer

Diese Nummer ist Bestandteil der eigenen ILN und den zu generierenden EAN- und NVE-Nummern

Stelle	Beschreibung	Beispiel
1-3	Länderpräfix	402
4-7 4-8 4-9	GS1-Basisnummer 4-stellig 5-stellig 6-stellig	7809

EAN-Zähler

EAN-Zähler	37
EAN-Max-Wert	99999

aktueller Wert

maximaler Wert

Die Anzahl der verwendbaren EAN-Nummern („maximaler Wert“) ist abhängig von der bei der CCG beantragten ILN-Basisnummer.

Stelle ILN-Basisnummer	Generierbare EAN-Nummern
7	100.000
8	10.000
9	1.000

NVE-Zähler

NVE-Zähler	335	3
NVE-Max-Wert	999999999	

Reserveziffer

Erste Stelle der NVE. Die Stelle der Reserveziffer kann vom Anwender frei belegt werden. ALMENDRO verwendet im Standard die „3“.

Zähler

aktueller Wert für Fertigwaren, die selbst produziert und "Zugang intern" gebucht werden.

maximaler Wert

Die Anzahl der verwendbaren NVE-Nummern („maximaler Wert“) ist abhängig von der bei der CCG beantragten ILN.

Stelle ILN-Basisnummer	Generierbare EAN-Nummern
7	1.000.000.000
8	100.000.000
9	10.000.000

Dummy-Werte

Es können eigene NVE-Nummern für den internen Beleg- bzw. Materialfluss generiert werden. In diesem Fall werden diese NVE-Nummern zwar nach dem Standardschema aufgebaut, bestehen aber aus einer Dummy-ILN und einem eigenen Zähler.

Für folgende Materialarten werden diese Zähler generiert:

Beschreibung	Materialart- ALMENDRO	Beschreibung	Beispiel
Fertigungs-, Gemeinkosten- und Mischmaterial	1, 2, 3	Dummy-ILN	402
Kundenmaterial	4	Dummy-ILN +1	7809
Archiv	7	Dummy-ILN +2	
Halbfabrikate	8	Dummy-ILN +3	
Freier Zähler	Noch nicht festgelegt	Dummy-ILN +4	

Für diese Materialarten wird eine NVE-Nummer generiert, wenn ein Zähler > 0 hinterlegt ist und wenn im Materialstamm die Angabe „Palettennummerierung“ auf „automatisch“ gesetzt ist.

3.2 Adressenstamm

ILN des Lieferanten
für Datenaustausch via Papinet.

3.3 Artikelstamm

3.3.1 EAN

Im Artikelstamm wird die EAN-Nummer geführt. Die EAN-Nummer kann bei der Neuanlage und beim Kopieren des Artikelstamms vergeben werden. Außerdem besteht die Möglichkeit die EAN-Nummer mit Hilfe der Dienstprogramme „EAN-Vergabe“ nachträglich einem vorhandenen Artikelstamm zuzuordnen.
(Beschreibung siehe unten in diesem Workshop)

Die Bearbeitung der EAN-Nummer im Programm Artikelstamm ist nicht möglich.

The screenshot shows the 'Material/Artikel - 778 - comixg9' window. It features a menu bar (Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service) and a toolbar with icons for actions like 'Ok', 'Quit', 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', 'Drucken', 'Suchen', 'Start', 'Erster', 'Rückw.', 'Vorw.', 'Letzter', 'Z+', 'Z-', 'Copy', 'Cut', and 'Paste'. Below the toolbar are tabs for 'Stamm', 'Bestand', 'Eink', 'Verk', '1-Kalk', '2-Kalk', '3-Kalk', 'M-Typ', 'Texte', 'PL-EK', 'EG', 'VK-PL', 'ZuKo', 'Liste', and 'Set-Liste'. The main area contains several sections of data entry fields:

- Identification:** Nummer (a001-01), Neuanlage (05.01.2004), Änderung (22.11.2004).
- Description:** Bez intern (55100-D), Bez extern (CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version D), Materialart (Artikel), Sperre (nicht gesperrt).
- Classification:** Umbuchungsnr, Lagerort (fw-lager), Kunde (2000), Lieferant (9900), comix software, Eigenherstellung.
- Material Groups:** Materialgruppe I (6600), Materialgruppe E (9991), Materialsorte (0), Materialtyp (9100).
- Pricing and Tax:** Bestandskonto (5000), Verbrauchskonto (6000), Erlöskonto Inland (8000), Erlöskonto Ausland (8005), Erlöskonto Ausland EU (8007), Kz Bewertung (Durchschnittspreis), Vorsteuer Inland (11), Vorsteuer Ausland (13), Vorsteuer Ausland EU (14), EAN-Nummer (4027809000044).
- Financials:** Stamm PE (1000), Stamm ME (1), Alternativ PE (0), Alternativ ME (0), Faktor Alternativeinheit (0.00000000), Verrechnungspreis I (0.00), Datum V-Preis II, Verrechnungspreis II (0.00).

3.3.2 NVE

Für das Führen von NVE-Nummern ist es zwingend erforderlich die Bestände eines Materials mit automatischer Palettennummerierung zu führen (Chargenverwaltung ist nicht erforderlich).

Die NVE-Nummern müssen nicht nur für Fertigwaren im System geführt werden, sondern können gerade bei Rohmaterialien zur Vereinfachung der Bestandsführung und Buchungen durch den Einsatz von Scannern führen.

Beispiele für den Einsatz der automatischen Palettennummer:

Fertigware, die palettenweise geführt wird: Palettennummer

Rohware, die rollenweise geführt wird und die Rollennummer des Lieferanten als Chargennummer in ALMENDRO hinterlegt wird: laufende Rollennummer


Farben, die dosenweise geführt wird: laufende Dosennummer

4 Anlegen/Generieren EAN

Bei der Anlage eines Artikels (Neuanlage, Kopie, Generieren in Auftragspositionen) kann eine EAN-Nummer vergeben werden.


4.1 Neuanlage

Nach dem Speichern der Artikelstamm-Maske verzweigt das System in die Vergabe der EAN-Nummer.



nein	Die Vergabe der EAN-Nummer wird abgebrochen
auto	Die nächste freie EAN-Nummer wird vergeben.
man	Die EAN-Nummer kann manuell eingetragen werden. Die EAN-Nummer wird vom System auf Richtigkeit geprüft.
man-12	Die EAN-Nummer kann manuell 12-stellig eingetragen werden. Die EAN-Nummer wird vom System auf Richtigkeit geprüft. Die Prüfziffer wird vom System ermittelt und ergänzt.

4.2 Kopie



Nach Eintrag der Artikelnummer verzweigt das System in die Vergabe der EAN-Nummer. Die Prozedur ist im Kapitel Neuanlage beschrieben.

4.3 Generieren Artikel

Nach Anlage der Artikelnummer verzweigt das System in die Vergabe der EAN-Nummer. Die Prozedur ist im Kapitel Neuanlage beschrieben.

5 Generieren NVE

5.1 Auftragspositionen/Fertigwarenartikel

Bei Auftragspositionen für die Produktion können über spezielle Auftragspapiere NVE-Nummern für die aktuelle Auftragsposition (Artikel mit Bestandsführung über Chargen und automatische Palettennummern) generiert werden. Die NVE-Nummern werden durch die erste Zugangsbuchung einmalig generiert. Diese NVE-Nummer bleibt für die Kombination Artikel-Charge-Palette immer eindeutig vorhanden.

5.2 sonstige Materialarten

Die NVE-Nummer wird durch die erste Zugangsbuchung vergeben. Diese NVE-Nummer bleibt für die Kombination Artikel-Charge-Palette immer eindeutig vorhanden.

5.3 Beilagenverteiler

Wenn alle Daten im System sind (Check ohne Fehler) können über eine Zusatzfunktion in Auswertungen je Palette eine NVE-Nummer generiert werden. Werden die Mengen einer Position oder die Anzahl der Positionen nachträglich verändert, muss diese Funktion erneut manuell aufgerufen werden.

5.4 Fremd-NVE

Über eine spezielle Parametereinstellung können NVE-Nummern bei der Zugang-Extern-Buchung auch manuell vergeben werden. In den Buchungsprogrammen fällt dann die spezielle Prüfung auf Richtigkeit der NVE-Nummern-Aufbau weg.

Damit können, falls vom Lieferanten eigene oder spezielle „NVE-Nummern“ kommen, diese NVEs bei Zugang Extern für die Rohmaterialien vergeben werden.

Achtung

**Eine NVE darf nur einmalig in ALMENDRO-Buchungen verwendet werden.
Es muss daher bei der Verwendung von Fremd-NVEs sichergestellt werden, dass die Fremd-NVEs über alle Lieferanten eindeutig sind.**

6 Zusatzfunktionen

6.1 BDE III Buchen Palette Beilagenverteiler

Das Programm ist um die Eingabemöglichkeit der NVE-Nummer erweitert. Somit können die fertig gemeldeten Paletten auch über die NVE-Nummern gebucht werden. Das Führen eigener Palettennummern ist nicht mehr notwendig.

6.2 BDE III Buchen Palette Fertigware

Das Programm ist um die Eingabemöglichkeit der NVE-Nummer erweitert. Somit können die fertig gemeldeten Paletten auch über die NVE-Nummern gebucht werden. Das Führen eigener Palettennummern ist nicht mehr notwendig.

6.3 Ladelisten buchen

Das Programm ist um die Eingabemöglichkeit der NVE-Nummer erweitert. Somit können die verladenen Paletten auch über die NVE-Nummern gebucht werden. Das Führen eigener Palettennummern ist nicht mehr notwendig.

7 Zusatzprogramme

7.1 EAN für bestehende Artikel

Für bereits im System befindliche Artikel kann über dieses Programm nachträglich eine EAN-Nummer generiert oder erfasst werden.

7.1.1 EAN-Nummer einzeln

Mit dieser Funktion können Artikelnummer einzeln aufrufen und mit einer EAN-Nummer versehen werden.

Die Funktion ist auch für Artikel zulässig, die bereits eine EAN-Nummer haben. Die EAN-Nummer kann somit mit dieser Funktion bei Bedarf geändert werden.




Nach Eintrag der Artikelnummer verzweigt das System in die Vergabe der EAN-Nummer.

Die Prozedur ist im Kapitel Neuanlage beschrieben.

7.1.2 EAN-Nummer Listenbearbeitung

Mit dieser Funktion werden alle Artikelnummern, die noch nicht mit einer EAN-Nummer versehen sind in einer Liste angezeigt.



Nach der Bearbeitung eines Artikels wird die zugeordnete EAN-Nummer in der Auswahlliste angezeigt.

7.2 Info NVE-Nummer

Über dieses Programm erhält man die Information für welchen Artikel, welches Material bzw. welche Palette aus dem Beilagenverteiler eine bestimmte NVE-Nummer vergeben wurde.

Bei Artikel/Materialien kann hierüber auch nachträglich ein Bestandsetikett (Formular aus der Bestandsinfo) generiert werden.

7.3 Bestandsinfo Material/Lager

Lagerort	Material	Bez intern	Charge	Bestand	ME	Format A	Format B	Gewicht	Pal	Sperre	Format C	Bestand ME-2	ME-2	NVE-Nummer	Text
fw-lager	a001-01	55100-D	u40010-0-1	20.000,00 Ex.	144	53	0	44			127			3402780900000001448	
fw-lager	a001-01	55100-D	u40010-0-1	20.000,00 Ex.	144	53	0	45			127			3402780900000001455	
fw-lager	a001-01	55100-D	u40010-0-1	5.000,00 Ex.	144	53	0	47			127			3402780900000001479	
fw-lager	a001-01	55100-D	u40010-0-1	20.000,00 Ex.	144	53	0	46			127			3402780900000001462	
fw-lager	a001-01	55100-D	u40011-0-1	10.000,00 Ex.	144	53	0	49			127			3402780900000001493	
fw-lager	a001-01	55100-D	u40011-0-1	10.000,00 Ex.	144	53	0	50			127			3402780900000001509	
fw-lager	a001-01	55100-D	u40011-0-1	10.000,00 Ex.	144	53	0	51			127			3402780900000001516	
fw-lager	a001-01	55100-D	u40011-0-1	10.000,00 Ex.	144	53	0	48			127			3402780900000001486	
fw-lager	a001-01	55100-D	u40011-0-1	10.000,00 Ex.	144	53	0	52			127			3402780900000001523	
fw-lager	a001-01	55100-D	u40011-0-1	10.000,00 Ex.	144	53	0	54			127			3402780900000001547	
fw-lager	a001-01	55100-D	u40011-0-1	10.000,00 Ex.	144	53	0	53			127			3402780900000001530	
fw-lager	a001-01	55100-D	u40011-0-1	111.000 Ex.	144	53	0	55			127			3402780900000001554	

Zu den bisherigen Informationen werden auch die NVE-Nummern der entsprechenden Positionen ausgegeben.

7.4 BDE III

BDE-Terminalstamm III - 1 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

BDE-Terminalstamm 301 KST 1434

Kostenstelle 1434 4F, IIIb

Formular 1

Menge-2 ja

Materierefassung Abgang

Lagerort Verbrauch

Tage Statistik

Z-Personal Anmeldung

Z-Personal Abmeldung

TZ-Druck

ohne Menge HWA nein

ohne Menge Rüsten nein

ohne Buchungsbestätigung ja

Text Arbeitsgang nein

Prod-Teil nein

Pseudo AG HWA-Zeiten 699

Abschluss Planung nein

Bearb.Z-Personal laut Parameter

Zugang intern FW alle Artikel A-Pos

Lagerort FW lager

Buchen FW E

Zugang intern HF ja

Lagerort HF lager

Buchen HF E

Auto-AG HWA

Menge wenn VorAG=Produktion

Text Arbeitsgang nein

Buchen FW nein

AutoProd nein

Auto-AG Produktion

Menge wenn VorAG=Produktion

Text Arbeitsgang nein

Buchen FW nein

OV

Über den Terminalstamm kann eingestellt werden, ob Verbrauchsbuchungen auch über das Encscannen von NVE-Nummern erfolgen soll.

Es stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung

Abgang NVE: Die NVE-Nummer wird eingescannt

Abgang NVEq: Der NVE-Barcode enthält zusätzlich den Qualifier (00 ist der eigentlichen NVE-Nummer vorangestellt)