


ALMENDRO-WORKSHOP

ALMENDRO Barcode 'Zugang extern'



1	Vorwort	3
2	Barcode für Zugang Extern	4
2.1	Funktion	4
2.2	Versionen	4
2.2.1	Buchungsprogramme	4
2.2.2	Prüfung Packstück-ID	4
2.3	Version Standard	5
2.4	Version Standard –ohne Lagerort	5
2.4.1	Barcode-1 „Bestellnr Bestellpos Menge“	5
2.4.2	Barcode-2 „Packstück-ID“	6
2.5	Version Standard –mit Lagerort	7
2.6	Version „varel“	8
2.6.1	Barcode-1 „BestellnrBestellposnrMenge1Menge2“	8
2.6.2	Barcode-2 „Packstück-ID“	11

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Barcode für Zugang Extern

2.1 Funktion

Für die automatisierte Zugangsbuchung von Rohwaren mit einem mobilen Barcode-Scanner werden die benötigten Daten aus dem Lieferetikett des Lieferanten gelesen.

2.2 Versionen

2.2.1 Buchungsprogramme

Es stehen mehrere Versionen zur Verfügung.

2.2.2 Prüfung Packstück-ID

Über einen Parametereintrag kann gesteuert werden, ob die Packstück-ID dem NVE-Standard entsprechen muss (18-stellig numerisch, 17 Datenstellen + 1 Prüfziffer nach Modulo-10).

Wenn nicht alle Lieferanten eine NVE erzeugen können, muss auf die NVE-Prüfung verzichtet werden.

Es erfolgt dann nur noch die Prüfung der Packstück-ID auf Eindeutigkeit im ALMENDRO-Mandanten.


Achtung

Die Lieferanten müssen darauf hingewiesen werden, dass nur eindeutige Packstück-IDs angeliefert werden dürfen. Dabei reicht die Eindeutigkeit der Packstück-ID für die Packstücke des Lieferanten **nicht** aus. Die Eindeutigkeit muss über alle Lieferanten gewährleistet werden. → „LieferantenID + Laufende Packstück-ID“

2.3 Version Standard

2.4 Version Standard –ohne Lagerort

Diese Buchung wird verwendet, wenn bei Wareneingang zunächst auf den Lagerort „Wareneingang“ gebucht wird. Die Buchung auf den Ziellagerort (Stellfläche, Hochregalplatz) erfolgt über eine zusätzliche Buchung „Umbuchen Lagerort“.



Die Daten müssen in 2 Barcodes auf dem Lieferantenetikett zur Verfügung gestellt werden.

2.4.1 Barcode-1 „Bestellnr Bestellpos Menge“



Eigenschaften

Code	Code-128-A	
Breite	ca. 90 mm	
Höhe (ohne Klartext)	ca. 25 mm	
Klartext	ca. 16 Punkt	

Codierte Daten

Feld	Beschreibung	Datenformat	Beispiel
Bestellnummer	Belegnummer der Bestellung	Nummerisch ohne führende Nullen, 1-8 Stellen)	15293
Feldtrenner		ASCII 9	ASCII 9
Bestellposition	Positionsnummer der Bestellung	Nummerisch ohne führende Nullen (1-3 Stellen)	2
Feldtrenner		ASCII 9	ASCII 9
Liefermenge	Liefermenge in Bestelleinheit der Bestellung	Nummerisch ohne führende Nullen (bei Bedarf mit 2 Nk-Stellen)	1000

2.4.2 Barcode-2 „Packstück-ID“

Je nach Parametereinstellung NVE oder eindeutige Packstück-ID.

Beispiel : NVE mit Qualifier



Eigenschaften

Code	Code-128-C	
Breite	ca. 90 mm	
Höhe (ohne Klartext)	ca. 25 mm	
Klartext	ca. 16 Punkt	

Codierte Daten (NVE mit Qualifier)

Feld	Beschreibung	Datenformat	Beispiel
EAN128-Init	FNC1 (ASCII 29)		ASCII 29
Identifizier NVE Stelle1	0 (ASCII 48)		ASCII 48
Identifizier NVE Stelle2	0 (ASCII 48)		ASCII 48
NVE des Lieferanten	NVE		310000001000000069

Codierte Daten (<>NVE)


Feld	Beschreibung	Datenformat	Beispiel
Packstück-ID des Lieferanten	Packstück-ID		PID0070101001003543

2.5 Version Standard –mit Lagerort

Analog „Version Standard –ohne Lagerort“ jedoch mit zusätzlichem Eingabefeld für die Eingabe bzw. das Scannen des Ziellagerorts.

Diese Buchung wird verwendet, wenn bei Wareneingang **nicht** zunächst auf den Lagerort „Wareneingang“ gebucht wird. Die Buchung auf den Ziellagerort (Stellfläche, Hochregalplatz) erfolgt direkt. Eine weitere Buchung „Umbuchen Lagerort“ ist nicht erforderlich.

2.6 Version „varel“



2.6.1 Barcode-1 „BestellnrBestellposnrMenge1Menge2“

Eigenschaften

Code	Code-128 Vorzugsweise Code-128C, da nur numerisches Werte geführt werden.	
Breite	ca. 90 mm	
Höhe (ohne Klartext)	ca. 25 mm	
Klartext	ca. 16 Punkt	

Codierte Daten

Feld	Beschreibung	Beispiel
Bestellnummer	Belegnummer der Bestellung 8-stellig numerisch	15293### ###15293 00015293 # = blank
Bestellposition	Positionsnummer der Bestellung 3-stellig numerisch	1## ##1 001 # = blank
Menge 1	Liefermenge in Mengeneinheit der Bestellung (*) 6-stellig numerisch	1000### ###1000 0001000 # = blank
Menge 2	Liefermenge in „anderer“ Mengeneinheit (*) 6-stellig numerisch Die Angabe „Menge 2“ wird aktuell nicht in der ALMENDRO-Buchung verwendet. Die Angabe im Übergabestring wird vom System ignoriert.	3500### ###3500 0003500 # = blank

(*) Ein Material kann in 2 Mengeneinheiten geführt werden (Stamm-ME, Alternativ-ME). Diese Information ist im Materialstamm eingetragen.
Die Bestellung kann in einer der beiden Mengeneinheiten erfolgen. Im Normalfall ist dies die Stammeinheit. Bei der Bestellerfassung kann der Anwender jedoch auf die Alternativ-Mengeneinheit wechseln.

Beispiel

Materialstamm Stamm-ME	Materialstamm Alternativ-ME	Bestellung ME	Bestellung „andere ME“
Kg	Bogen	Kg	Bogen
		Bogen	Kg

2.6.2 Barcode-2 „Packstück-ID“

Je nach Parametereinstellung NVE oder eindeutige Packstück-ID.

Beispiel : NVE mit Qualifier



Eigenschaften

Code	Code-128 Vorzugsweise Code-128C, wenn Dateninhalt ausschließlich numerisch.	
Breite	ca. 90 mm	
Höhe (ohne Klartext)	ca. 25 mm	
Klartext	ca. 16 Punkt	

Codierte Daten (NVE mit Qualifier)

Feld	Beschreibung	Datenformat	Beispiel
EAN128-Init	FNC1 (ASCII 29)		ASCII 29
Identifizier NVE Stelle1	0 (ASCII 48)		ASCII 48
Identifizier NVE Stelle2	0 (ASCII 48)		ASCII 48
NVE des Lieferanten	NVE		310000001000000069

Codierte Daten (<>NVE)

Feld	Beschreibung	Datenformat	Beispiel
Packstück-ID des Lieferanten	Packstück-ID		PID0070101001003543