


ALMENDRO-WORKSHOP

MAWI

Lager – Inventur II



1	Vorwort	3
2	Allgemeines	4
2.1	Funktionsbeschreibung	4
3	Stammdaten	5
3.1	Lagerstruktur	5
3.2	Lagerort	7
3.3	Benutzer	8
4	Ablauf	9
4.1	Lagerbereiche sperren	9
4.2	Paletten Scannen	10
4.2.1	Programmooptionen	10
4.2.1.1	NVE-Nummer	10
4.2.1.2	Mengenvorschlag	10
4.2.1.3	Mit integrierter Umbuchung Lagerort	10
4.2.2	Erfassung (Programmooption „Material – Charge – Palette“)	12
	Scanner-Programm (ASCII-Scanner)	12
4.2.3	Erfassung (Programmooption „NVE“)	13
	Scanner-Programm (ASCII-Scanner)	13
4.3	Übernahme aus Datei	14
4.4	Inventur bearbeiten	15
4.4.1	Übersicht	15
4.4.2	Korrekturbuchungen	16
4.4.3	Inventur buchen	16
4.5	Lagerbereiche entsperren	17
4.6	Journal	18

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Allgemeines

2.1 Funktionsbeschreibung

Mit der Inventur-II (Scanner) stellt ALMENDRO eine weitere Variante zur Inventurerfassung zur Verfügung.

Die Inventur soll in bestimmten Lagerbereichen komplett über Scanner abgewickelt werden. In diesen Lagerbereichen sollten nur Materialien eingelagert sein, die auch komplett über Barcode-Etiketten ausgezeichnet sind.

Voraussetzungen

- Einsatz der ALMENDRO-Lagerstruktur
- Buchung über mobile Barcode-Scanner (manuelle Erfassung möglich aber nicht sinnvoll)
- Der Lagerbereich für den die Inventur durchgeführt wird kann bis zum Abschluss der Inventurarbeiten nicht bebucht werden.

Der Ablauf in folgenden Schritten

- Sperren von Lagerbereichen
- Erfassen von Inventurbeständen
- Bearbeiten von Inventurbeständen
- Entsperren der Lagerorte

3 Stammdaten

3.1 Lagerstruktur

Um die Lagerorte nicht einzeln sperren zu müssen werden die Lagerorte mit weiteren Kennzeichen versorgt und damit in eine Struktur gebracht.

Das Lager muss in Standorte (mindestens einer) und Bereiche (mindestens einer je Standort) aufgeteilt werden.

Je **Bereich** können Inventuren unabhängig voneinander durchgeführt werden.

Achtung:
Die Lagerortssperren für die Inventur werden auf der Ebene Bereich gesetzt!

Standorte werden in unterschiedliche Bereiche geteilt. Als Bereich sollten eventuell die Reihen im Hochregal oder Stellflächen geführt werden.

Die Ebenen eines Hochregals könnten zusätzlich in Teilbereiche unterteilt werden.

Beispiel – Erläuterung siehe Workshop „Transportauftrag“.

The screenshot shows the 'Lagerstruktur - 779 - comix1' window with the following sections:

- Standorte:** A list of storage locations.

Stand	Bezeichnung
1	SO Gilching
2	SO Stuttgart
11	AL Dachser
21	KL Papierunion
22	KL Schneider
23	KL Huber-Farben
31	KK COMIX
32	KK Schmid
33	KK Eize
- Bereiche:** A list of areas for a selected location (1).

Bereich	Bezeichnung	Material	Gemeinkost	Mischmateri	Kundenmat	Kalkulations	Artikel	Archiv
1	Reihe-01	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
2	Reihe-02	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
3	Reihe-03	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
4	Reihe-04	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
21	Reihe-21	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
22	Reihe-22	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
- Teilbereiche:** A list of sub-areas for a selected area (1).

Teilber	Bezeichnung
1	Ebene-1
2	Ebene-2
3	Ebene-3
4	Ebene-4
5	Ebene-5

Beispiel

COMIX 10.2		Firma		779 COMIX Demo GmbH					Lagerstruktur	
Standort	Bereich	Mat	Gem	Misch	Kd	Kalk	Art	Ang	Teilbereich	
1 SO Gilching	1 Reihe-01	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching	1 Reihe-01	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching	1 Reihe-01	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching	1 Reihe-01	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching	1 Reihe-01	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching	2 Reihe-02	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching	2 Reihe-02	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching	2 Reihe-02	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching	2 Reihe-02	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching	2 Reihe-02	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching	3 Reihe-03	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching	3 Reihe-03	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching	3 Reihe-03	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching	3 Reihe-03	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching	3 Reihe-03	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching	4 Reihe-04	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching	4 Reihe-04	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching	4 Reihe-04	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching	4 Reihe-04	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching	4 Reihe-04	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching	21 Reihe-21	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching	21 Reihe-21	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching	21 Reihe-21	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching	21 Reihe-21	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching	21 Reihe-21	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching	22 Reihe-22	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching	22 Reihe-22	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching	22 Reihe-22	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching	22 Reihe-22	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching	22 Reihe-22	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching	23 Reihe-23	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching	23 Reihe-23	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching	23 Reihe-23	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching	23 Reihe-23	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching	23 Reihe-23	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching	24 Reihe-24	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching	24 Reihe-24	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching	24 Reihe-24	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching	24 Reihe-24	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching	24 Reihe-24	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching	1001 Blocklager-01	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching	1002 Blocklager-02	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching	1003 Blocklager-03	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching	1004 Blocklager-04	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching	1005 Blocklager-05	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching	1006 Blocklager-06	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching	1007 Blocklager-07	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching	1008 Blocklager-08	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching	1009 Blocklager-09	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching	1021 Blocklager-21	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	0	
1 SO Gilching	1022 Blocklager-22	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	0	
1 SO Gilching	7101 Prod-A-M01	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching	7102 Prod-A-M02	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching	7103 Prod-A-M03	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching	7104 Prod-A-M04	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching	7105 Prod-A-M05	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching	7106 Prod-A-M06	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	

3.2 Lagerort


Im Lagerortstamm muss die Zuordnung zum Standort und zum Bereich eingetragen werden.

Weitere Informationen zum Lagerortstamm siehe Workshop „Stammdaten Material“.

3.3 Benutzer

Damit Korrekturbuchungen in für die Inventur gesperrten Lagerbereichen durchgeführt werden können, muss der Benutzer für die Buchungen autorisiert werden. Dazu wird das Kennzeichen „ohne Inventursperre“ auf „ja“ gesetzt.

Beim Buchen erfolgt eine entsprechende Hinweismeldung.



Die Buchung kann jedoch durchgeführt werden.


Bei Benutzern mit „ohne Inventursperre = nein“ kann die Buchung auf den gesperrten Lagerbereich nicht fortgesetzt werden.

4 Ablauf

4.1 Lagerbereiche sperren

Die Lagerbereiche, für die die Inventur durchgeführt werden soll, werden mit dem Programm „Lagerbereiche sperren“ für weitere Buchungen gesperrt.

Nach dem Sperren können diese Lagerbereiche nur noch von Benutzern bebucht werden, die im Benutzer-Stamm den Eintrag „ohne Inventursperre = ja“ haben. Es erfolgt eine entsprechende Hinweismeldung (siehe auch Benutzerstamm).



4.2 Paletten Scannen

4.2.1 Programmoptionen

4.2.1.1 NVE-Nummer

Param-1	Erfassung des Bestands mit ...
0	Materialnummer + Charge + Palette
1	NVE-Nummer

4.2.1.2 Mengenvorschlag

Param-2	Mengenvorschlag in Buchungsmaske
0	Nein
1	Mengenvorschlag
2	Mengenvorschlag und Positionierung auf „Buchen J/N“

4.2.1.3 Mit integrierter Umbuchung Lagerort

Param-3	Bei der Buchung eines Materials, das sich an einem Lagerort <> Zählagerort befindet ...
0	... wird Korrektur des Lagerorts und die Korrektur der Menge (bei Abweichung „EDV-Bestand“ zu „Menge erfasst,“) mit der Buchungsart „Inventur“ gebucht.
1	... wird zunächst die Buchung „Umbuchen Lagerort“ vorgenommen. Bei Abweichung „EDV-Bestand“ zu „Menge erfasst,“ wird zusätzlich die Buchungsart „Inventurmenge“ gebucht.

Beispiel

Komplette Palette (MengeEDV=15.000, Zählmenge=15.000) mit EDV-Lagerort „01-00-01“ wird auf Lagerort „01-00-02“ gezählt.

Palette mit Teilmenge (MengeEDV=15.000, Zählmenge=5.000) mit EDV-Lagerort „01-00-01“ wird auf Lagerort „01-00-02“ gezählt

„ohne integrierter Umbuchung Lagerort“

Mat-Grup	MatNummer	B/S	BS	Bel.-Datum	BestNr	Lief/KdNummer	EK	PE	Menge	Zugang	Menge	Abgang	Bestand nach	AufNr
	MatBezeichnung			Beleg-Nr.	PosNr	Lief/KdBezeichnung	LA	ME	Pr/Tl				Buchung	KST
	Seriennummer	Pal	Lagerort	V-Preis	Z-Preis	D-Preis	E-Preis	Buchungswert	Buchungskennzeichen					User
1020	10201	0/0	12	23.10.06			3	1000		0,00		1500,00	360555,00	
	090hfmattgestr8863			787978			1	Bg		00/00				
	u10001-1	4	01-00-02		0,00	0,00	22,22	0,00		0,00	0			comixg9
1020	10201	0/0	12	24.10.06			3	1000		0,00		15000,00	345555,00	
	090hfmattgestr8863			788043			1	Bg		00/00				
	u10001-1	8	01-00-01		0,00	0,00	22,22	0,00		0,00	0			comixg9
1020	10201	0/0	12	24.10.06			3	1000		15000,00		0,00	360555,00	
	090hfmattgestr8863			788044			1	Bg		00/00				
	u10001-1	8	01-00-02		0,00	0,00	22,22	0,00		0,00	0			comixg9
1020	10201	0/0	12	24.10.06			3	1000		0,00		15000,00	345555,00	
	090hfmattgestr8863			788045			1	Bg		00/00				
	u10001-1	9	01-00-01		0,00	0,00	22,22	0,00		0,00	0			comixg9
1020	10201	0/0	12	24.10.06			3	1000		5000,00		0,00	350555,00	
	090hfmattgestr8863			788046			1	Bg		00/00				
	u10001-1	9	01-00-02		0,00	0,00	22,22	0,00		0,00	0			comixg9

- „Inventurmenge“ -15.000 von Lagerort „01-00-01“
- „Inventurmenge“ +15.000 an Lagerort „01-00-02“
- „Inventurmenge“ -15.000 von Lagerort „01-00-02“
- „Inventurmenge“ +5.000 an Lagerort „01-00-02“.

„mit integrierter Umbuchung Lagerort“

Anzeige									
OK Cancel F7 DokuDruck Seite >> Seite << Zwischenablage									
u10001-1	9	01-00-01	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0	comixg9
1020 10201	0/0	12 24.10.06				3 1000	5000,00	0,00	350555,00
090hfmattgestr8863		788046				1 Bg	00/00		
u10001-1	9	01-00-02	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0	comixg9
1020 10201	0/0	8 24.10.06				1000	15000,00	15000,00	350555,00
090hfmattgestr8863		788047				1 Bg	00/00		
u10001-1	14	01-00-01	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0	comixg9
nach Lager 01-00-02									
1020 10201	0/0	8 24.10.06				1000	15000,00	15000,00	350555,00
090hfmattgestr8863		788048				1 Bg	00/00		
u10001-1	15	01-00-01	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0	comixg9
nach Lager 01-00-02									
1020 10201	0/0	12 24.10.06				3 1000	0,00	0,00	350555,00
090hfmattgestr8863		788049				1 Bg	00/00		
u10001-1	14	01-00-02	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0	comixg9
1020 10201	0/0	12 24.10.06				3 1000	0,00	11000,00	339555,00
090hfmattgestr8863		788050				1 Bg	00/00		
u10001-1	15	01-00-02	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0	comixg9

- „Umbuchen Lagerort“ 15.000 von Lagerort „01-00-01“ nach Lagerort „01-00-02“
- „Umbuchen Lagerort“ 15.000 von Lagerort „01-00-01“ nach Lagerort „01-00-02“
- „Inventurmenge“ +/- 0 an Lagerort „01-00-02“
- „Inventurmenge“ -11.000 an Lagerort „01-00-02“.

4.2.2 Erfassung (Programmoption „Material – Charge – Palette“)

Die Einzelpaletten werden aufgenommen. Dazu wird vom Palettenetikett der Barcode mit den Daten „Material <TAB> Charge <TAB> Palette <TAB>“ gelesen. Die Menge wird manuell eingegeben (=Zählmenge). Die Buchung wird durch das Lesen des Barcodes des aktuellen Lagerorts (Barcode-Etikett am Lagerort) vervollständigt.

Bildschirmprogramm

The screenshot shows a window titled 'Inventurerfassung - 779 - co...'. It has a menu bar with 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', and 'Leist'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains several input fields:

- Material: a001-01
- 55100-D
- Charge: u41003-0-1
- Palette: 32
- Lager: (empty)
- Menge: 0,00 Ex.
- Buchen:]

At the bottom right, there is a button labeled 'ÜB'.

Scanner-Programm (ASCII-Scanner)

Siehe „Bildschirmprogramm“.

Das Programm wird auf mobilen Barcodescanner mit VT-Emulation eingesetzt.


The screenshot shows a terminal window titled 'cmx8 - PuTTY'. It displays the scanned data in a structured format:

```
Material[a001-01      ]
Charge  [u41001-0-1   ]
Palette [ 17]
Lager   [01-01-1-02]
Menge   [      10000,00] [Ex.]
Buchen  [ ]
```

4.2.3 Erfassung (Programmooption „NVE“)

Die Einzelpaletten werden aufgenommen. Dazu wird vom Palettenetikett der „Barcode mit den Daten“NVE-Nummer <TAB>“ gelesen. Die Menge wird manuell eingegeben (=Zählmenge). Die Buchung wird durch das Lesen des Barcodes des aktuellen Lagerorts (Barcode-Etikett am Lagerort) vervollständigt.

Bildschirmprogramm



The screenshot shows a software window titled 'Inventurerfassung - 779 - co...'. It features a menu bar with 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', and 'Leist'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains several input fields and buttons:

NVE	340278090000000168	
Material	a001-01	
	55100-D	
Charge	u41003-0-1	
Palette	32	
Lager		
Menge	0,00	Ex.
Buchen	J	

At the bottom right, there is a button labeled 'ÜB'.

Scanner-Programm (ASCII-Scanner)

Siehe „Bildschirmprogramm“.

Das Programm wird auf mobilen Barcodescanner mit VT-Emulation eingesetzt.

4.3 Übernahme aus Datei

Alternativ zur Erfassung über die oben beschriebenen Scannerprogramme, können die Bestandsdaten aus einer Datei eingelesen werden.

Die Datei wird in Excel erstellt.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled 'Mappe2 - Microsoft Excel'. The spreadsheet has columns A through F. Column A is labeled 'NVE-Nummer', Column B is 'Lagerort', and Column C is 'Bestand'. The data is as follows:

	A	B	C	D	E	F
1	NVE-Nummer	Lagerort	Bestand			
2	310000001000003015	01-00-03	10.600,00			
3	310000001000002988	01-00-09	14.000,00			
4	310000001000003008	01-00-09	14.000,00			
5	310000001000004470	01-00-09	4.000,00			
6	310000001000002995	01-00-09	14.000,00			
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Zur Übernahme wird die Datei aus Excel als „Text (Tabstopp getrennt) (*.txt)“ im ALMENDRO-Share-Verzeichnis abgestellt. **Die Überschriftzeile muss entfernt werden.**

The screenshot shows a text editor window titled 'inventur.txt - Editor'. The data is as follows:

Datei	Bearbeiten	Format	Ansicht	?
310000001000003015		01-00-03		10.600,00
310000001000002988		01-00-09		14.000,00
310000001000003008		01-00-09		14.000,00
310000001000004470		01-00-09		4.000,00
310000001000002995		01-00-09		14.000,00

Die Übergabedaten werden im Programm „Inventur Übernahme Datei“ zur Kontrolle aufgelistet.

The screenshot shows a program window titled '*** cmxr *** Inventur Übernahme Datei - 1 - comixg *'. The data is as follows:

NVE	Material	Bez intern	Bez extern	Charge	Pal	Lagerort	Menge
310000001000003015	10124	115Samtoffset6388	Samtoffset, holzfrei, matt gestrichen	10036-1		5 01-00-03	10600,00 1
310000001000002988	10124	115Samtoffset6388	Samtoffset, holzfrei, matt gestrichen	10036-1		2 01-00-09	14000,00 1
310000001000003008	10124	115Samtoffset6388	Samtoffset, holzfrei, matt gestrichen	10036-1		4 01-00-09	14000,00 1
310000001000004470	10124	115Samtoffset6388	Samtoffset, holzfrei, matt gestrichen	10036-1		7 01-00-09	4000,00 1
310000001000002995	10124	115Samtoffset6388	Samtoffset, holzfrei, matt gestrichen	10036-1		3 01-00-09	14000,00 1

4.4 Inventur bearbeiten

4.4.1 Übersicht

Nach dem Buchen der Inventurmengen, wird das „Buchungsergebnis“ im Programm „Inventur bearbeiten“ aufgelistet.

Material	Bez intern	Charge	Palette	Lagerort	Menge erfasst	Menge EDV	Abweichung absolut	Menge gebucht
a001-01	55100-D	u41001-0-1	17	01-01-1-02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 nein
a001-01	55100-D	u41001-0-1	18	01-01-1-03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 nein
a001-01	55100-D	u41001-0-1	19	01-01-1-04	9.500,00	10.000,00	-500,00	0,00 nein
a001-01	55100-D	u41001-0-1	20	01-01-1-05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 nein
a001-01	55100-D	u41001-0-1	21	01-01-1-06	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00 nein
a001-01	55100-D	u41001-0-1	21	01-01-1-07	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 nein
a001-01	55100-D	u41001-0-1	26	01-01-1-06	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 nein

Die Inventurdifferenzen werden sichtbar.

Abweichung	Erläuterung
Menge absolut = 0	Position ok
Menge absolut < 0	Mindermenge
Menge absolut > 0	Mehrmenge

Die Ursache für Fehlmengen können dabei nicht nur die Mengen selbst sein, sondern „andere“ Lagerorte, „andere“ Chargen.

In folgendem Beispiel sind die Lagerorte vertauscht, die Mengen selbst stimmen jedoch (Die Palette wurde umgelagert, ohne dass eine EDV-Buchung vorgenommen wurde).

Material	Bez intern	Charge	Palette	Lagerort	Menge erfasst	Menge EDV	Abweichung absolut	Menge gebucht
a001-01	55100-D	u41001-0-1	21	01-01-1-06	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00 nein
a001-01	55100-D	u41001-0-1	21	01-01-1-07	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 nein
a001-01	55100-D	u41001-0-1	26	01-01-1-06	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 nein
a001-01	55100-D	u41003-0-1	26	01-01-1-07	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00 nein

4.4.2 Korrekturbuchungen

Auf der Basis dieser Informationen werden offensichtliche Fehlbuchungen (Lagerort vertauscht, falscher Auftrag bebucht, ...) durch Nachbuchungen korrigiert. Diese Buchungen können nur von „autorisierten“ Benutzern durchgeführt werden, da der Lagerbereich für Buchungen gesperrt wurde. Die „autorisierten“ Benutzer haben einen Eintrag im Benutzerstamm (ohne Inventursperre = ja).

Im obigen Beispiel wird durch das Programm „Umbuchen Lagerort“ der Lagerort in der EDV richtig gestellt. Palette 21 muss nach Lagerort 01-01-1-07 umgebucht werden, Palette 26 muss nach Lagerort 01-01-1-06 umgebucht werden.

Ähnlich wird bei anderen Fehlbuchungen verfahren (z.B. Storno Abgang und Neubuchung).

Nach diesen Korrekturen bleiben nur noch die tatsächlichen Fehlmengen übrig.

Standort Standort-01

Material	Bez intern	Charge	Palette	Lagerort	Menge erfasst	Menge EDV	Abweichung absolut	Menge gebucht	
a001-01	55100-D	u41001-0-1	17	01-01-1-02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	nein
a001-01	55100-D	u41001-0-1	18	01-01-1-03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	nein
a001-01	55100-D	u41001-0-1	19	01-01-1-04	9.500,00	10.000,00	-500,00	0,00	nein
a001-01	55100-D	u41001-0-1	20	01-01-1-05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	nein
a001-01	55100-D	u41001-0-1	21	01-01-1-07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	nein
a001-01	55100-D	u41003-0-1	26	01-01-1-06	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	nein

4.4.3 Inventur buchen

Die Positionen, die als Inventurbuchung abgestellt werden sollen werden mit der Funktionstaste „Buchen F8“ gekennzeichnet

Buchen F8

Inventur bearbeiten - 778 - comix9

AngebAuftr

LiefRech

MaWi

Best

Leist

Lohn

Info

Stamm

Dienste

Lösch

Zentr

Hotkey

Service

Ok

Quit

Neu

Ändern

Löschen

Drucken

Suchen

Start

Excel

Erster

Rückw.

Vorw.

Letzter

Z+

Z-

Copy

Cut

Paste

Buchen F8

Drucken F9

Standort

1

Standort-01

Material	Bez intern	Charge	Palette	Lagerort	Menge erfasst	Menge EDV	Abweichung absolut	Menge gebucht	
a001-01	55100-D	u41001-0-1	17	01-01-1-02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	ja
a001-01	55100-D	u41001-0-1	18	01-01-1-03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	ja
a001-01	55100-D	u41001-0-1	19	01-01-1-04	9.500,00	10.000,00	-500,00	0,00	ja
a001-01	55100-D	u41001-0-1	20	01-01-1-05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	ja
a001-01	55100-D	u41001-0-1	21	01-01-1-07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	ja
a001-01	55100-D	u41003-0-1	26	01-01-1-06	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	ja


Darstellung nach „Buchen“

Standort		1		Standort-01						
Material	Bez intern	Charge	Palette	Lagerort	Menge erfasst	Menge EDV	Abweichung absolut	Menge gebucht		
a001-01	55100-D	u41001-0-1	17	01-01-1-02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	nein	
a001-01	55100-D	u41001-0-1	18	01-01-1-03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	nein	
a001-01	55100-D	u41001-0-1	19	01-01-1-04	9.500,00	9.500,00	0,00	-500,00	nein	
a001-01	55100-D	u41001-0-1	20	01-01-1-05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	nein	
a001-01	55100-D	u41001-0-1	21	01-01-1-07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	nein	
a001-01	55100-D	u41003-0-1	26	01-01-1-06	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	nein	

4.5 Lagerbereiche entsperren

Nach Abschluss der Inventurbearbeitung durch das Buchen der Inventur wird der Lagerbereich mit dem Programm „Lagerbereiche entsperren“ wieder zur Buchung für alle Anwender freigegeben.

Löschen F8



4.6 Journal

Für alle „gebuchten“ Positionen wird ein Buchungsbeleg „Inventur Menge“ abgestellt.

Anzeige

OK Cancel F7 DokuDruck Seite >> Seite << Zwischenablage

nach Lager 01-01-1-06

6600 a001-01	0/0 12 10.10.06				1000	0,00		0,00	192000,00
55100-D	787987				1 Ex	00/00			
u41001-0-1	17 01-01-1-02	0,00	127,67	127,67	0,00	0,00	0		comixg9
6600 a001-01	0/0 12 10.10.06				1000	0,00		0,00	192000,00
55100-D	787988				1 Ex	00/00			
u41001-0-1	18 01-01-1-03	0,00	127,67	127,67	0,00	0,00	0		comixg9
6600 a001-01	0/0 12 10.10.06				1000	0,00		0,00	192000,00
55100-D	787989				1 Ex	00/00			
u41001-0-1	20 01-01-1-05	0,00	127,67	127,67	0,00	0,00	0		comixg9
6600 a001-01	0/0 12 10.10.06				1000	0,00		0,00	192000,00
55100-D	787990				1 Ex	00/00			
u41001-0-1	21 01-01-1-07	0,00	127,67	127,67	0,00	0,00	0		comixg9
6600 a001-01	0/0 12 10.10.06				1000	0,00		0,00	192000,00
55100-D	787991				1 Ex	00/00			
u41003-0-1	26 01-01-1-06	0,00	127,67	127,67	0,00	0,00	0		comixg9
6600 a001-01	0/0 12 10.10.06				1000	0,00		500,00	191500,00
55100-D	787992				2 Ex	00/00			
u41001-0-1	19 01-01-1-04	0,00	127,67	127,67	0,00	0,00	0		comixg9

OVR