Studio Nx

JS 139 — snapUnitNow()

2026-10-14

JS 139 — `snapUnitNow()` (스냅 방식 하나로 모으기)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-06 타임라인: 스물다섯 번째 함수 (FR-206 — 고른 분할을 끌기에 연결)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	Snap 메뉴에 분할 목록을 그리고 클릭을 잇는 배선을 진행합니다

1. 하는 일

스냅 방식을 **한 값(마디 단위)** 으로 모읍니다. 끌기 코드는 이 값 하나만 봅니다.

방식	뜻	스냅 한 칸
`'off'`	격자 무시	1틱 (`TICK`)
`'division'`	내가 고른 분할	`divisionBars(고른 값)`
`'line'`	확대에 따라 자동	`getSnap()`

- Alt(`free`)를 누른 채 끌면 방식과 무관하게 **1틱**입니다.

```
snapUnitNow(free)
   ├ Alt 이거나 'off'  → TICK (1틱)
   ├ 'division'        → divisionBars(고른 분할)   ← FR-206
   └ 그 밖('line')      → getSnap()  (확대에 따라 자동)
```

배선: 스냅 한 칸을 구하던 `snapUnit`이 이제 `snapUnitNow`를 부르고, `setSnapDivision`으로 분할을 고르면 방식이 `'division'`이 됩니다.

2. 코드

```
export function snapUnitNow(free = false) {
  if (free || snapMode === 'off') return TICK;
  if (snapMode === 'division') return divisionBars(snapDivision, snapTriplet);
  return getSnap();
}

const snapUnit = (free) => snapUnitNow(free);
```

`setSnapDivision`에 한 줄을 더했습니다.

```
export function setSnapDivision(division, triplet = false) {
  divisionTicks(division);
  snapDivision = division;
  snapTriplet = triplet ? true : false;
  snapMode = 'division';
```

```
  return { division: snapDivision, triplet: snapTriplet };
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const snapUnitNow = (free = false) =>
  free || snapMode === 'off' ? TICK
  : snapMode === 'division' ? divisionBars(snapDivision, snapTriplet)
  : getSnap();
```

최신 문법	실제 코드	뜻
중첩 삼항	`if` 세 줄	같은 결과입니다. 세 경우가 눈에 또렷하게 보이도록 `if`로 폈습니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
한 함수에서 셋을 판단	끌기 코드가 `snapMode`를 곳곳에서 따지면 규칙이 흩어집니다. 한 곳에서만 정합니다
Alt 최우선	Alt는 "지금 이 순간 격자를 무시"라는 뜻입니다. 어떤 방식이든 앞서야 합니다
분할을 고르면 방식 전환	별도 "분할 모드"를 켜는 단계를 없앱니다. 고르는 순간이 곧 전환입니다
`'line'`은 그대로 자동	기존 확대 연동(Line) 동작을 건드리지 않습니다. Line·Off 버튼은 예전처럼 동작합니다
`snapUnit`은 얇게 유지	기존 호출부(`snap`·`floorSnap`)를 그대로 두려고 이름만 남기고 위임합니다

4. 시험 (Node에서 직접 실행, 11개 통과)

브라우저 없이 돌리려고 `document`를 가짜로 채워 넣고 불러왔습니다.

확인	결과
처음엔 `line` → `SNAP`(0.25)	✓
`off` → `TICK`	✓
분할을 고르면 방식이 `division` · 1/8 → 0.125 · 1/16T → 1/48	✓
Alt면 방식과 무관하게 1틱	✓
Line으로 돌아오면 자동(`SNAP`)	✓