静态路由



前言


静态路由是由管理员手动配置和维护的路由。


静态路由配置简单,被广泛应用于网络中。

静态路由还可以实现负载均衡和路由备份。

因此,学习并掌握好静态路由的应用与配置是非常必要的。

技术背景:如果只有直连路由,那么就只能到达直连的网络而无法到达远程网络。







静态路由概述:

- 配置简单、开销小;
- 通过手动配置进行添加和维护;
- 无法根据拓扑的变化进行动态的响应;
- 适用于组网规模较小的场景,如果网络规模较大,则配置及维护的成本就会很高;
- 在大型的网络中,往往采用动、静态路由结合的方式进行部署。


静态路由配置命令:

	ip route-static 目标网络 子网掩码/前缀 下一跳地址/出接口	配置静态路由
	如果出接口为以太网接口,则必须要指定下一跳地址	
•	如果出接口为串口,可以使用下一跳或出接口来配置	
	切记:通讯是双向的,不要忘记配置返回流量的路由!	





负载分担



```
[RTA]ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2 [RTA]ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 20.0.12.2
```

• 静态路由支持到达同一目标网络的等价负载分担。


配置验证

```
[RTA]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib

Routing Tables: Public Destinations: 13 Routes: 14
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
......

192.168.2.0/24 Static 60 0 RD 10.0.12.2 GigabitEthernet 0/0/0
Static 60 0 RD 20.0.12.2 GigabitEthernet 0/0/1
```

路由备份-浮动静态路由



[RTA]ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.12.2 [RTA]ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 20.0.12.2 preference 100

- 利用优先级的特性,配置浮动路由。
- 在主路由失效的情况下,浮动路由会加入到路由表并承担数据转发业务。


分区 华为课件 的第5页

配置验证

• 在主链路正常情况下,只有主路由会出现在路由表中。

● 在主链路出现故障时,浮动静态路由会被激活并加入到路由表中,承担 数据转发业务。


缺省路由:一种特殊的路由,能匹配所有目标网络。



- 可以通过静态路由配置,也可以通过动态路由协议发布。
- 在路由表中,以到网络0.0.0.0(掩码为0.0.0.0)的形式出现。
- 通常用于末梢网络(如:家庭上网、企业出口)
- ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0/0 下一跳地址/出接口

配置缺省路由

缺省路由配置




[RTA]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2

- ◆ 缺省路由是目标网络和掩码都为全0的特殊路由。
- 如果报文的目标地址无法匹配路由表中的任何一项,路由器将选择依照 缺省路由来转发报文。

分区 华为课件 的第7页

配置验证

Loopback接口:回环口,一个逻辑的、虚拟的接口



Interface loopback 0 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

	interface loopback 编号	创建一个回环口 创建后,默认up	
•	作用	模拟路由器的直连网段,可用于测试设备管理(稳定) 供其他协议使用,如OSPF、BGP、MPLS等 SNMP Traps 消息的源地址 其他用途(用途十分广泛)	



总结

- 如何配置能够将静态路由配置为浮动静态路由?
- 配置缺省路由时,目的网络地址是什么?