详解 Go 空结构体的 3 种使用场景

在 Go 语言中,有一个比较特殊的类型,经常会有刚接触 Go 的小伙伴问到,又或是不理解。 他就是 Go 里的空结构体(struct)的使用,常常会有看到有人使用:

```
Go
1 ch := make(chan struct{})
```

还清一色的使用结构体,也不用其他类型。高度常见,也就不是一个偶发现象了,肯定是背后必然有 什么原因。

今天煎鱼这篇文章带大家了解一下为什么要这么用,知其然知其所以然。

一起愉快地开始吸鱼之路。

为什么使用

说白了,就是希望节省空间。但,新问题又来了,为什么不能用其他的类型来做?

各位大佬,请问下为啥空结构体 struct() 实例不占据任何的内存空间

这就涉及到在 Go 语言中 "宽度 "的概念,宽度描述了一个类型的实例所占用的存储空间的字节数。

宽度是一个类型的属性。在 Go 语言中的每个值都有一个类型,值的宽度由其类型定义,并且总是 8 bits 的倍数。

在 Go 语言中我们可以借助 unsafe.Sizeof 方法,来获取:

```
1  // Sizeof takes an expression x of any type and returns the size in bytes
2  // of a hypothetical variable v as if v was declared via var v = x.
3  // The size does not include any memory possibly referenced by x.
4  // For instance, if x is a slice, Sizeof returns the size of the slice
5  // descriptor, not the size of the memory referenced by the slice.
6  // The return value of Sizeof is a Go constant.
7 func Sizeof(x ArbitraryType) uintptr
```

该方法能够得到值的宽度,自然而然也就能知道其类型对应的宽度是多少了。

我们对应看看 Go 语言中几种常见的类型宽度大小:

```
Go
 1 func main() {
 2
        var a int
 3
        var b string
        var c bool
 4
        var d [3]int32
 5
        var e []string
 6
 7
        var f map[string]bool
        fmt.Println(
 8
            unsafe.Sizeof(a),
 9
            unsafe.Sizeof(b),
10
            unsafe.Sizeof(c),
11
            unsafe.Sizeof(d),
12
           unsafe.Sizeof(e),
13
           unsafe.Sizeof(f),
14
15
16 }
```

输出结果:

```
Apache
1 8 16 1 12 24 8
```

你可以发现我们列举的几种类型,只是单纯声明,我们也啥没干,依然占据一定的宽度。 如果我们的场景,只是占位符,那怎么办,系统里的开销就这么白白浪费了?

空结构体的特殊性

空结构体在各类系统中频繁出现的原因之一,就是需要一个占位符。而恰恰好,Go 空结构体的宽度是特殊的。

如下:

```
func main() {
   var s struct{}
   fmt.Println(unsafe.Sizeof(s))
   }
}
```

输出结果:

```
Go
1 0
```

空结构体的宽度是很直接了当的 0,即便是变形处理:

```
fo

1 type S struct {
2    A struct{}
3    B struct{}
4 }
5 func main() {
6    var s S
7    fmt.Println(unsafe.Sizeof(s))
8 }
```

其最终输出结果也是 0,完美切合人们对占位符的基本诉求,就是占着坑位,满足基本输入输出就好。

但这时候问题又出现了,为什么只有空结构会有这种特殊待遇,其他类型又不行?

这是 Go 编译器在内存分配时做的优化项

```
1  // base address for all 0-byte allocations
2  var zerobase uintptr
3  func mallocgc(size uintptr, typ *_type, needzero bool) unsafe.Pointer {
4    ...
5    if size == 0 {
6       return unsafe.Pointer(&zerobase)
7    }
8 }
```

当发现 size 为 0 时,会直接返回变量 zerobase 的引用,该变量是所有 0 字节的基准地址,不占据任何宽度。

因此空结构体的广泛使用,是 Go 开发者们借助了这个小优化,达到了占位符的目的。

使用场景

了解清楚为什么空结构作为占位符使用的原因后,我们更进一步了解其真实的使用场景有哪些。

主要分为三块:

·实现方法接收者。

- · 实现集合类型。
- · 实现空诵道。

实现方法接收者

在业务场景下,我们需要将方法组合起来,代表其是一个"分组"的,便于后续拓展和维护。 但是如果我们使用:

```
1 type T string
2
3 func (s *T) Call()
```

又似乎有点不大友好,因为作为一个字符串类型,其本身会占据定的空间。

这种时候我们会采用空结构体的方式,这样也便于未来针对该类型进行公共字段等的增加。如下:

```
1 type T struct{}
2
3 func (s *T) Call() {
4    fmt.Println("脑子进煎鱼了")
5 }
6 func main() {
7    var s T
8    s.Call()
9 }
```

在该场景下,使用空结构体从多维度来考量是最合适的,易拓展,省空间,最结构化。

另外你会发现,其实你在日常开发中下意识就已经这么做了,你可以理解为设计模式和日常生活相结 合的另类案例。

实现集合类型

在 Go 语言的标准库中并没有提供集合(Set)的相关实现,因此一般在代码中我们图方便,会直接用 map 来替代。

但有个问题,就是集合类型的使用,只需要用到 key(键),不需要 value(值)。

这就是空结构体大战身手的场景了:

```
Go
 1 type Set map[string]struct{}
 2
 3 func (s Set) Append(k string) {
       s[k] = struct{}{}
 4
 5 }
 6 func (s Set) Remove(k string) {
       delete(s, k)
 7
 8 }
 9
10 func (s Set) Exist(k string) bool {
        _{,} ok := s[k]
11
12
        return ok
13 }
14 func main() {
        set := Set{}
15
        set.Append("煎鱼")
16
17
        set.Append("咸鱼")
        set.Append("蒸鱼")
18
        set.Remove("煎鱼")
19
        fmt.Println(set.Exist("煎鱼"))
20
21 }
```

空结构体作为占位符,不会额外增加不必要的内存开销,很方便的就是解决了。

实现空通道

在 Go channel 的使用场景中,常常会遇到通知型 channel,其不需要发送任何数据,只是用于协调 Goroutine 的运行,用于流转各类状态或是控制并发情况。

如下:

```
CSS
 1 func main() {
 2
       ch := make(chan struct{})
        go func() {
 3
 4
            time.Sleep(1 * time.Second)
 5
            close(ch)
 6
        }()
       fmt.Println("脑子好像进...")
 7
       <-ch fmt.Println("煎鱼了!")
 8
 9 }
```

输出结果:

1 脑子好像进...煎鱼了!

该程序会先输出 "脑子好像进…"后,再睡眠一段时间再输出 "煎鱼了!",达到间断控制 channel的效果。

由于该 channel 使用的是空结构体,因此也不会带来额外的内存开销。