## 开放平台-java-sdk 使用说明

## 1. 调用须知:

在提供的 artemis-http-client.jar 中,请调用 ArtemisHttpUtil.class 提供的函数来调用接口。

在调用之前,首先要设置您的 appKey、appSecret、host。 在您的代码要做如下设置:

ArtemisConfig.host ="ip:port"; //artemis 网关服务器 ip 端口 ArtemisConfig.appKey ="24341259"; //秘钥 appkey ArtemisConfig.appSecret ="M5llsRpDovRZcB3WkhTk";//秘钥 appSecret

三个参数请提前咨询海康分公司工作人员。

ArtemisHttpUtil.class 提供了一些相应的函数来供您调用 get、post、put、delete 请求的接口。

## 2. ArtemisHttpUtil.class 函数说明:

函数名	函数说明	参数说明
doGetArtemis	Get 接口请求	入参:
		① Path: artemis 配置的 get 请求的路径
		是一个数组长度为 1 的 Hashmap 集合,只
		存一组数据,key 为 http 的请求方式,
		value 为 host 后面的 path 路径。
		② querys: map 类型 get 请求的 url 查询
		参数(url 中的 query 参数,没有就是为
		空)形如 "?aa=1&&bb=2"形式参数变成
		map 键值对
		query.put("aa","1");query.put("bb",
		"2")
		③ accept: 指定客户端能够接收的内容类
		型,该参数传空时的默认全部类型接受
		④ contentType: 请求的与实体对应的
		MIME 信息,该参数传空时的取默认值
		返回: String 字符串
doPostFormArtemis	postForm 请求,	入参:
	postForm 请求包	① Path: artemis 配置的 get 请求的路径
	含 query 参数和	是一个数组长度为 1 的 Hashmap 集合,只
	form 表单参数	存一组数据,key 为 http 的请求方式,
		value 为 host 后面的 path 路径。
		② paramMap: Form 表单请求的参数,键值
		对形式的 map。

	<u> </u>	**************************************
		③ querys: map 类型 get 请求的 url 查询
		参数(url 中的 query 参数,没有就是为
		空)形如 "?aa=1&&bb=2"形式参数变成
		map 键值对
		query.put("aa","1");query.put("bb",
		"2")
		④ accept: 指定客户端能够接收的内容类
		型,该参数传空时的默认全部类型接受
		⑤ contentType: 请求的与实体对应的
		MIME 信息,该参数传空时的取默认值
		返回: String 字符串
doPostStringArtemis	postString 请	入参:
	求,	① Path: artemis 配置的 get 请求的路径
	body 用于提交	是一个数组长度为 1 的 Hashmap 集合,只
	json 字符串。	存一组数据,key 为 http 的请求方式,
		value 为 host 后面的 path 路径。
		② body: postString String 请求体。一般
		为 json 字符串。
		③ querys: map 类型 get 请求的 url 查询
		参数(url 中的 query 参数,没有就是为
		空)形如 "?aa=1&&bb=2"形式参数变成
		map 键值对
		query.put("aa","1");query.put("bb", "2")
		④ accept: 指定客户端能够接收的内容类
		型,该参数传空时的默认全部类型接受。
		⑤ contentType: 请求的与实体对应的
		MIME 信息,该参数传空时的取默认值
do Doot Duto o Automio	nootDytoo 连去	返回: String 字符串 入参:
doPostBytesArtemis	postBytes 请求	
		① Path: artemis 配置的 get 请求的路径
		是一个数组长度为 1 的 Hashmap 集合,只
		存一组数据,key 为 http 的请求方式,
		value 为 host 后面的 path 路径。
		② bytesBody: 请求体, byte 字节。
		③ querys: map 类型 get 请求的 url 查询
		参数(url 中的 query 参数,没有就是为
		空)形如 "?aa=1&&bb=2"形式参数变成
		map 键值对
		query.put("aa","1");query.put("bb",
		"2")
		④ accept: 指定客户端能够接收的内容类
		型,该参数传空时的默认全部类型接受。
		⑤ contentType: 请求的与实体对应的 MIME
	I	

		信息,该参数传空时的取默认值
		返回: String 字符串
doPutStringArtemis	putString 请求	入参:
		① Path: artemis 配置的 get 请求的路径
		是一个数组长度为 1 的 Hashmap 集合,只
		存一组数据,key 为 http 的请求方式,
		value 为 host 后面的 path 路径。
		② body: postString String 请求体。一般
		为 json 字符串。
		③ accept: 指定客户端能够接收的内容类
		型,该参数传空时的默认全部类型接受。
		④ contentType: 请求的与实体对应的 MIME
		信息,该参数传空时的取默认值
		返回: String 字符串
doPutBytesArtemis	putBytes 请求	入参:
		① Path: artemis 配置的 get 请求的路径
		是一个数组长度为 1 的 Hashmap 集合,只
		存一组数据,key 为 http 的请求方式,
		value 为 host 后面的 path 路径。
		② bytesBody: 请求体,byte 字节。
		③ accept: 指定客户端能够接收的内容类
		型,该参数传空时的默认全部类型接受。
		④ contentType: 请求的与实体对应的 MIME
		信息,该参数传空时的取默认值
		query.put("aa","1");query.put("bb", "2")
		返回: String 字符串
doDeleteArtemis	delete 请求	入参:
		① Path: artemis 配置的 get 请求的路径
		是一个数组长度为 1 的 Hashmap 集合,只
		存一组数据,key 为 http 的请求方式,
		value 为 host 后面的 path 路径。
		② querys: map 类型 get 请求的 url 查询
		参数(url 中的 query 参数,没有就是为
		空)形如 "?aa=1&&bb=2"形式参数变成
		map 键值对
		query.put("aa","1");query.put("bb", "2")
		型,该参数传空时的默认全部类型接受
		contentType: 请求的与实体对应的 MIME 信
		息,该参数传空时的取默认值
		返回: String 字符串
L	1	<u> </u>

```
public class ArtemisTest {
    private static String ARTEMIS_PATH;
    static {
        ARTEMIS_PATH = "/artemis";
    }
    public static void main(String[] args) {
        if (ARTEMIS PATH.equals("/artemis")) {
             /**
              * url 组装说明:
                         能力开放标签页里提供的 api 地址一般如:
                         /api/resource/v1/org/orgList,
                         url 必须由 ARTEMIS PATH + api 地址组成。
                         所以 url 最后应如下格式:
/artemis/api/resource/v1/org/orgList。
              */
             final String url = ARTEMIS_PATH + "/api/resource/v1/org/orgList"; //获取组织列表
             的请求路径
             /**
              * host 说明:
                         如果是公网对接, ArtemisConfig.host = "ip:port/artemis"
                         如果是现场对接, ArtemisConfig.host = "{现场 ip}:9999"
             ArtemisConfig.host ="10.33.25.17:443"; //artemis 网关服务器 ip 端口
             ArtemisConfig.appKey ="24341259"; //秘钥 appkey ArtemisConfig.appSecret
             ="M5llsRpDovRZcB3WkhTk";//秘钥 appSecret Map<String,String> paramMap =
             new HashMap<String>();//post 请求 Form
表单参数
             paramMap.put("a", "3");
             paramMap.put("b", "2");
             String body = JSON.toJSON(paramMap).toString();
             Map<String, String> path = new HashMap<String, String>(2){
                 {
                     put("https://", url);
                 }
             };
             String result = ArtemisHttpUtil.doPostStringArtemis(path, body, null, null,
"application/json");
             System.out.println(result);
        }
    }
```

## 特别说明:

调用人脸接口时,在执行 doPostString 传入 json 字符串时,请指定 contentType 为: application/json;charset=utf-8。其他接口,请阅读每一个 API 接口说明。