

DataMover

Guía completa: instalación, activación, funciones, solución de problemas

por Cristi Gordas

Guía actualizada para la versión actual de la aplicación

1. Qué es DataMover

DataMover es una aplicación de offload verificado para equipos de producción de vídeo — copia archivos desde tarjetas de vídeo a varios destinos a la vez (discos externos, NAS, carpetas locales), con verificación de integridad en cada paso.

Qué puede hacer

- Copia simultánea a cualquier número de destinos — todos se completan en paralelo, no uno a uno.
- Verificación de integridad a elección: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, o solo tamaño.
- Informes profesionales CSV + PDF, con estado codificado por color (OK / Discrepancia / Error) y marca de tiempo exacta.
- Reanudación automática ante errores (checkpoint) — continúa donde lo dejó, no empieza de nuevo.
- Modo Monitor en la bandeja del sistema — detecta automáticamente las tarjetas insertadas.
- Expulsión automática de la tarjeta al finalizar (Mac).
- Nomenclatura automática de carpetas: Fecha_Proyecto_Tarjeta.
- Tema oscuro, interfaz completa en rumano, inglés y español.

Nota: El código fuente está disponible en GitHub bajo licencia MIT — pero la aplicación compilada necesita un código de activación, vinculado a tu ordenador, para poder iniciarse. Ver sección 3.

2. Instalación

macOS (recomendado: .pkg)

Descarga DataMover-Mac-Installer.pkg desde la página de Releases. Doble clic y sigue las instrucciones del instalador — elimina automáticamente la cuarentena de macOS, no necesitas hacer nada manual.

macOS (alternativa: .zip portátil)

Descarga DataMover-Mac.zip, descomprime, mueve la .app donde quieras. Si macOS se niega a abrirla ("la app está dañada"), ejecuta:

```
xattr -rd com.apple.quarantine DataMover.app
```

Windows

Descarga DataMover-Windows.zip, descomprime. Contiene DataMover.exe, listo para ejecutar directamente — no requiere instalación por separado.

3. Activación

El código fuente está disponible en GitHub bajo licencia MIT, pero la aplicación compilada necesita un código de activación para poder iniciarse. Precio: 9,80 €.

Paso 1 — abres la aplicación

En el primer inicio, aparece automáticamente la ventana de activación, con un ID de máquina mostrado ahí mismo — no necesitas ejecutar ningún comando aparte.

Paso 2 — envíame el ID

Copias el ID mostrado (botón "Copiar" justo al lado) y me lo envías (Facebook o YouTube — ver la última sección de esta guía), junto con el pago de 9,80 €.

Paso 3 — recibes tu código

Te envío de vuelta tu código de activación personal, vinculado exactamente a tu ordenador — no funcionará en otra máquina, aunque lo compartas.

Paso 4 — activas

Introduces el código recibido en el campo "Cod serial" — una sola vez. Tras la activación, la aplicación se inicia con normalidad cada vez, sin volver a pedir el código.

Nota: Si cambias de ordenador, necesitarás un código nuevo — escríbeme también para eso.

4. Cada función, explicada

Verificación de integridad

Elige el algoritmo adecuado para tus necesidades: MD5/SHA-1 son rápidos, SHA-256/SHA-512 son más rigurosos (útiles para archivado a largo plazo). La opción "solo tamaño" es la más rápida, para situaciones donde la velocidad importa más que la certeza absoluta.

Reanudación automática (checkpoint)

Si una transferencia se interrumpe (tarjeta extraída, error de red al NAS, etc.), DataMover reanuda exactamente donde lo dejó en el siguiente intento — no vuelve a enviar archivos ya copiados y verificados con éxito.

Modo Monitor

Se ejecuta en la bandeja del sistema, detecta automáticamente cuando insertas una tarjeta nueva, y te avisa — útil si transfieres a menudo durante un día de rodaje.

Informes CSV + PDF

Cada transferencia genera un informe con el estado por archivo (OK / Discrepancia / Error), útil para llevar registro y como prueba de que el material llegó intacto a su destino.

5. Problemas frecuentes y soluciones

macOS dice que la app está "dañada"

- Normal para apps sin firmar — ejecuta `xattr -rd com.apple.quarantine DataMover.app` desde Terminal.
- O usa directamente el instalador .pkg, que resuelve esto automáticamente.

El código de activación no funciona

- Comprueba que lo copiaste completo, sin espacios al principio o al final.
- Un código está vinculado a UN solo ordenador — si cambiaste de máquina, necesitas uno nuevo.

La transferencia se detiene a la mitad

- Comprueba la conexión al destino (NAS/red) — DataMover reanuda automáticamente donde lo dejó en el siguiente intento.

6. Licencia

El código fuente de DataMover está licenciado bajo MIT — disponible íntegramente en [GitHub](#). El uso de la aplicación compilada requiere un código de activación personal, 9,80 €, vinculado a un solo ordenador.