SADROG

Manual de utilizare

Înregistrezi. Montezi. În același loc.

SADROG 1.7.0 · documentația · 12 noiembrie 2026
Pagina produsului: https://gordas.dev/sadrog/

Cuprins

Ce este SADROG 3
PREGĂTIREA ȘI ÎNREGISTRAREA 4
DIN ÎNREGISTRARE ÎN PROIECT 7
EDITAREA ÎN VIEWER ȘI TIMELINE 9
SUNET 12
PREZENTAREA VIZUALĂ 16
MIȘCARE ȘI STRUCTURĂ 21
EXPORT ȘI PĂSTRAREA PROIECTULUI 23
INSTALARE, TRIAL ȘI ACTIVARE 26
Întrebări frecvente 28
Suport 29

Ce este SADROG

SADROG captează ecranul, o fereastră, camera și sunetul, apoi le pune pe un timeline cu piste separate. Tai, așezi, adaugi titluri și evidențieri și exporți — fără să părăsești aplicația.

Pentru cine este

- Tutoriale cu ecran și cameră: Arăți pașii pe ecran, iar camera ta apare într-un cerc peste imagine.
- Demonstrații de aplicații: Evidențiezi butoanele cu cadre și săgeți, exact acolo unde contează.
- Prezentări cu explicație vocală: Microfonul rămâne pe pista lui: îl reglezi, îl oprești sau îl muți fără să atingi ecranul.
- Montaj din mai multe înregistrări: Adaugi înregistrări noi în același proiect și le așezi unul după altul.

PREGĂTIREA ȘI ÎNREGISTRAREA

Fiecare sursă are rândul ei: un monitor, o fereastră sau o regiune; o cameră; sunetul calculatorului; un microfon. Nimic nu se amestecă în fișierul de captură — fiecare sursă ajunge ulterior pe propria pistă în editor.

Ce face

Pregătește o înregistrare: listează sursele, arată starea permisiunilor și ține un contor de 3 secunde înainte de start.


DE CE E UTILĂ

Vezi dintr-o privire ce se va înregistra, înainte să începi. O sursă lipsă sau o permisiune neacordată nu te surprinde la final.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Deschide Înregistrare nouă.
- 2. Adaugă sursele dorite: ecran, Fereastră, Cameră, Sunetul calculatorului sau un microfon din Adaugă sursă.
- 3. Alege folderul de destinație și apasă butonul rubiniu Începe înregistrarea.

Rezultat: Un proiect cu o pistă pentru fiecare sursă, gata de montat.



Ecranul de pregătire. În această captură sursa de ecran este simulată pentru demonstrație (eticheta SIMULARE din bara de jos); pe calculatorul tău apar monitoarele, camerele și sursele reale.

Monitor, fereastră sau regiune

Alegi ce parte din ecran se înregistrează. Pentru regiune stabilești dreptunghiul; pentru fereastră alegi aplicația.


DE CE CONTEAZĂ

Un tutorial despre o singură aplicație rămâne curat dacă înregistrezi doar fereastra ei.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Deschide detaliile sursei cu Detalii rezoluție.
- 2. În meniul ⋯ al sursei alege Monitor, Fereastră sau Regiune.

Rezultat: Fișierul de captură conține exact ce ai ales, la rezoluția sursei.



Detaliile de rezoluție ale unei surse și, în meniul ⋯, modurile Monitor, Fereastră sau Regiune.

Permisiunile macOS, în context

macOS cere acordul tău pentru captura ecranului, a microfonului și a camerei. SADROG le cere doar când ai nevoie de ele și îți arată starea într-o pagină dedicată.

DE CE APAR


Sunt protecții ale sistemului, nu ale aplicației: fără ele macOS nu lasă nicio aplicație să înregistreze.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Deschide Permisiuni din bara laterală.
- 2. Dacă o permisiune lipsește, acord-o în Setări de sistem › Confidențialitate și securitate.

- 3. Repornește SADROG dacă macOS o cere.

Rezultat: Sursele pornesc fără întreruperi, iar microfonul și camera nu sunt cerute dacă nu le folosești.



Pagina Permisiuni. Înregistrare ecran este acordată; Microfon și Cameră se cer abia când adaugi prima astfel de sursă.

DIN ÎNREGISTRARE ÎN PROIECT

La final, înregistrarea devine un document de montaj cu rezoluția și cadența alese de tine. Poți porni și un document gol, sau poți adăuga înregistrări noi într-un proiect deschis.

Document nou

Creează un proiect de montaj fără înregistrare, cu dimensiunea și cadența dorite, sau primește înregistrările tale ca material.


DE CE E UTILĂ

Poți pregăti structura unui montaj (de exemplu 1080p la 30 cadre/s) înainte să ai înregistrări, sau poți combina materiale existente.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Deschide Document nou.
- 2. Alege un preset sau dimensiuni proprii și cadența.
- 3. Apasă Creează documentul; importă fișierele în bibliotecă.

Rezultat: Un proiect salvat automat, într-un folder al tău.



Document nou: nume, preset, dimensiune, cadență. Aceste valori se aplică previzualizării și exportului, nu depind de zoom sau de mărimea ferestrei.

Adaugă într-un proiect existent

Din editor, meniul Adaugă înregistrează sau importă un fișier și îl pune la sfârșitul pistei principale, într-un singur pas de undo.

DE CE E UTILĂ

Continui un tutorial fără să pornești unul nou. Dacă anulezi înregistrarea, ajungi exact unde erai.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. În editor, deschide Adaugă › înregistrare sau fișier.
- 2. Înregistrează sau alege fișierul.
- 3. Noua înregistrare apare la capătul timeline-ului.

Rezultat: Un singur proiect cu toate înregistrările, organizate în bibliotecă și pe piste.

Recente și înregistrarea terminată

În lista Recente, fiecare intrare are meniul ⋯: Deschide, Arată în Finder și Elimină din Recente (nu șterge niciun fișier). Când o înregistrare se termină, apare o fereastră cu Creează document și deschide sau Păstrează doar înregistrarea.

CÂND FIȘIERUL LIPSEȘTE

Intrarea spune că lipsește de pe disc. Arată în Finder nu pretinde că îl găsește: deschide doar folderul părinte, dacă există, și spune asta. Pentru un proiect lipsă ai Localizează…, ca să alegi noul loc.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Deschide Recente și apasă ⋯ pe o intrare.
- 2. Alege ce vrei: deschidere, Finder sau eliminare din listă.
- 3. După o înregistrare, alege în fereastră dacă se creează documentul.

Limite: Eliminarea din Recente nu atinge fișierele de pe disc. Înregistrarea rămâne salvată și dacă nu creezi documentul.

EDITAREA ÎN VIEWER ȘI TIMELINE

Selectezi un element fie în viewer, fie în timeline. Inspectorul din dreapta arată doar proprietățile elementului ales, iar timeline-ul îți spune la ce clip se aplică fiecare efect.

Piste pe care le controlezi

Piste video, audio, titluri și evidențieri. Le poți redenumi, adăuga, bloca, ascunde, redimensiona și reordona.

DE CE E UTILĂ

Un proiect cu mai multe înregistrări rămâne lizibil. Pista de sus dintre pistele video e în fața celorlalte.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Trage mânerul de sub o pistă ca să-i schimbi înălțimea.
- 2. Trage mânerul din stânga numelui ca s-o muți.
- 3. Folosește lacătul și ochiul pentru a bloca sau ascunde.

Rezultat: Înălțimea și ordinea pistelor se păstrează la salvare și la redeschidere.

Selecție directă și inspector contextual

Faci clic pe un element în viewer sau în timeline. Cu clicuri repetate treci prin elementele suprapuse. Inspectorul își schimbă conținutul după tipul elementului.


DE CE E UTILĂ

Nu cauți controale prin meniuri: ce vezi este ce poți schimba, pentru exact elementul ales.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Selectează un clip, un titlu sau o evidențiere.
- 2. Trage mânerele din viewer sau scrie valori în inspector.
- 3. Folosește unealta Foarfecă pentru tăiere și trage marginile clipului pentru trim.

Rezultat: Poziție, scară, rotație și opacitate reglate pe loc; orice pas se anulează cu Undo.



Clipul camerei este selectat: viewer-ul arată mânerele, iar inspectorul arată doar proprietățile lui.

Duplicare, drag-and-drop, undo

Elementele se mută prin tragere, iar o previzualizare îți arată unde ajung înainte să le lași. Meniul clipului oferă și Duplică. Dacă o plasare nu este posibilă (pistă blocată sau suprapunere), primești motivul. Fiecare acțiune este un singur pas de undo.

Selecție dreptunghiulară și operații pe selecție

Cu unealta Selectare, trage din spațiul liber al timeline-ului: dreptunghiul selectează clipurile, titlurile, evidențierile și sunetele pe care le atinge, pe toate pistele. Timeline-ul derulează singur când ajungi la margine; Esc anulează gestul, iar un clic în spațiul liber golește selecția. Cu ⇧ sau ⌘ adaugi la selecția existentă.

CE POȚI FACE APOI

Elementele selectate se mută împreună, păstrând distanțele și sincronul dintre ele. Taie elementele selectate la cursor (⇧⌘K) taie doar ce este selectat și atinge cursorul, nu toate pistele. Pistele blocate sunt respectate: operația se refuză întreagă, cu explicație, fără schimbări parțiale. Dacă selecția conține și clipuri de pe pista principală, blocul lor se reinserează la cea mai apropiată limită între clipuri (pista principală rămâne secvențială, fără suprapuneri ascunse), iar celelalte elemente se mută cu aceeași distanță, ca raportul în timp să rămână identic; sunetul detașat al clipurilor mutate merge cu ele. În timpul tragerii, o linie punctată arată unde ajunge blocul; când destinația nu se poate (pistă blocată, suprapunere, clipuri neînvecinate, tranziție între ele), aplicația spune de ce și nu schimbă nimic. Mutarea este un singur pas de Anulare. Cu unealta Foarfecă, un clic pe unul dintre elementele unei selecții multiple taie toată selecția exact la același moment (V1, cameră, sunet detașat, titluri); un clic pe un element din afara selecției taie doar acel element, iar ghidul vertical se colorează în galben și arată câte elemente se taie. Tăierea este un singur pas de Anulare, iar o pistă blocată o refuză întreagă. Elementele selectate au un contur galben cu margine închisă, vizibil pe orice culoare de pistă, în temele Întunecat și Luminos.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Alege Selectare și trage un dreptunghi din spațiu liber.
- 2. Mută selecția sau folosește Taie elementele selectate la cursor din meniul Timeline.
- 3. Apasă Esc în timpul gestului ca să renunți.
- 4. Cu Foarfecă activă, clic pe un element selectat taie toată selecția la același moment.

Rezultat: O singură operație, un singur pas de Undo; după salvare și redeschidere totul rămâne la locul lui.

Mută un clip tăiat pe o pistă video și titluri independente

Un clip tăiat de pe pista principală se poate muta pe o pistă video de deasupra (Mută pe pistă video (V2) din meniul clipului), cu proprietățile și legăturile păstrate. Nu se poate pentru ultimul clip, nici pentru cele înghețate, cu dizolvare sau cu efecte de cursor — iar aplicația spune de ce. Titlurile care se suprapun în timp se așază singure pe rânduri separate și rămân independente.

Inspector cu file și glisoare fine

Inspectorul grupează ce ai ales în file exclusive: Video, Sunet, Timp și Cursor. Apare doar fila care are sens pentru selecție, iar la un moment dat e deschisă una singură. Fiecare glisor are un câmp numeric pentru valori exacte.

RESETARE

Dublu-clic pe un glisor (sau butonul de resetare de lângă valoare) îl readuce la valoarea neutră, ca un singur pas de Undo.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Selectează un clip, o suprapunere sau un sunet.
- 2. Alege fila de sus din inspector (sau comanda ei rapidă).
- 3. Trage glisorul sau scrie valoarea; dublu-clic ca să o resetezi.

Limite: Un sunet nu are fila Video. Fila Cursor are efecte doar pentru o înregistrare făcută cu salvarea cursorului activă.

Comenzi rapide configurabile

În Setări ▸ Comenzi rapide vezi toate comenzile cu combinația lor. Cauți o comandă, apeși pe combinație și apoi tasta dorită; poți elimina o combinație, o poți readuce la cea implicită sau reseta tot. Combinațiile se păstrează și apar în meniuri și în explicațiile de la hover.

CONFLICTE

Dacă o combinație e folosită deja, aplicația spune de ce comandă și nu o duplică în tăcere. Combinațiile standard de sistem (de exemplu cele din meniul Editare) nu se schimbă.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Deschide Setări ▸ Comenzi rapide.
- 2. Alege comanda, apasă pe combinație și tastează cea nouă (Esc renunță).
- 3. Resetează toate readuce valorile implicite.

Limite: Tastele simple de editare (de exemplu A, B, U) lucrează doar când nu scrii într-un câmp de text.

SUNET

Sunetul calculatorului și microfonul se înregistrează separat. În editor le vezi ca forme de undă, le reglezi independent și poți desprinde sunetul unui clip video într-o piesă de sine stătătoare.

Surse independente

Fiecare sursă audio înregistrată rămâne separată: o vezi ca formă de undă și o pornești sau o oprești fără să le afectezi pe celelalte. Butonul cu căști de lângă transport schimbă doar volumul de ascultare din editor, nu nivelul clipurilor și nici exportul.

DE CE E UTILĂ

Dacă microfonul are un zgomot, îl corectezi sau îl muți fără să pierzi sunetul aplicației.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Vezi sursele pe rândurile audio de sub timeline.
- 2. Folosește butonul de sunet al rândului pentru mute.
- 3. Selectează un clip audio pentru nivel și fade-uri.

Rezultat: Un exemplu cu două surse: explicația ta vocală și sunetul aplicației, mixate la export într-o singură pistă audio, ca în previzualizare.

Sunet separat de imagine

Din meniul Clip sau din inspector desprinzi sunetul unui clip video într-un element audio, în aceeași poziție și cu același decalaj față de sursă. Îl poți muta, tăia, șterge sau reatașa.


DE CE E UTILĂ

Poți lăsa sunetul să continue peste o altă imagine sau poți șterge doar imaginea.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Selectează clipul video.
- 2. Alege Detașează sunetul din meniul Clip.
- 3. Reglează volumul și fade-urile în inspectorul sunetului; Reatașează îl întoarce la imagine.

Rezultat: Sunetul rămâne sincronizat cu imaginea cât timp nu îl muți; nu apare dublat. La reatașare, nivelul și mute se păstrează sau ți se spune de ce nu se poate.



Sunetul unui clip, desprins în piesa lui: volum, fade-in/out și timpul sursei.

Viteza clipului

Fiecare clip din timeline poate fi accelerat sau încetinit: 0,25×, 0,5×, 1×, 2×, 4×, 6× sau o valoare proprie între 0,1× și 16×. Inspectorul arată durata sursei și durata rezultată pe timeline (60 s la 6× devin 10 s; la 0,5× devin 120 s). Funcționează și pe un fragment obținut prin tăiere.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU RESTUL

Pe pista principală, clipurile următoare se mută (ripple) ca să nu rămână goluri. Pe pistele independente nimic nu e mutat arbitrar: dacă noua durată ar suprapune alt element, schimbarea e refuzată și ți se spune de ce. Sunetul legat rămâne sincron cu imaginea, iar sunetul detașat primește aceeași viteză. Cadrele, tăieturile, fade-urile, cheile și efectele urmează același timp local.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Selectează clipul.
- 2. În grupul Viteză alege o presetare sau scrie o valoare.
- 3. Înapoi la 1× readuce clipul la viteza originală.
- 4. Opțional: Păstrează înălțimea sunetului sau Fără sunet la viteza aceasta (celelalte piste nu sunt atinse).

Limite: Încetinirea repetă cadre, fără interpolare de mișcare. Nu există inversare și nici rampe de viteză. Un cadru înghețat nu are viteză. Proiectele vechi se deschid la 1×, fără nicio schimbare.

Volum automatizat, fade-uri și încrucișare

În grupul Automatizare volum adaugi puncte pe curba de volum a unui sunet (valori în dB; „Mut” înseamnă liniște completă), le tragi pe timeline sau le scrii în cifre, treci de la un punct la altul și le ștergi. Fade-in și fade-out pot avea formă liniară, de intrare lentă, de ieșire lentă sau curbă S, cu curbură reglabilă; curba aplicată se desenează în inspector. Între două piese de sunet independente poți crea o încrucișare, desenată ca un X, cu câștig egal sau putere egală.

ORDINEA DE CALCUL

Volumul sursei și al clipului, apoi automatizarea, fade-urile, încrucișarea, efectele și volumul general. Fiecare se aplică o singură dată, iar volumul general nu intră în stemuri. Câștig egal: nivelurile însumează 1 — constant pentru același sunet pe ambele părți, cu o scădere de până la 3 dB la mijloc pentru sunete diferite. Putere egală: puterea rămâne constantă pentru sunete diferite; pentru același sunet pe ambele părți mijlocul urcă cu până la 3 dB.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Selectează sunetul.
- 2. Apasă Punct la cursor sau trage un punct de pe curbă; scrie nivelul și momentul în cifre pentru exactitate.
- 3. Alege forma fade-ului în grupul Fade.
- 4. Încrucișează cu piesa anterioară creează încrucișarea; durata ei este suprapunerea reală a pieselor.

Limite: Punctele unui clip folosesc timpul local al clipului; nu există automatizare pe toată pista. Încrucișarea nu inventează material: dacă sursa nu are destul, se refuză. O pistă blocată nu poate fi modificată. Esc anulează tragerea unui punct în curs (la fel o tragere mult în afara clipului); nu se schimbă nimic și nu se adaugă pas de anulare.

Procesare de voce

Din fereastra Efecte a unei surse poți aplica o presetare: Doar filtru de joase, Voce curată, Voce de podcast sau Doar limitator. Sunt construite din efectele Apple din sistem (filtru de joase, procesor de dinamică, limitator de vârfuri), prin același gazdă ca orice plugin: SADROG nu are DSP propriu aici, iar fiecare treaptă apare în lanț și poate fi ocolită, mutată, deschisă sau ștearsă.

CE NU FACE

Expanderul din presetări coboară conservator doar pasajele foarte slabe dintre cuvinte; nu este eliminare inteligentă a zgomotului și nu deosebește vocea de zgomot. Filtrul de joase taie bubuitul și zumzetul de sub 80–90 Hz (aproximativ 11 dB la o octavă sub frecvența de tăiere), nu zgomotul din banda vocii.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Deschide Efecte pe sursa microfonului.
- 2. Alege o presetare în Procesare de voce.
- 3. Resetează procesarea de voce o scoate fără să atingă alte plugin-uri.

Limite: Parametrii nu se pot automatiza în timp. Sunetul se procesează offline și se aude după finalizare.

Volum și fade-uri direct pe pistă

Cu unealta Volum (bara de unelte a timeline-ului), dublu-clic pe un element cu sunet adaugă un punct de volum; tragi punctele pentru timp și nivel, iar Delete le șterge. Fade-urile au mâner de durată și mâner de curbură pe pistă, iar încrucișarea (desenată ca X) are curbele reale și un mâner pentru formă.

PRECIZIE

⇧ face tragerea fină, ⌥ oprește atracția la 0 dB, Esc anulează gestul, iar dublu-clic pe un mâner de curbură îl îndreaptă. Un gest este un singur pas de Undo.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Alege unealta Volum și dublu-clic pe sunet.
- 2. Trage punctul; precizia o ai în câmpurile din inspector.
- 3. Trage mânerele fade-ului pentru durată și curbură; clic dreapta alege forma.

Limite: Pistele blocate nu se modifică. O încrucișare cere material suficient în sursă; altfel e refuzată.

PREZENTAREA VIZUALĂ

Camera se poate aranja peste ecran, în cerc sau dreptunghi. Titlurile și adnotările se desenează direct în viewer și rămân obiecte editabile pe timeline.

Camera suprapusă

Un clip de cameră se poate așeza oriunde peste ecran, scala, roti și face semi-transparent. Opțiunea Prezentator în cerc îl decupează circular, cu încadrare, deplasare și contur.

DE CE E UTILĂ

Spectatorul te vede în timp ce îți urmărește ecranul — standardul tutorialelor.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Selectează clipul camerei.
- 2. În Prezentator în cerc alege poziția din colț, încadrarea și conturul.
- 3. Ajustează în Transformare.

Rezultat: Sursa rămâne neschimbată; revii oricând la dreptunghi.

Culoare și fundalul persoanei

Secțiunea Culoare (strălucire, contrast, saturație) reglează orice clip video sau suprapunere, cu revenire la valorile neutre pentru fiecare valoare sau pentru toată secțiunea. Pentru un clip de cameră, Fundal (persoană) estompează sau elimină fundalul din spatele persoanei filmate; efectul se calculează pe Mac la editare, apare în previzualizare și în export, nu în fișierul înregistrat, și poate fi oprit oricând.


DE CE E UTILĂ

Corectezi o cameră prea întunecată sau prea ștearsă fără altă aplicație, iar ce vezi în previzualizare este ce se exportă.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Selectează clipul video sau suprapunerea.
- 2. În fila Video mută glisoarele din Culoare; dublu-clic pe un glisor îl readuce la neutru.
- 3. Pentru cameră, alege în Fundal (persoană) estomparea sau eliminarea fundalului.

Rezultat: Sursa rămâne neschimbată; fiecare gest este un singur pas de Anulare. Fundalul persoanei încetinește exportul.



Fila Video a unui clip: secțiunea Culoare stă sub Transformare și Animație. Glisoarele pornesc de la valorile neutre.

Efecte atașate clipului

O evidențiere, un cadru sau o săgeată se atașează unui clip anume. Banda lui apare pe clip, iar inspectorul controlează efectul selectat.


DE CE CONTEAZĂ ȚINTA

Un efect aplicat clipului greșit nu se vede la momentul dorit. Butonul, desenul și inspectorul folosesc aceeași țintă, iar timeline-ul arată clar clipul vizat.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Selectează clipul țintă.
- 2. Alege o formă din bara de unelte (dreptunghi, cerc, linie, săgeată, desen liber) și desenează în viewer.
- 3. Poți trage un efect și peste un clip.

Rezultat: Mai multe efecte pot rula simultan, pe clipuri diferite.



Efectul de evidențiere apare ca bandă chiar pe clipul vizat. Alt efect, pe alt clip, are banda lui.

Titluri și stiluri de text

Titlurile au aliniere, aldine, cursiv, subliniere, contur, culoare, fundal, mai multe rânduri, efect de apariție și de dispariție.


DE CE E UTILĂ

Marchezi pașii unui tutorial și numele funcțiilor, fără aplicații externe.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Apasă Aa în bara de unelte.
- 2. Scrie textul în viewer.
- 3. Alege stilul și efectele în inspector.

Rezultat: Un titlu editabil, care rămâne obiect pe timeline.



Titlul „Lansarea colecției” selectat: aliniere, stil, intrare/ieșire, durată și transformare.

Încadrează imaginea în cerc

Pentru Prezentator în cerc, butonul Încadrează imaginea în cerc arată tot cadrul camerei estompat și îl poți trage; din colțuri îl scalezi, iar Recentrează îl readuce la mijloc. Cercul rămâne fix, iar imaginea nu lasă niciodată goluri în el. Gata confirmă, Anulează renunță; tot gestul este un singur pas de Undo.

GHIDAJELE NU SE EXPORTĂ

Cadrul estompat apare doar în previzualizare, niciodată în fișierul exportat. Revenirea de la cerc la dreptunghi nu pierde transformările făcute.

Lupă

O evidențiere poate avea o Lupă: zona-sursă aleasă se afișează mărită într-o zonă separată, cu aceleași proporții. Întunecarea, estomparea, conturul și umbra acționează în jurul zonei mărite. Mărirea interpolează imaginea: nu apare detaliu nou.

Efecte de cursor și comenzi de tastă

Pentru o înregistrare cu mișcarea cursorului salvată, fila Cursor are trei secțiuni. Evidențiere cursor: un Contur gol (nu acoperă ce e sub cursor), un Halo moale sau un Disc discret, cu culoare, mărime, opacitate și grosimea conturului; butonul de resetare readuce aspectul implicit. Efect la clic: inele care pornesc de la cursor, se lărgesc și se sting — un inel pentru clic stânga, un inel subțire cu interior colorat pentru clic dreapta și două inele pentru dublu clic; durata și intensitatea sunt la Avansat. Zoom după cursor rămâne un control separat. Reglajele sunt ale clipului, se văd imediat în previzualizare și apar la fel în export. În plus, dacă ai pornit Setări ▸ Înregistrare ▸ Salvează comenzile de tastatură, poți

arăta comenzile (de exemplu ⌘K) ca taste pe ecran, jos în imagine, și în export.


CONFIDENȚIALITATE

Totul e oprit implicit și pornește doar cât ține înregistrarea. Cât ține înregistrarea, sistemul trimite aplicației toate apăsările de taste; fiecare e clasificată pe loc și se păstrează doar combinațiile cu ⌘, ^ sau ⌥ și tastele funcționale — textul scris și tastele simple se aruncă și nu ajung în fișier. Când un câmp securizat (parolă) cere Secure Input, sistemul nu trimite taste și nu se salvează nimic. Cere permisiunea de sistem Monitorizare intrare.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Activează setarea dorită înainte de înregistrare.
- 2. În editor, selectează clipul și deschide fila Cursor.
- 3. Pornește Evidențiază cursorul sau Inele la clic, alege forma și culoarea; pentru taste, Arată comenzile de tastă.

Limite: O înregistrare fără aceste metadate nu are efecte de cursor sau de tastă; clipurile importate nu le au. Înregistrările făcute înainte de 1.7.0 au reținut doar butonul principal: clicul stânga și dublul clic se desenează, clicul dreapta nu poate fi deosebit.



Fila Cursor: evidențierea aleasă (aici Contur) și inelele unui dublu clic, desenate peste înregistrare. Material demonstrativ fictiv.

MIȘCARE ȘI STRUCTURĂ

Marcajele te ajută să te orientezi, In/Out stabilește ce se exportă, iar animațiile și tranzițiile dau ritm montajului.

Marcaje, In/Out și înghețare cadru

Marcajele denumite se văd pe riglă. In și Out stabilesc intervalul exportat (opțiunea „Doar între In și Out"). Înghețarea cadrului prelungește imaginea de la cursor.

DE CE E UTILĂ

Te orientezi într-un montaj lung și exporți doar un fragment.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Pune cursorul și folosește Setează In la cursor (și Out).
- 2. Apasă unealta de îngheț pentru un cadru fix.
- 3. Exportă doar intervalul din fereastra de export.

Rezultat: Un fragment exportat, cu durată cunoscută.

Animații și tranziții

Clipurile, suprapunerile și titlurile se pot anima între două stări, cu mișcare liniară, de intrare sau de ieșire; ai chei multiple și curbe de accelerare. Între clipuri poți pune o dizolvare încrucișată, cu limite de lungime explicite. Tăierea sau înghețarea păstrează exact ce arăta animația înainte și după.

DESPRE CURSOR ȘI FOREGROUND WINDOW

Zoom-ul care urmărește cursorul și evidențierile de clic au nevoie de metadate înregistrate în timpul capturii: poziția și clicurile cursorului, respectiv fereastra din prim-plan. Acestea sunt opționale și oprite implicit; nu se citește tastatura. Nu pot fi deduse ulterior dintr-un video oarecare.

Chei de animație

Poziția (X/Y), scala, rotația și opacitatea se animează cu chei. Cheie la cursor adaugă o cheie; fiecare cheie are interpolarea ei către cheia următoare: implicită, liniară, treaptă (valoarea rămâne și sare la cheia următoare), intrare lentă, ieșire lentă sau lină. Poți muta o cheie în timp, naviga între chei și edita o singură proprietate fără să le schimbi pe celelalte.

TĂIERE, TĂIERE LA CAPETE, DUPLICARE, VITEZĂ

O tăiere sau o tăiere la capete nu schimbă ce se vede: fiecare bucată arată exact ce arăta originalul în același moment, inclusiv interpolarea segmentului în care a căzut tăietura. La schimbarea vitezei cheile își păstrează locul relativ în clip. Nicio cheie nu se pierde în tăcere.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Selectează clipul, suprapunerea sau titlul.
- 2. Mută cursorul în interiorul lui și apasă Cheie la cursor.
- 3. Alege cheia din listă, schimbă o proprietate și alege De la cheia asta interpolarea.

Ce se poate anima: Se animă transformarea clipurilor, suprapunerilor video și titlurilor, plus fade-urile. Evidențierile, cursorul, decupajul și lupa nu au chei (evidențierile legate de un clip se mută odată cu el); parametrii efectelor Audio Unit nu se animează.

Chei de animație pe pistă

Sub clipul video selectat apare o bandă de chei, cu un romb pentru fiecare cheie (toate, sau doar cele care schimbă proprietatea aleasă în inspector). Clic pe romb alege cheia și mută cursorul acolo, tragerea o mută în timp, iar dublu-clic pe bandă adaugă o cheie.

PRECIZIE

⇧ face tragerea fină, Esc o anulează, Delete șterge cheia aleasă, iar clic dreapta oferă interpolarea sau ștergerea. Valorile exacte rămân în inspector.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Selectează clipul video.
- 2. Dublu-clic pe banda de chei ca să adaugi o cheie.
- 3. Trage rombul pentru timp; schimbă valorile în inspector.

Limite: O cheie păstrează împreună cele cinci proprietăți de plasare; „schimbă proprietatea” înseamnă că valoarea diferă de cea a cheii dinainte.

EXPORT ȘI PĂSTRAREA PROIECTULUI

Exportul are un mod simplu, cu presetări, și unul avansat, cu controale pentru dimensiune, cadență, codec și calitate. Sumarul din fereastră descrie exact fișierul care rezultă.

Export simplu

Alegi presetul, rezoluția (Originală, 720p, 1080p, 1440p, 4K sau valori proprii), calitatea (Compactă, Echilibrată, Înaltă, Maximă), intervalul (tot proiectul sau doar între In și Out) și numele. Presetările pentru web scriu fișiere MP4. Sumarul arată dimensiunea, cadența, codecul, o estimare de mărime și sunetul rezultat.


DE CE E UTILĂ

Primești un fișier bun fără să știi termeni tehnici. Numele implicit conține numele proiectului și data.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Apasă Exportă.
- 2. Alege presetul și destinația.
- 3. Apasă Exportă din fereastră.

Rezultat: Un fișier video în folderul ales. Destinația este protejată, iar un export anulat nu lasă fișiere parțiale.



Exportul în modul Simplu: preset, Rezoluție, Calitate, interval și un sumar al rezultatului cu mărimea estimată. Fără activare, fereastra spune explicit că exportul cere activare.

Export avansat

Controale pentru rezoluție (inclusiv 4K și valori proprii), cadență, format (MP4 sau QuickTime), codec (H.264, HEVC), cadre cheie, rată audio și canale (stereo sau mono). Rândul Codare spune dacă exportul folosește encoderul hardware al Mac-ului (verificat înainte de export); codarea în mai multe treceri nu există în encoderul sistemului, deci nu apare ca opțiune. Controlul stabilește cum se decide mărimea video: Calitate (calitate constantă, implicit: aspect stabil la cea mai mică mărime pe care o permite conținutul), Rată medie în Mb/s sau Mărime țintă în MB (o estimare într-o singură trecere: fișierul iese de obicei cu câteva procente sub țintă, nu e o garanție). Presetarea Tutorial / captură de ecran (H.264, calitate Înaltă, cadre cheie la 5 s) păstrează lizibil textul mic într-un fișier mic. Presetările se pot salva.


COPIERE FĂRĂ PROCESARE SAU RE-ENCODARE

Copierea fără recodare păstrează calitatea sursei, dar e refuzată când proiectul cere procesare (de exemplu titluri, efecte sau mixaj) — nu se degradează pe tăcute. Procesat și comprimat recodează cu pierdere. Mai există ProRes master și secvență de cadre fără pierderi + WAV.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Comută pe Avansat.
- 2. Alege modul, apoi dimensiunea, cadența și codecul.
- 3. Verifică sumarul de jos înainte de export.

Rezultat: Fișierul are mărimea, cadența și codecul din sumar; în modul Calitate sumarul dă un interval de mărime (o estimare care depinde de conținut), nu o valoare exactă. Dimensiunea și intervalul sunt verificate după export.



Modul Avansat: mod, rezoluție, cadență, format (MP4 sau QuickTime), codec, Control (Calitate / Rată medie / Mărime țintă), cadre cheie, rata audio, canale și linia Codare.

Arhivarea proiectului și mutarea lui

Arhivă: proiect + media face o copie autonomă, cu căi relative, deci se deschide oricând și își găsește media chiar dacă folderul e mutat. Originalele nu se schimbă. Dacă lipsește media, arhivarea refuză și spune ce lipsește; un clip dispărut poate fi relegat cu Relegă fișierul…. O arhivare oprită nu lasă o arhivă parțială.

INSTALARE, TRIAL ȘI ACTIVARE


SADROG se instalează ca orice aplicație Mac. Editarea și salvarea funcționează imediat, fără activare; înregistrarea nouă și exportul cer activare.

Cerințe

- macOS 15 sau mai nou
- Mac cu Apple Silicon
- Distribuție semnată cu Developer ID și notarizată de Apple
- Aproximativ 5 MB descărcare

Pașii

- 1. Descarcă fișierul SADROG-1.7.0.dmg și deschide-l.
- 2. Trage SADROG în Applications și pornește-l.
- 3. Deschide Activare în bara laterală, alege Trial Full · 5 zile, completează numele și e-mailul și trimite cererea.
- 4. Cererea se aprobă manual de dezvoltator. Când este aprobată, SADROG preia dreptul singur.



Pagina Activare (fragment): cererea de trial. Câmpurile de nume și e-mail sunt goale în captură.

Condițiile

- Fără activare: deschizi, editezi și salvezi proiecte.
- Cu activare: înregistrare nouă și export.
- Trial Full de 5 zile, pornit la prima activare efectivă, după aprobare manuală. Un singur trial pe Mac; reinstalarea nu dă alt trial.
- Activarea permanentă: condițiile activării permanente sunt disponibile în aplicație.
- Cererea trimite numele și e-mailul (doar pentru răspuns), numele calculatorului, opțiunea aleasă, limba, versiunea și identificatorul acestui Mac. Nu trimite înregistrări, proiecte sau fișiere.

Detalii: termeni · confidențialitate. SADROG este software liber (GPL-3.0-or-later), oferit „așa cum este". Actualizările se verifică din aplicație, la pornire sau manual (Caută actualizări...), dintr-un fișier public. Nu se trimit date despre tine.

Întrebări frecvente

CE PERMISIUNI CERE SADROG ȘI DE CE?

Înregistrare ecran pentru captură, Microfon pentru sunet de la microfon și Cameră pentru cameră. Ultimele două se cer abia când adaugi o astfel de sursă. Nu se citește tastatura.

LIPSEȘTE O SURSĂ (CAMERĂ, MICROFON, MONITOR). CE FAC?

Verifică în Permisiuni dacă accesul este acordat și dacă dispozitivul este conectat. Apoi adaug-o din meniul Adaugă sursă. Sursele de test marcate SIMULARE apar doar în varianta de verificare.

AM MUTAT MEDIA PROIECTULUI. CE SE ÎNTÂMPLĂ?

Proiectul își marchează fișierele lipsă; folosește Relegă fișierul… ca să le indici din nou. Pentru un proiect care trebuie să circule, creează o arhivă cu media: se deschide oricând.

DE CE NU POT COPIA FĂRĂ PROCESARE?

Copierea fără recodare cere ca proiectul să nu necesite procesare. Titlurile, efectele sau mixajul o fac imposibilă, iar SADROG o refuză în loc să degradeze calitatea pe tăcute. Alege „Procesat și comprimat” sau ProRes.

CUM SE ACTUALIZEAZĂ SADROG?

Din aplicație: Caută actualizări…, sau descarcă ultimul fișier de pe această pagină. Actualizările se instalează fără să-ți șteargă proiectele.

CE DATE SE TRIMIT LA ACTIVARE?

Numele și e-mailul pentru răspuns, numele calculatorului (opțional), opțiunea aleasă, limba, versiunea și identificatorul Mac-ului. Nu se trimit înregistrări, proiecte sau capturi.

UNDE GĂSESC JURNALUL PENTRU DIAGNOSTIC?

SADROG scrie un jurnal local în ~/Library/Logs/SADROG.log (fără parole sau conținutul fișierelor). Poți atașa fișierul când ceri suport.

CE LIMITE ARE ÎN PREZENT?

Rulează doar pe Apple Silicon și macOS 15+. Cursorul și fereastra din prim-plan se înregistrează doar dacă activezi opțiunea înainte de captură. Biblioteca de pluginuri Audio Unit depinde de pluginurile instalate de tine. Funcții anunțate pentru viitor nu sunt prezentate aici ca existente.

UNDE CER SUPORT?

Pe pagina proiectului: github.com/gordasgdc/sadrog/issues. Pentru activare, din aplicație (butoanele WhatsApp sau e-mail).

Suport

Probleme și idei: https://github.com/gordasgdc/sadrog/issues · jurnal local: ~/Library/Logs/SADROG.log · manualul în alte limbi: https://gordas.dev/sadrog/